

FLAM fi

FRANKENSTEIN-LIMES-ACCESS-METHOD

(BS2000^{fi})

BENUTZERHANDBUCH

— Ausgabe Mai 2003 Version 4.0 —

' Copyright 1989-2003 by limes datentechnikfi gmbh ■ Philipp-Reis-Passage 2 ■ D-61381 Friedrichsdorf/Ts.

Telefon (06172) 5919-0 ■ Telefax (06172) 5919-39

www.flam.de ■ www.limes-datentechnik.de

Benutzerhandbuch FLAMfi V4.0 (BS2000)

' Copyright 2003 by limes datentechnikfi gmbh

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielf Itigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit dies nicht ausdr cklich und schriftlich zugestanden wurde.

Lieferm glichkeiten und ~ nderungen vorbehalten.

Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt die Komprimierung und Dekomprimierung von Daten mit der **Frankenstein-Limes-Access-Method**. Diese Methode wird durch das Produkt **FLAM** realisiert.

FLAM komprimiert strukturorientiert nach dem Algorithmus, der auch Bestandteil des in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA sowie beim europ ischen Patentamt patentierten Frankenstein-Limes-Verfahrens ist; angemeldet durch die Erfinder am 19.07.1985.

FLAMfi, FLAMFILEfi und limes datentechnikfi sind eingetragene Warenzeichen/international trademarks.

In der FLAM-Version V4.0A wird ein neuer Hochleistungs-Algorithmus ADC zur Kompression strukturierter und strukturloser Daten eingesetzt, der die Modi CX8 und VR8 f r strukturierte Daten ersetzt und auf allen Systemen verf gbar ist. Der neue Algorithmus (Advanced Data Compression) ist Voraussetzung f r die neuen Sicherheitsverfahren:

Die FLAM-Version V4.0A wurde unter dem Aspekt der Sicherheit erheblich erweitert. Der vom National Institute of Standards (NIST) am 26. Mai 2002 freigegebene Algorithmus AES (Advanced Encryption Standard) wurde in FLAM bernommen und die FLAMFILEs mit MACs gesichert.

Diese neue Cryptotechnik wird in FLAM durch die Parameter CRYPTOMODE und CRYPTOKEY aktiviert und ist f r die Kompressionsmodi ADC und NDC implementiert.

Mit SECUREINFO werden im ADC- oder NDC-Modus zus tzliche Informationen in der FLAMFILE gespeichert, die eine Vollst ndigkeit und Unversehrtheit sicherstellen, ohne da dekomprimiert werden mu . Wird eine mit SECUREINFO gesicherte FLAMFILE ge ndert, so wird dies bereits bei der formalen berpr fung erkannt. Die hierzu ben tigten zus tzlichen Datenfelder werden bei der AES Kryptographie immer geschrieben. In FLAM V3.0 werden diese Informationen berlesen und f hren nicht zu einem Dekompressionsfehler.

Zudem k nnen nun FLAMFILEs auch gesplittet werden, was die Sicherheit drastisch steigert. Es ist ein serieller oder paralleler Split mit dem Parameter SPLITMODE m glich.

Welche Vorkenntnisse sind n tig?

Sie sollten ber BS2000-Kenntnisse ver gen und insbesondere mit der Kommandosprache vertraut sein.

Als Unterlagen dienen Ihnen hierzu die Handb cher:

- Kommandos Band 1-4
- · Einf hrung in das DVS

Wie finden Sie sich in diesem Handbuch zurecht?

Die Neuerungen gegen ber dem Vorg ngermanual sind im $\tilde{\ }$ nderungsprotokoll zusammengefa $\ t.$

Ein Literaturverzeichnis befindet sich im Anschlu an den Anhang.

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

~ nderungsprotokolle

~ nderungsprotokoll 6 - FLAM V4.0

nderung des Manuals FLAM V3.0A vom Juni 1999 durch diesen Nachtrag vom Mai 2003 (FLAM V4.0).

FLAMFILES splitten

Eine FLAMFILE wird seriell oder parallel gesplittet, was mit den neuen Parametern **SPLITMODE**, **SPLITSIZE** und **SPLITNUMBER** gesteuert werden kann. Nur wer im Besitz aller Teile ist, kann das Original durch Dekomprimieren wieder herstellen. Hierzu ist lediglich die Angabe des ersten Segments der FLAMFILE n tig, da FLAM sich alle Teile automatisch zusammensucht. Diese Funktion ist vorl ufig auf BS2000 und MVS beschr nkt. Siehe auch 3.1.6 und 4.13.

FLAMFILES pr fen

Mit dem Parameter **CHECKFAST** wird eine formale berpr fung der FLAMFILE vorgenommen. Dabei werden alle Pr fsummen, die Vollst ndigkeit und Integrit t der Daten berpr ft. Es erfolgt aber keine Dekompression!

Wird der Parameter **CRYPTOKEY** mit bergeben, werden zus tzlich s mtliche MACs gepr ft.

Mit dem Parameter **CHECKALL** wird die FLAMFILE berpr ft, zus tzlich werden jedoch alle Daten dekomprimiert, ohne sie in eine Datei auszugeben. Bei einer verschl sselten FLAMFILE wird auch der Schl ssel ben tigt.

SECURE

Im Modus CX8, VR8 und ADC k nnen mit dem neuen Parameter **SECURE** Sicherheitsinfomationen in den Fileheader geschrieben werden, was die Sicherheit der FLAMFILE erh ht. Nur ADC-Komprimate mit SECURE sind abw rtskompatibel. Diese Funktion ist vorl ufig auf BS2000 und MVS beschr nkt.

CRYPTOMODE

Mit dem neuen Parameter **CRYPTOMODE** kann die FLAMFILE mit dem international genormten Algorithmus **AES (Advanced Encryption Standard)** verschl sselt werden. Diese Funktion ist vorl ufig auf BS2000 und MVS beschr nkt.

MODE=NDC

Der neue Parameter **MODE=NDC** bewirkt die Verpackung der Originaldaten ohne Kompression (No Data Compression). Die Daten sind also gem der FLAM-Syntax verpackt, gesichert und ggf. verschl sselt. Hiermit wird Rechenzeit bei Daten gespart, die nur unwesentlich komprimierbar sind. Insbesondere k nnen schon vorhandene FLAMFILEs mit NDC zus tzlich gesichert werden, wenn ein Schl ssel angegeben wird. NDC ist zu FLAM Version 3.0 kompatibel.

CHECK

Dieser neue Parameter dient der Integrit tspr fung.

Pubsets Die FLAM-Auslieferung kann auf NK- oder Key-Pubsets

installiert werden.

KOFLAM und DEFLAM Die alten V2.0 Schnittstellen werden nicht mehr

unterst tzt.

BLKMODE Blockmodus f r sequentielle FLAMFILEfi.

BLKM Dieser Parameter wird nicht mehr unterst tzt, sondern

intern automatisch gesetzt.

~ nderungsprotokoll 5 - FLAM V3.0A

nderung des Manuals FLAM V2.7E vom Mai 1995 durch diesen Nachtrag vom Juni 1999 (FLAM V3.0A).

FLAM V3.0A ist eine Funktionserweiterung der Version 2.7E. Sie ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen. Die Komprimate der Versionen sind gleich und beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen oder Dateiformate dieser Version verwendet werden.

Neue Komprimierungsmethode ADC

Mit MODE=ADC (Advanced Data Compression) wird "straight forward" komprimiert. Die relative Optimierung zwischen verschiedenen Such- und Darstellungstechniken erfolgt flie end (adaptives Modell). Die Zuordnung der Codierung ndert sich permanent.

Komprimiert werden *autarke Datensegmente* von bis zu 64 KB. Der Anwender kann auf diese Grenur ber die Satzanzahl (MAXRECORDS) Einflu nehmen. Die maximal zul ssige Satzanzahl wurde auf *4.095* erweitert (bisher *255*). MAXBUFFER ist 64 KB statisch (*ADC*).

Dieses Verfahren ist unabh ngig von einer Satzstruktur und zeigt h here Komprimierungsergebnisse als die Vorg ngerverfahren.

Neue Komprimatssyntax

Mit MODE=ADC unterscheidet sich jedes Komprimat (FLAMFILE) voneinander, auch bei identischer Eingabe. Damit wird die Sicherheit gegen eventuelle Angriffe von au en (bzw. Lesen auf der Leitung) erh ht. Zus tzlich kann so ein "Neukomprimieren" zwischendurch erkannt werden.

Mit MODE=ADC wurde eine neue Checksummentechnik eingef hrt, um den neuen File-Transfer-Produkten mit geringerer bertragungssicherheit Rechnung zu tragen.

Durch verschl sselte bernahme eines hardwarespezifischen Kennzeichens ist die (anonyme aber bestimmte) Herkunft einer FLAMFILE ermittelbar (sozusagen ein Quellenstempel, ohne aber die Quelle selbst preiszugeben).

Passwort

Mit MODE=ADC k nnen jetzt Komprimate mit einem Passwort versehen werden. Dieses Passwort kann bis zu 64 Zeichen (512 Bit) umfassen, es kann sowohl als abdruckbare Zeichen oder als Hex-String eingegeben werden.

Erweiterung der Satzschnittstelle

Die Satzschnittstelle wurde um einen Aufruf erg nzt:

FLMPWD

bergabe eines Passwortes zur Komprimierung bzw. Dekomprimierung f r MODE=ADC.

FLAM V3.0A ist eine Anpassung der Version 2.7E an BS2000 OSD V1.0 bzw. OSD V2.0

Die FLAM-Einsatzbibliothek ist eine LMS-Bibliothek mit dem Namen SYSLNK.FLAM und enth It nur noch die Moduln FLAM / FLAMUP / FLAMREC / BIFLAMK / BIFLAMD usw.

Die FLAM-Einsatzbibliothek im LMR-Format (SYSOML.FLAM) wird weiterhin aus Kompatibilit tsgr nden gepflegt.

~ nderungsprotokoll 4 - FLAM V2.7E

nderung des Manuals FLAM V2.7 vom Februar 1994 durch diesen Nachtrag vom M rz 1995 (FLAM V2.7E)

FLAM V2.7E ist eine Funktionserweiterung der Version 2.7D. Sie ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen. Die Komprimate der Version 2.x sind gleich und beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen oder Dateiformate verwendet werden.

Neben weiteren Funktionen der Satzschnittstelle wurde die Performance beim Zugriff auf komprimierte Dateien ber die Satzschnittstelle verbessert (z.B. Laden im I/O-Modus, Masseneinf gungen bei indexsequentiellen FLAMFILEs).

Die Satzschnittstelle wurde um zwei Aufrufe erg nzt:

FLMIKY Einf gen eines Satzes mit Schl ssel (Key). (Bei

existierendem Key wird nicht in die Datei geschrieben.)

FLMLCR sequentielles Lesen r ckw rts im Locate Mode

FLMPUTist in indexsequentiellen FLAMFILEs zugelassen, um einen Satz mit dem h chsten Schl ssel zu schreiben. Der aktuelle Zeiger wird automatisch auf das Dateiende gesetzt.

Dateiverarbeitung im BS2000

SHARUPD=Y im FILE-Kommando

Indexsequentielle Dateien k nnen mit SHARUPD=Y ge ffnet werden. Das gilt insbesondere fr die Komprimatsdatei. FLAM stellt bei konkurrierenden "nderungen die Konsistenz der Daten nicht sicher. Diese Funktionalit t mu derzeit noch vom Benutzer der Satzschnittstelle erbracht werden.

~ nderungsprotokoll 3 - FLAM V2.7D

nderung des Manuals FLAM 2.7 vom Januar 1993 durch diesen Nachtrag vom Februar 1994.

FLAM V2.7D ist eine Korrekturversion zu FLAM V2.7B, bei der eine Reihe kleinerer Anpassungen in Bezug auf die heterogene Kompatibilit t von Sammelkomprimaten gemacht wurden.

Dienstprogramm

Dateiliste f r Eingabedateien Die Originaldateien f r eine Sammelkomprimierung k nnen in einer Dateiliste angegeben werden.

(z.B.: "C, FLAMIN=>Liste,FL=CMP.TEST,END").

f r Dateinamen

Ausgabespezifikationen In der Auswahl- und Umsetzvorschrift ist Prozent "%" als Ersatzzeichen f r ein einzelnes Zeichen zugelassen.

Alle Strings (Dateinamen, Modulnamen, PADCHAR und Satztrenner) k nnen mit C'...' bzw. 'X...'gekennzeichnet **Parameter** werden. Mit C'...' gekennzeichnete Strings k nnen

Leerzeichen enthalten.

PADCHAR Mit dem Parameter PADCHAR kann das F Ilzeichen zum

Auff Ilen der Originaldatei beim Dekomprimieren definiert (z.B. PADCHAR=X'00' bewirkt, werden da Originaldatei mit bin ren Nullen aufgef Ilt wird anstelle

von Leerzeichen).

CLIMIT bei CLIMIT=0 wird keine Warnung bei Expansion

ausgegeben (Anpassung an die Beschreibung

Handbuch).

SHOW=DIR Komprimierung Bei der aibt SHOW=DIR alle

Eingabedateien mit ihren Dateiparametern aus.

FILEINFO=NO Bei der Dekomprimierung von Sammeldateien kann durch

FILEINFO=NO anstelle des alten Namens aus dem Fileheader ein neuer Name (FILE0001 ... FILE9999) f r die Ausgabedatei gebildet werden. Dieser Name kann mit Hilfe einer Umsatzregel modifiziert bzw. f r eine Selektion

benutzt werden.

Meldungen

Dateinamen Die Meldungen zur Ausgabe der Dateinamen (410 und

460) werden um eine Kennzeichnung der Datei (FLAMIN, FLAMFILE, FLAMOUT, FLAMPAR) erg nzt, um ihre

Nutzung im Programmablauf zu verdeutlichen.

Zeitangaben Zeitangaben werden mit 6 Stellen anstatt von 4 Stellen vor

dem Komma ausgegeben (Meldungen 408, 409 bzw. 458,

459).

Statistik Bei der Dekompression einer Sammeldatei in eine

einzelne Datei wird eine Summenstatistik ausgegeben.

Fehler bei Parametereingabe Bei Fehlern in der Parametereingabe wird der fehlerhafte

Parameter in der Fehlermeldung protokolliert.

Benutzerausg nge

STREAM-Exit Der interne STREAM-Exit (*STREAM) wird automatisch

ausgeschaltet, wenn er unzul ssig ist (CX7, Version 1).

Satzschnittstelle

OPENMODE=OUTIN Dieser OPENMODE erm glicht das Erzeugen einer

FLAMFILE und das sorfortige ndern, ohne da die

FLAMFILE davor geschlossen werden mu .

FLMPUT Am Dateiende von indexsequentiellen FLAMFILEs ist die

Funktion FLMPUT zugelassen.

Manual

Im Kapitel 3.1.4 ist die Beschreibung der Dateiliste

erg nzt worden.

Dateiverarbeitung im BS2000

RECSIZEBei variablen Dateien mit RECSIZE >0 wird diese Angabe

bei der Dekomprimierung wiederhergestellt.

~ nderungsprotokoll 3 - FLAM V2.7B

nderungen des Manuals FLAM V2.7 vom Januar 1993 durch diesen Nachtrag vom Mai 1993.

FLAM V2.7B ist eine Korrekturversion zu FLAM V2.7A, bei der eine Reihe kleinere Anpassungen in Bezug auf die heterogene Kompatibilit t von Sammelkomprimaten gemacht wurden.

Dateiliste f r Eingabedateien

Die Originaldateien fr eine Sammelkomprimierung k nnen in einer Dateiliste angegeben werden. (z.B.: "C,FLAMIN=>>LISTE,FL=CMP.TEST,END").

Benutzerausg nge

Adressierungsmode

Beim Aufruf von Benutzerausg ngen wird der Adressierungsmode ber cksichtigt.

OPEN=EXTEND

Beim Fortschreiben von Dateien mit OPEN=EXTEND werden die Dateieigenschaften automatisch angepa t.

Manual

Das Kapitel 8.4 ist durch eine detaillierte Beschreibung der FLAM-Returncodes erg nzt worden.

~ nderungsprotokoll 2 - FLAM V2.7

nderung des Manuals FLAM V2.5 vom Oktober 1991 durch diesen Nachtrag vom Januar 1993

FLAM V2.7 ist eine Funktionserweiterung von FLAM V2.5A. FLAM V2.7 ist aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen.

Die Komprimate von V2.5 und V2.7 sind gleich und damit beliebig austauschbar, sofern keine neuen Funktionen verwendet werden.

Die Neuerungen beziehen sich vor allem auf eine Vervollst ndigung und Erg nzung der Satzschnittstelle (FLAMREC) und der Erweiterung des Dienstprogramms (FLAM) in Bezug auf Sammeldateien und die Verarbeitung von Dateimengen.

Satzschnittstelle

Indexsequentielle Komprimatsdateien k nnen satzweise ge ndert werden. An der Satzschnittstelle ist dazu der OPENMODE=INOUT realisiert worden. Damit sind auch die Funktionen FLMDEL (Satz I schen), FLMPKY (Satz mit Schl ssel schreiben) und FLMUPD (aktuellen Satz ndern) wirksam.

Komprimate k nnen im Fileheader benutzerspezifische Informationen enthalten. Dazu werden die Funktionen FLMPUH (schreiben Benutzerheader) und FLMGUH (lesen Benutzerheader) erg nzt.

Zur Vereinfachung der Bearbeitung von Komprimaten wird die Satzschnittstelle um die Funktionen FLMGTR (r ckw rts lesen), FLMFKY (auf Schl ssel positionieren), FLMFRN (auf Satznummer positionieren) und FLMGRN (mit Satznummer lesen) erg nzt. Damit k nnen bestimmte Arbeitsweisen mit weniger Funktionsaufrufen realisiert werden. Die FIND-Funktionen ersparen gegebenenfalls Pufferspeicher im Anwendungsprogramm.

Die Funktion FLMPOS (positionieren) kann jetzt f r alle Kompressionsverfahren und alle Dateiformate der Komprimatsdatei und der Originaldatei benutzt werden. Au erdem ist sie zur Unterst tzung der Verarbeitung von Sammeldateien um die Positionierung auf den letzten und n chsten Dateibeginn in einer Sammeldatei erweitert worden.

Die Funktion FLMFLU (Matrixpuffer freigeben) kann zus tzlich zur Ermittlung eines Zwischenstandes der Statistik benutzt werden.

Die Funktion FLMGKY (mit Schl ssel lesen) kann f r alle Komprimatsdateien von indexsequentiellen Originaldateien benutzt werden. Dabei k nnen auch Komprimate von allen Vorg ngerversionen verarbeitet werden.

FLMGKY kann insbesondere auch sequentiell mit FLAM komprimierte indexsequentielle Dateien satzweise ber den Schl ssel lesen. Die Komprimate k nnen dabei auch auf B ndern oder Kassetten gespeichert sein.

Komprimatsdarstellung Es k nnen ietzt alle Komprimate in EBCDIC- bzw. ASCII-Code gelesen und erzeugt werden. Das bedeutet u.a. CX7-Komprimate von ASCII-Rechnern k nnen auch dann verarbeitet werden, wenn sie auf der Leitung nicht umcodiert wurden.

> Der Parameter FLAMCODE ist jetzt auch Eingabeparameter zugelassen, so da auch f r ASCII-Daten auf dem Host die optimale Komprimatsdarstellung gew hlt werden kann.

> Neu hinzugekommen ist das Kompressionsverfahren VR8 mit FLAMCODE=ASCII. Diese Komprimate k nnen von FLAM-Versionen kleiner als 2.6 nicht gelesen und erzeugt werden.

FLAMFILE im STREAM-Format

Beim bertragen von Bin rdateien von MS-DOS, OS/2 und UNIX-Rechnern auf Host-Systeme gibt es h ufig Probleme mit den Satzl ngen.

Die Ursache daf r lieat bei den sendenden Betriebssystemen, die Satzl naen f r Bin rdateien nicht nicht einheitlich unterst tzen und bei den Filetransferprogrammen, die oft keine Angabe der Satzl nge zulassen.

Als Ergebnis wird dann vom Filetransfer eine Bin rdatei in gleich lange St cke zerschnitten und diese St cke in S tzen auf dem Host-System abgelegt. Die urspr ngliche Satzl nge geht dabei verloren und FLAM kann die Struktur der urspr nglichen Komprimatsdatei nicht mehr erkennen.

Abhilfe schafft der integrierte Dekompressionsexit *STREAM, der eine umbrochene bin re Komprimatsdatei (CX8, VR8) so aufbereiten kann, da eine serielle Dekompression m glich ist. Dieser Exit wird automatisch aktiviert. wenn beim Lesen einer sequentiellen Komprimatsdatei bereits im ersten Satz eine Inkonsistenz zwischen der FLAM-Satzl nge und der DVS-Satzl nge erkannt wird.

Der STREAM-Exit kann aber auch vom Benutzer durch die Anweisung EXD20=*STREAM explizit eingeschaltet werden, wenn die Inkonsistenz nicht automatisch erkannt wird, weil sie nicht am Anfang der Komprimatsdatei erkennbar ist.

Komprimatsdateien im STREAM-Format sollten nach M glichkeit nicht weiterbearbeitet werden und nicht mit einem Filetransfer verschickt werden, da ein mehrfaches Umformatieren und Umbrechen die Verarbeitbarkeit zerst ren kann. Es ist besser. eine

Komprimatsdatei zu dekomprimieren und sie danach erneut zu komprimieren.

Die Benutzung des Exits wird durch die Meldung: FLM0465 USED PARAMETER EXD20: *STREAM angezeigt. An der Satzschnittstelle wird im Parameter EXD20 der Wert: "*STREAM" zur ckgemeldet.

defekte Komprimate

Die Satzschnittstelle kann im Falle eines einzelnen Checksummenfehlers (ERROR=14) oder bei unzul ssigen Teilkomprimatsl ngen (ERROR=57) die Verarbeitung mit der n chsten fehlerfreien Matrix fortsetzen. Damit k nnen lokal zerst rte Komprimatsdateien im Anschlu an das fehlerhafte St ck wiederverarbeitet werden.

Dienstprogramm

Das Dienstprogramm FLAM ist in Bezug auf die Verarbeitung von Sammeldateien und Dateimengen erweitert worden.

Das SHOW-Kommando bietet gegen ber dem INFO-Kommando differenziertere M glichkeiten zur Steuerung der Meldungsaufbereitung.

Das HELP-Kommando dient zur Ausgabe der generierten Parameterwerte. Im Dialog k nnen w hrend der Parametereingabe mit "?" die aktuell eingestellten Parameterwerte ausgegeben werden und danach die Parametereingabe fortgesetzt werden.

Sammeldateien

Die Verarbeitungsm glichkeiten f r Sammeldateien sind stark erweitert. Durch die Angabe von Originaldateien in Wildcard-Syntax (z.B.: "FLAMIN=ASM.*") k nnen mit einem FLAM-Aufruf viele Dateien in eine Komprimatsdatei als Sammelkomprimat geschrieben werden. Dieses Sammelkomprimat ist genau so aufgebaut wie es durch viele FLAM-Aufrufe erzeugt wird, bei der die FLAMFILE mit OPEN=EXTEND ge ffnet wird.

Durch die Angabe der Ausgabedateien als Selektionsund Umsetzvorschrift

(z.B.: "FLAMOUT=[ASM.FLAM*=DCM.FLAM*]")

k nnen Sammelkomprimate in Einzeldateien zerlegt bzw. einzelne Originaldateien aus dem Komprimat selektiert werden.

Verarbeitung von Dateimengen

Durch die Angabe der Originaldateien bzw. Komprimatsdateien in Wildcard-Syntax und die Angabe der entsprechenden Komprimatsdateien bzw. Ausgabedateien als Umsetzvorschrift k nnen viele Dateien mit einem FLAM-Aufruf bearbeitet werden.

(z.B.: "C,FLAMIN=ASM.*,FLAMFILE=[ASM.*=CMP.*], END").

Elemente von LMS-Bibliotheken

Elemente von LMS-Bibliotheken k nnen wie sequentielle Dateien geschrieben und gelesen werden. Die Elemente k nnen ber den Namen, den Typ und die Version spezifiziert werden.

(z.B.: "C,FLAMIN=LIB((TYP)MEMBER(VERS)),...").

Wildcard-Syntax f r alle Namensteile des Elements ist m glich.

Dateigenerationen

Dateigenerationen k nnen mit relativer und absoluter Generationsangabe gelesen und geschrieben werden. Wenn nur der Name der Generationsgruppe angegeben wird, wird automatisch die aktuelle Generation ermittelt und benutzt.

(z.B.: "C,FLAMIN=TST.GEN(*0006),..." oder: "C,FLAMIN=TST.GEN,...")

Systemdateien

Es k nnen jetzt alle Systemdateien (SYSDTA, SYSIPT, SYSOUT, SYSLST, SYSOPT und SYSEAM) gelesen bzw. geschrieben werden. Mit SYSDTA k nnen auch Member aus LMS-Bibliotheken gelesen werden

(z.B.:"C,ILINK=(SYSDTA),FLAMIN=LMSLIB(MEMBER), FLAMFILE=CMP.MEMBER,END").

OPEN-Modi

Im FILE-Kommando werden die OPEN Modi INPUT, REVERSE, INOUT, SINOUT, OUTPUT, EXTEND und OUTIN ausgewertet. Damit k nnen Eingabedateien r ckw rts gelesen werden oder bei Banddateien das Positionieren auf den Bandanfang unterdr ckt werden.

Die Verarbeitung von B ndern mit BTAM und SAM wurde berarbeitet, so da das Lesen und Schreiben aller Arten von B ndern mit und ohne Label bzw. Header im EBCDIC- oder ASCII-Code ohne Schwierigkeiten m glich ist. Damit wird ein sehr m chtiger Weg zum Austausch von Daten mit Fremdsystemen er ffnet.

B nder, Kassetten

Da die Verarbeitung von B ndern und Magnetbandkassetten aus der Sicht der Zugriffsmethode gleich ist, sind die Bandverarbeitungsfunktionen von gro er Bedeutung. Insbesondere k nnen in gemeinsamen Roboter-Archiven von heterogenen Rechnern mit FLAM die Daten auf allen Rechnern zug nglich gemacht werden, unabh ngig davon, auf welchem Rechner sie erzeugt wurden.

Verarbeitung mit CFS

Durch die Erweiterungen und Verbesserungen der Satzschnittstelle k nnen Komprimate problemlos mit CFS bearbeitet werden. Index-sequentielle Komprimate k nnen wie die Originaldateien editiert werden. Elemente aus Sammeldateien k nnen zum Anzeigen selektiert werden.

Defekte Komprimatsdateien k nnen im Anschlu an die fehlerhafte Stelle weiterverarbeitet werden indem einfach ber den Defekt weiterpositioniert wird.

Vorschubsteuerzeichen Bei

Bei der Ausgabe auf SYSLST werden Vorschubsteuerzeichen automatisch in EBCDIC umgesetzt (SPACE=E).

Das gilt sowohl f r Druckdateien von Gro rechnern (BS2000, MVS, VSE) als auch f r sonstige Dateien, die am Zeilenanfang bzw. Zeilenende Seitenvorsch be (formfeed) enthalten.

~ nderungsprotokoll 1 - FLAM V2.5

nderung des Manuals von 1989 (V2.1A bzw V2.1M) durch die Neuausgabe vom April 1991 (V2.5A)

Kompatible Komprimate FLAM V2.5A (BS2000) ist kompatibel zu den Versionen 2.0 bzw 2.1, sofern nur sequentielle Komprimatsdateien benutzt werden.

> Au erdem ist FLAM V2.5A aufw rtskompatibel zu allen Vorg ngerversionen f r BS2000 sowie MVS, DOS/VSE, UNIX und MS-DOS.

Die wesentlichen Neuerungen sind:

Betriebssysteme

FLAM V2.5A ist lieferbar f r BS2000, MVS, DOS/VSE, DPPX/370 sowie f r VAX-VMS. Weitere Portierungen f r UNIX, MS-DOS und OS/2 sind in Arbeit.

Kompatible Schnittstellen Alle Implementierungen bieten kompatible Unterprogrammschnittstellen, soda sowohl die komprimierten Daten der FLAMFILE auch in als Anwendungsprogramme zwischen diesen Systemen ohne nderungen portierbar sind. Alle Schnittstellen der aufw rtskompatibel Vorg ngerversionen werden unterst tzt.

XS - f hig

Auf allen /370-kompatiblen Systemen (BS2000, MVS, DOS/VSE usw.) sind die systemunabh ngigen Programmteile identisch. FLAM ist vollst ndig reentrant und f r alle Adressierungsarten (24, 25 und 31-Bit) geeignet.

Satzschnittstelle

In der Version 2.5A wird erstmals eine Satzschnittstelle angeboten mit der mehrere Dateien gleichzeitig verarbeitet werden k nnen. Unterprogrammschnittstelle entspricht dem allgemein anerkannten Konzept f r Dateizugriffe mit Funktionen f r OPEN, GET, PUT, CLOSE usw., wie sie auf Gro rechnern von den Betriebssystemen und von h heren Programmiersprachen wie COBOL angeboten werden.

Direktzugriff

Mit dieser Satzschnittstelle und der neuen F higkeit Komprimate auch in indexsequentiellen Dateien ablegen zu k nnen, ist ein schneller Direktzugriff auf komprimierte Daten m glich, der hervorragend geeignet ist f r die Archivierung von Belegen und hnlichen Daten, die mit niedriger Zugriffsh ufigkeit online zur Verf gung stehen sollen.

Integrationsf higkeit

Die Satzschnittstelle kann mit geringem Aufwand in Anwendungssysteme integriert werden, deren Quelltext verf gbar ist. Andererseits gibt es bereits f r eine Reihe von Anwendungspaketen fertige Interfaces, die die Verarbeitung von Komprimaten ber die gewohnten Oberfl chen in der gleichen Weise zulassen wie herk mmliche Dateien. Das Konzept der Satzschnittstelle

erlaubt eine Integration von FLAM in ein Anwendungspaket innerhalb weniger Tage bzw. Wochen.

Portabilit t

Die Integrationsf higkeit und Portierbarkeit von FLAM in unterschiedlichste Systemumgebungen wird unterst tzt durch eine konsequente Aufteilung in systemspezifische und systemneutrale Komponenten. Alle Schnittstellen benutzen Standards f r die Unterprogrammverkn pfung. Damit lassen sich alle systemspezifischen Komponenten (Speicherverwaltung, Ein-/Ausgabe, Zeitmessung usw.) auf einfache Art austauschen.

Benutzer Ein-/Ausgabe

Neben der Satzschnittstelle f r Originaldaten, wird eine Benutzerschnittstelle f r die Ein-/Ausgabe auf Dateien angeboten, die ber Parameter (DEVICE=USER) gesteuert, dynamisch f r alle Dateien (Originaleingabe, Komprimatsein-/ausgabe, Originalausgabe) ausgew hlt werden kann.

Nur ein Programm

Komprimierung und Dekomprimierung sind in einem einzigen Programm zusammengefa t. Dies erfolgte insbesondere im Hinblick auf die in naher Zukunft geplante ~ nderbarkeit (OPEN=INOUT/OUTIN, PUTKEY, DELETE) von indexsequentiellen Komprimaten.

Generierung

Alle Parameterwerte k nnen in komfortabler Weise durch Generierung voreingestellt werden. F r diese Generierung ist keine bersetzung von Programmteilen notwendig. Alle Meldungstexte sind zusammen mit den Parameterwerten und der Syntax f r die Parametereingabe in einem Datenmodul (FLAMPAR) zusammengefa t, soda eine Anpassung an Fremdsprachen einfach m glich ist.

Dateidefinition

Alle kompatiblen Dateieigenschaften (FCBTYPE, RECSIZE, RECFORM usw.) k nnen als FLAM-Parameter eingegeben werden. Die Kommandosprache des Betriebssytems wird daf r nicht mehr ben tigt. Das ist insbe- sondere f r die Unterprogrammschnittstelle zur Bearbeitung ganzer Dateien (FLAMUP) vorteilhaft. Au erdem wird die Benutzung im Dialog wesentlich vereinfacht, weil die FILE-Kommandos entfallen k nnen. Alle Parameter k nnen direkt ber FLAM im Dialog, Batch oder aus einer Parameterdatei eingegeben bzw. durch Generierung fest eingestellt werden.

Dateiformate

Das Spektrum der verarbeitbaren Dateiformate wurde erweitert duch den BTAM-Zugriff auf Magnetb nder. Damit lassen sich auf einfache Weise B nder von Fremdsystemen verarbeiten. Die FLAMFILE I t sich in allen Datei- und Satzformaten erzeugen und lesen. Damit wird der Austausch von Komprimatsdateien ber Filetransfer weiter erleichtert.

Konvertieren

Beim Erzeugen und Konvertieren von Dateien, wird der Anwender weitestgehend von den Eigenheiten des Datenverwaltungssystems entlastet. (z.B. werden die Zusammenh nge von BLKSIZE, RECSIZE, SPACE automatisch beachtet und den Erfordernissen des DVS angepa t.)

Schl ssel

Beim Konvertieren zwischen segentiellen indexsequentiellen Dateien k nnen auf Anforderung werden. Schl ssel erzeugt bzw. entfernt Schl sselposition von indexsequentiellen Dateien wird beim Konvertieren von fixem in variables Satzformat automatisch angepa t. Die Schl sselposition vom svstemneutral und unabh naia Satzformat gespeichert.

Dateinamen

Dateien k nnen auf Anforderung auch unter ihrem alten Namen erzeugt werden, ohne da dieser Name als Parameter bergeben werden mu .

Protokollierung

Die Protokollierung der Parameter wurde unter weitgehender Beibehaltung des alten Meldungslayouts vereinheitlicht und verbessert. So werden jetzt bei der Dekomprimierung unter anderem die alte FLAM-Version, die Gr e des Matrixpuffers und das Kompressionsverfahren protokolliert. Die Funktion INFO=HOLD kann jetzt auch bei der Komprimierung angewendet werden, um die eingestellten Parameter zu ermitteln.

Statistik

Die Statistik wird auf der Basis von Nettodaten ermittelt. Damit werden die gleichen Zahlen ausgewiesen, unabh ngig vom jeweiligen Satzformat und Betriebssystem; d.h. ohne Satzl ngenfelder und Texttrenner.

Im Rahmen der Neukonzeption waren allerdings einige "nderungen notwendig:

Aus grunds tzlichen Erw gungen entf Ilt die Meldung, da das Original bereits ein FLAM-Komprimat ist, da diese Aussage nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aber niemals absolut getroffen werden kann.

Das andern der bersetzungstabellen mit dem PATCH-Parameter wird nicht mehr unterst tzt.

Der ACCESS=PHY/MIX f r das Lesen der Originaldaten von Platte wird nicht mehr unterst tzt, weil im allgemeinen keine gro en Vorteile f r den Benutzer damit verbunden waren.

Der CLIMIT-Parameter wird nur ausgewertet bei INFO=YES, weil bei INFO=NO aus effizienzgr nden keine Statistik ermittelt wird.

Parameter der Vorg ngerversionen werden immer akzeptiert und sofern m glich auf die entsprechenden neuen abgebildet (z.B. SANZ=1 entspricht MAXRECORDS=1) oder einfach ignoriert (z.B. PATCH).

Die Programmgr e ist durch Funktionserweiterung und Zusammfassung von Komprimierung und Dekomprimierung gestiegen, daf r kann FLAM vollst ndig im oberen Adressraum ablaufen.

Der dynamische Speicherbedarf f r den Matrixpuffer hat sich verdoppelt; der dynamische Speicher wird ebenfalls im oberen Adressraum angelegt.

Der Bedarf an CPU-Zeit ist gleich geblieben bzw. hat sich bis zu 15% vermindert.

Die Komprimatsr ckgabe bzw. Komprimats bergabe an der KOFLAM/DEFLAM-Schnittstelle wird nicht mehr unterst tzt. Sie wird ersetzt duch die mehrfachbenutzbare, reentrant- und XS-f hige Satzschnittstelle FLAMREC. F r R ckgabe von Komprimaten ist die Benutzerschnittstelle f r Dateizugriffe USERIO vorgesehen.

~ nderungsprotokolle

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1	1.	Einf hrung	
	1.1	FLAMfi V3.0 mit MODE=ADC	
	1.2	FLAMfi V4.0 mit CRYPTOMODE=AES	17
Kapitel 2	2.	Funktionen	
	2.1	Dienstprogramm FLAM	
	2.1.1	Komprimieren von Dateien	
	2.1.2	Dekomprimieren von Dateien	
	2.2	Unterprogramm FLAMUP	
	2.3	Satzschnittstelle FLAMREC	
	2.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	
	2.5	Benutzerausg nge	10
	2.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	10
	2.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	10
	2.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	11
	2.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	11
	2.6	Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK	12
	2.7	Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD	14
Kapitel 3	3.	Parameter und Schnittstellen	
	3.1	Dienstprogramm FLAM	
	3.1.1	Parameter	
	3.1.2	FILE-Kommando	37
	3.1.3	Proze schalter	39
	3.1.4	Dateinamen	40
	3.1.4.1	Eingabespezifikationen	40
	3.1.4.2	Ausgabespezifikationen	43
FLAM V4.0 (BS2000)			

3.1.5	Dateien f r gesplittete FLAMFILEs	45
3.1.5.1	Namensregeln f r gesplittete FLAMFILEs	46
3.1.6	Linknamen	47
3.2	Unterprogrammschnittstelle FLAMUP	48
3.3	Satzschnittstelle FLAMREC	52
3.3.1	Funktion FLMOPN	61
3.3.2	Funktion FLMOPD	62
3.3.3	Funktion FLMOPF	64
3.3.4	Funktion FLMCLS	66
3.3.5	Funktion FLMFLU	67
3.3.6	Funktion FLMPHD	68
3.3.7	Funktion FLMPUH	70
3.3.8	Funktion FLMGHD	71
3.3.9	Funktion FLMGUH	73
3.3.10	Funktion FLMPUT	74
3.3.11	Funktion FLMGET	74
3.3.12	Funktion FLMGTR	76
3.3.13	Funktion FLMLOC	76
3.3.14	Funktion FLMLCR	77
3.3.15	Funktion FLMPKY	78
3.3.16	Funktion FLMIKY	78
3.3.17	Funktion FLMGKY	79
3.3.18	Funktion FLMFKY	79
3.3.19	Funktion FLMPOS	80
3.3.20	Funktion FLMGRN	81
3.3.21	Funktion FLMFRN	82
3.3.22	Funktion FLMDEL	82
3.3.23	Funktion FLMUPD	83
3.3.24	Funktion FLMPWD	83
3.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	84
3.4.1	Funktion USROPN	85
3.4.2	Funktion USRCLS	87

Inhaltsverzeichnis

3.4.3	Funktion USRGET	87
3.4.4	Funktion USRPUT	88

	3.4.5	Funktion USRGKY	88
	3.4.6	Funktion USRPOS	89
	3.4.7	Funktion USRPKY	89
	3.4.8	Funktion USRDEL	90
	3.5	Benutzerausg nge	91
	3.5.1	Adressierungsmodes beim Aufruf	91
	3.5.2	Eingabe Originaldaten EXK10	91
	3.5.3	Ausgabe Komprimat EXK20	93
	3.5.4	Ausgabe Originaldaten EXD10	95
	3.5.5	Eingabe Komprimat EXD20	97
	3.6	Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK	99
	3.7	Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD	101
Kapitel 4	4.	Arbeitsweise	
Rupiter 4	4.1	Verarbeiten von Dateien mit dem	
	7.1	Dienstprogramm	
	4.1.1	Komprimieren	
	4.1.2	Dekomprimieren	
	4.2	Verarbeiten von Dateien mit dem	
	Ŧ. ८	Unterprogramm	
	4.2.1	Komprimieren	
	4.2.2	Dekomprimieren	
	4.3	Verarbeiten von S tzen	
	4.3.1	Komprimieren	
	4.3.2	Dekomprimieren	
	4.4	Benutzer Ein-/Ausgabe	10
	4.5	Benutzerausg nge	14
	4.5.1	Dienstprogramm	14
	4.5.1.1	Komprimieren mit Benutzerausg ngen	
	2	EXK10, EXK20	14
	4.5.1.2	Dekomprimieren mit Benutzerausg ngen	
4		FLAM V4.0 (BS2	
		· \ -	

EXD10, EXD20

15

	4.5.2	Satzschnittstelle	16
	4.5.2.1 16	Komprimieren mit Benutzerausgang EXK	2
	4.5.2.2	Dekomprimieren mit Benutzerausgang	
		EXD20	17
	4.6	Bi-/serielle Komprimierung	18
	4.7	Bi-/serielle Dekomprimierung	19
	4.8	Die FLAMFILE	20
	4.9	Sammeldatei	25
	4.10	Heterogener Datenaustausch	26
	4.11	Code-Konvertierung	27
	4.12	Umsetzung von Dateiformaten	28
	4.13	Splitten der FLAMFILE	29
Kapitel 5	5	Anwendungsbeispiele	
	5.1	Kommandos	
	5.1.1	Basisbeispiele	
	5.1.2	Komprimieren mit Kommandoprozedur	
	5.1.3	Dekomprimieren mit Kommandoprozedur	
	5.2	Verwendung der Satzschnittstelle	
	5.2.1	Komprimieren	
	5.2.2	Dekomprimieren	10
	5.2.3	Direktzugriff auf indexsequentielle	
		FLAMFILE	14
	5.2.4	Testprogramm f r die Satzschnittstelle	
		RECTEST	19
	5.3	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	42
	5.3.1	ASSEMBLER Beispiel	42
	5.3.2	COBOL Beispiel	56
	5.4	Verwendung der Benutzerausg nge	63
	5.4.1	EXK10/EXD10-Schnittstelle	63
6		FLAM V4.0 (BS2	2000)

Inhaltsverzeichnis

5.4.1.1	Trennung mit Trennzeichen SEPARATE	63
5.4.1.2	Tabulatoren in Leerzeichen umwandeln	
	TABEX	68

	5.4.2	EXK20/EXD20-Schnittstelle	73
	5.5	Kopplung von FLAM mit anderen	
		Produkten	76
	5.5.1	Kopplung mit FT-BS2000	76
	5.5.2	Kopplung mit SORT	82
	5.5.3	Kopplung mit NATURALfi	98
	5.5.4	Kopplung mit SIRONfi	98
	5.5.5	Kopplung mit CFSfi	99
	5.5.5.1	Ganzdateienbearbeitung	99
	5.5.5.2	Anzeigen und Editieren	99
	5.5.5.3	Auswertung defekter Komprimate	100
	5.6	Duplizieren von Magnetb ndern	101
Kapitel 6			
Kapitel 6	6.	Installation	
Kapitel 6	6. 6.1	Installation FLAM-Lizenz	
Kapitel 6			
Kapitel 6	6.1	FLAM-Lizenz	
Kapitel 6	6.1 6.2	FLAM-Lizenz Komponentenliste	10
Kapitel 6	6.1 6.2 6.3	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM	
Kapitel 6	6.16.26.36.4	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM Standardwerte generieren	13
Kapitel 6	6.16.26.36.46.5	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM Standardwerte generieren Meldungsdatei aktualisieren	10 13 14
Kapitel 6	6.16.26.36.46.5	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM Standardwerte generieren Meldungsdatei aktualisieren	13
Kapitel 6	6.16.26.36.46.5	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM Standardwerte generieren Meldungsdatei aktualisieren	13
	6.16.26.36.46.56.6	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM Standardwerte generieren Meldungsdatei aktualisieren FLAM statisch binden	13
	6.16.26.36.46.56.6	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM Standardwerte generieren Meldungsdatei aktualisieren FLAM statisch binden Technische Daten	13
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7. 7.1	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM Standardwerte generieren Meldungsdatei aktualisieren FLAM statisch binden Technische Daten Systemumgebung	13
	 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7. 7.1 7.2 	FLAM-Lizenz Komponentenliste Installation von FLAM Standardwerte generieren Meldungsdatei aktualisieren FLAM statisch binden Technische Daten Systemumgebung Speicheranforderungen	13

Kapitel 8	8.	Meldungen	
	8.1	Meldungen von FLAM	
	8.2	Auflistung	
	8.3	FLAM-Returncodes	21
	Anhang		
	Literatur		

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Kapitel 1:

Einf hrung

1. Einf hrung

FLAM ist eine Software zur Komprimierung und Verschl sselung von Daten, wie sie f r Applikationen von Banken, im Handel, in der Industrie und in der ffentlichen Verwaltung typisch sind (tabellarische Daten).

FLAM komprimiert die im Kreditwesen normierten Formate des Datentr geraustausches etwa im Verh Itnis 4:1. Bei St cklisten liegt der Komprimierungseffekt nicht selten bei 95%.

FLAM ist keineswegs speziell f r den Einsatz im Kreditwesen entwickelt worden, obwohl es sich gerade im elektronischen Zahlungsverkehr zum optionalen Komprimierungsstandard entwickelt hat. Anwender nutzen FLAM wegen seiner vielf Itigen Einsatzm glichkeiten und der nachpr fbar kurzen Amortisationszeit.

FLAM bringt mit jeder neuen Einsatzvariante weitere Benefits, ohne da zus tzliche Kosten entstehen. Folgerichtig ist es im Interesse jedes Anwenders, dazu beizutragen, da immer mehr Hersteller und DF -Partner diese Technik unterst tzen. Das ist der besondere betriebswirtschaftliche Vorteil dieses Standards.

FLAM benutzt den dem 'Frankenstein-Limes-Verfahren zur strukturorientierten Datenkomprimierung' zugrundeliegenden Algorithmus. Das so benannte Verfahren wurde in Deutschland, Europa und den USA patentiert. Die Anmeldung durch die Erfinder erfolgte am 19. Juli 1985.

FLAM arbeitet ohne Voranalyse und ohne Tabellentechnik. Dadurch ist die Dekomprimierung jederzeit aus dem Programm FLAM und der Syntax des Komprimats (FLAMFILE) heraus aufw rtskompatibel sichergestellt (Langzeitarchivierung).

FLAM ben tigt von au en keine Informationen ber die zu komprimierenden Daten. Die Komprimierungstechnik ist invariant zu Datei-, Satz- und Feldformaten; die Komprimierungseffekte sind selbstverst ndlich abh ngig von den Dateninhalten. Strukturverzerrungen f hren meist zu schlechteren Komprimierungen.

FLAM erf IIt als einziges Produkt dieser Art folgende Prinzipien:

Durchg ngigkeit

Die FLAM-Komprimate k nnen ohne Zwischenkonvertierungen zur Speicherung auf Online-Datentr gern in Verbindung mit sequentiellen und index-sequentiellen Zugriffsm glichkeiten benutzt werden. Ebenso durchg ngig sind FLAM-Komprimate zur Archivierung und zum File Transfer im heterogenen Verbund, d.h. zwischen Rechnern mit unterschiedlichen Betriebssystemen geeignet.

Portabilit t

Die Komprimatsformatierung kann so gesteuert werden, da alle Anforderungen an eine optimale Speicherbelegung sowie die Portabilit t auf beliebigen Leitungen unter Einsatz beliebiger File-Transfer-Produkte erf Ilbar sind. Dies gilt f r "Lochkartenformate" (80-stellig) ebenso wie f r FTAM-Formate. Die Komprimatss tze k nnen im fixen oder variablen Format erzeugt werden.

Konvertibilit t

FLAM kann sogar Komprimate im abdruckbaren Format erzeugen, die zwischen Komprimierung und Dekomprimierung 1:1 von EBCDIC nach ASCII und umgekehrt konvertiert werden d rfen. Eine solche Konvertierung kann aber auch bei der Komprimierung/Dekomprimierung 'en passant' erledigt werden.

Kompatibilit t

FLAM konvertiert auf Wunsch Datei- und Satzformate. Dadurch kann FLAM Probleme der Konvertierung und der Kompatibilit t zwischen heterogenen Systemen oder versionsabh ngigen Datenverwaltungen I sen helfen. Restriktionen bez glich Satzformat (fix), doppelte Schl ssel u.a. neutralisiert die Zugriffsmethode FLAM.

Systemunabh ngigkeit

Eine FLAMFILE kann auf allen Systemen, f r die FLAM lieferbar ist, als Datenbasis f r die Zugriffsmethode FLAM benutzt werden, und zwar unter den verschiedenen systemspezifischen Zugriffsmethoden des betreffenden Datenverwaltungssystems.

Kontinuit t

Eine FLAMFILE kann beim Dekomprimieren in ein vom Anwender gew nschtes Datei-/Satzformat konvertiert werden. Damit ist die Kontinuit t garantiert. Eine archivierte FLAMFILE kann immer wieder auf irgendeinem System bearbeitet, insbesondere dekomprimiert werden. Eine Abh ngigkeit vom Betriebssystem besteht dann nicht mehr. Es mu gew hrleistet sein, da der Datentr ger hardwarem ig gelesen werden kann und die FLAMFILE nicht in ein systemabh ngiges Format eines herstellerorientierten Archivierungsproduktes gebracht wurde.

Datensicherheit

FLAM verschleiert die Daten und versiegelt die Komprimate mittels Checksummen, womit die Daten besser gesichert und gesch tzt sind. Die FLAMFILE hat intern Synchronisationspunkte, um hinter Defekten, zumBeispiel durch Materialm digkeit, wieder aufsetzen zu k nnen. Forderungen der DV-Revision und des Datenschutzes werden voll erf Ilt.

FLAM V4.0 (BS2000)

Schnittstellen

FLAM bietet eine F lle von Schnittstellen, und zwar angelehnt an die Schnittstellen eines realen Datenverwaltungssystems mit indexsequentiellem Zugriff. FLAM kann als Unterprogramm komplett unter fremder Steuerung laufen. Benutzerausg nge von FLAM dienen der Vor-/Nachbehandlung der unkomprimierten Daten und FLAMFILE-S tze (Komprimatseinheiten).

Betriebssysteme

FLAM ist lieferbar f r die verschiedensten Betriebssysteme, wie z.B.:

BULL DPX (beide Prozessortypen)

GCOS6, GCOS7

DEC VAX/VMS, AXP/OpenVMS

ULTRIX f r VAX und AXP

UNIX

HP HPUX (div. Prozessoren)

IBM MVS, MVS-Subsystem

VM, VSE, DPPX/370 DPPX/8100

OS/400

AIX/6000 (RISC), PS/2, OS/2

ICL VME

UNIX (beide Prozessortypen)

MS MS-DOS, WINDOWS 9x, NT 3.51/4.0

PRIME PRIMOS

SCO SCO-UNIX, SCO-XENIX

FSC BS2000

SINIX (f r alle Prozessortypen)

TARGÓN

Nixdorf 886x/BNC

STRATUS VOS, FTX

SUN OS, SOLARIS

TANDEM GUARDIAN

NonStop UNIX

Andere auf Anfrage.

Standard

FLAM ist optionaler Komprimierungsstandard f r diverse Verfahren im deutschen Kreditwesen; wie BCS, EAF (LZB), DTA u.a.

Hersteller limes datentechnik gmbh

Philipp-Reis-Passage 2

D-61381 Friedrichsdorf/Ts.

Telefon 06172/5919-0

Telefax 06172/5919-39

eMail: info@flam.de

eMail: info@limesdatentechnik.de

Internet: http://www.flam.de

http://www.limes-datentechnik.de

Vertrieb Bank Verlag GmbH (BCS-Module)

limes datentechnik gmbh (sonstige Systeme)

Im brigen wird auf die Eintr ge in den ISIS-Reports

verwiesen (NOMINA).

Kooperationen FLAM wird ber Interfaces zur Zeit von folgenden SW-

Produkten unterst tzt:

NATURAL Software AG

SIRON Ton Beller GmbH

LOGA DOS Software GmbH

FTS GIKOM GmbH

BCS Bank Verlag GmbH

cfs OPG Online Programmierung GmbH

Manche Kooperationspartner bieten Interfaces ihrer SW-Produkte zu FLAM kostenpflichtig an.

F r den Zahlungsverkehr (BCS) werden f r PC-Anwender komplette L sungen mit beschr nkter Anwendungsbreite ber Kreditinstitute und deren Partner angeboten.

Der Hersteller von FLAM ist f r jede weitere Kooperation mit Software-Herstellern auf der Basis der FLAM-Standards offen. Das bringt f r alle Beteiligten den

optimalen Nutzen.

Die Vorteile von FLAM in Stichworten:

Datenfern bertragung

- Kostensenkung durch Mengenreduktion (z.B. DATEX)
- schnellere bertragung durch "Virtualisierung"
- implizite Beschleunigung anderer bertragungen
- Wechsel auf kosteng nstigere Leitungen m glich mit g nstigeren fixen Anschlu -Betriebskosten
- weniger Fehler durch langsamere bertragungen, berwindung technologischer Engp sse (im Ausland)
- Erh hung der potentiellen Sende-/Empfangsfrequenz
- · Entlastung von Netzknoten, Ports, Puffern und dgl.
- effizienteres Reagieren bei Leitungsst rungen sowie bei bertragungs- und Bedienungsfehlern m glich
- FLAMFILE in Parkplatzposition platzsparend und sofort restartf hig (Sender) und archivierbar
- Kompatibilit t der FLAMFILE im heterogenen Verbund
- Portabilit t der FLAMFILE durch Formatierbarkeit
- Konvertibilit t der FLAMFILE bei druckbaren Daten
- vor-/nachgeschaltete Zeichenkonvertierung m glich
- Konvertierung von Satz-/Dateiformaten (Utility)
- Durchg ngigkeit der FLAMFILE zu anderen Anwendungen
- · mehr Fern berwachung/-wartung wg. Mengenreduktion
- · mehr Datenaustausch per DF wg. Mengenreduktion
- mehr Auslagerungen in Not-RZ wg. Mengenreduktion
- Automatisierbarkeit von Fernarchivierungen (DF)
- Automatisierbarkeit des R cktransfers (analog)
- bessere DV-Revision durch Automatisierbarkeit
- mehr Datensicherheit durch Checksummen-Technik

• Datenschutz durch FLAM-typische Verschleierung

• h here Effizienz in Verbindung mit Kryptographie

Datenspeicherung

- Reduktion von Speicherplatz auf allen Medien mit weniger (sekund rem) Platzbedarf (r umlich)
- weniger Multi-Volumes-Files (Disc, Tape, Floppy)
- weniger Grundbedarf an Strom, Klima-, Schutzeinrichtungen, weniger Kapitalbindung (berkapazit t)
- weniger Overhead im Archiv und mehr Kontinuit t
- schnelleres I/O, resp. Entlastung der I/O-Kan le
- ggf. weniger Controller, I/O-Ports, Puffer
- Beschleunigung von Batch-/Kopier-Prozessen und fr Backup-/Restart-Verfahren, dadurch Reserven/Optionen fr mehr RZ-Automatisation/Redundanz
- · Verk rzung von Ablaufzyklen, Anwesenheitszeiten
- zus tzlicher Zugriffsschutz durch FLAM-Processing
- integrierter Manipulationsschutz durch FLAM-Syntax
- verfahrensspezifische Datenverschleierung, sogar mit wirksamen Schutz f r "virtuell" gel schte Daten
- innovativ f r (kombinierte) Zugriffstechniken mit heterogen austauschbaren sequentiellen / indexsequentiellen Formaten sowie in logisch geblockten Einheiten

1.1 FLAMfi V3.0 mit MODE=ADC

Mit FLAM gibt es folgende Vorteile:

- einen <u>universellen</u> MODE=ADC (<u>A</u>dvanced <u>D</u>ata <u>C</u>ompression)
- eine neue <u>trickreiche</u> FLAM-Syntax (<u>Frankenstein-Limes-Access-Method</u>)
- eine <u>u erst effiziente</u> PASSWORD-Verschl sselung.

Zun chst enth It FLAM V3.0 die vollst ndige Vorg ngerversion als Untermenge, so da man einerseits MODE=CX7, CX8 und VR8 wie bisher de-/komprimieren kann; andererseits ist es dadurch unproblematisch, die betreffenden Komprimate erzeugen, weil etwa der Partner noch nicht auf FLAM V3.0 umgestiegen ist. Dies betrifft sowohl Schnittstellen und User-Exits als auch das MVS-Subsystem.

Die vorgenannten Modi zur Komprimierung haben bei den fr kommerzielle Anwendungen typischen Daten auf Mainframe au ergew hnlich gute Ergebnisse erbracht. Jeder Anwender kann selbst entscheiden, ob er bei dieser Technik bleiben will, wenn der Komprimierungseffekt ohnehin schon bei 85% oder mehr liegt.

Durch die st rkere Einbeziehung von PC- und UNIX-Systemen in die kommerzielle Datenverarbeitung haben sich die Datenstrukturen stark ver ndert. Die auf strukturelle Redundanzen ausgerichtete FLAM-Komprimierungstechnik mu te auf kontextuelle Betrachtungen erweitert werden.

FLAM ist und bleibt ein als Zugriffsmethode konzipiertes Verfahren zum effizienten Umgang mit komprimierten Daten. Schon aus dieser Philosophie heraus darf FLAM keine tempor ren Dateien anlegen oder benutzen. Eine Voranalyse Auswahl geeigneter zur Komprimierungstechniken und/oder ein mehrstufiges Verfahren stehen im krassen Gegensatz zu den Anforderungen eine performante an Zugriffsmethode (f r autarke Segmente), die in ihrem Kern invariant ber fast alle Plattformen hinweg konzipiert ist (vom PC bis zum Mainframe).

Der Anwender soll die Chance haben, so fr h, wie es sinnvoll erscheint, zu komprimieren, und so sp t wie n tig zu dekomprimieren, im Einzelfall (Retrieval) m glichst nur punktuell. Die FLAMFILEfi soll plattform bergreifend durchg ngig zur Speicherung, Archivierung und f r den File Transfer inkl. Backup (Auslagerung) als "Standard f r alle F lle" nutzbar sein.

Mit MODE=ADC (<u>A</u>dvanced <u>D</u>ata <u>C</u>ompression) wird "straight forward" komprimiert. Die relative Optimierung zwischen verschiedenen Such- und Darstellungstechniken erfolgt flie end (adaptives Modell). Die Zuordnung der Codierung ndert sich permanent.

Komprimiert werden autarke Datensegmente von bis zu 64 KB. Der Anwender kann auf diese Grenur ber die Satzanzahl (MAXRECORDS) Einflu nehmen. Die maximal zul ssige Satzanzahl wurde auf 4.095 erweitert (bisher 255). MAXBUFFER ist 64 KB statisch (ADC).

Unter einem Satz wird eine im betreffenden Data Management System definierte logische Einheit verstanden. Es gibt fixe und variable Satzformate. Auf manchen Systemen haben die S tze ein L ngenfeld, auf anderen einen Delimiter. Das ist wichtig, wenn man aus der Sicht einer Anwendung oder beim Datenaustausch auf den Satz als logisch invariante Basis des Zugriffs angewiesen ist.

Auf Systemen, die keinen Dateikatalog mit Informationen ber das, was als Satz zu interpretieren ist, haben, kann man ohne weiteres auch einfach 64 KB einlesen, ohne da diese Vorgehensweise die Komprimierung mit MODE=ADC nachteilig beeinflu t.

Wird eine Datei mit Delimiter auf PC oder UNIX gelesen und werden die Delimiter nicht als solche interpretiert, dann hat man beim Austausch im heterogenen Umfeld eventuell nach der Dekomprimierung das Problem der Anpassung an das betreffende Umfeld zu I sen.

Mit FLAM kann man bei Kenntnis und Nutzung des Satzformats mit der entsprechenden Parametrisierung diese Probleme von vornherein ausklammern. Damit hat man eine neutrale, zukunftssichere Darstellung, die sich beim Dekomprimieren automatisch den ge nderten Bedingungen anpassen I t (Formatkonvertierung).

Nur mit FLAM kann man das Komprimat, die FLAMFILEfi, individuell formatieren, weil diese "Zwischendatei" ggf. ganz anderen Erfordernissen etwa in Verbindung mit File Transfer gen gen mu als die Originaldatei (Portabilit t).

Beispiel: Mit RJE von IBM kann man nur Dateien im fixen Satzformat bertragen. FLAM komprimiert die betr. Datei und macht daraus eine FLAMFILE im RJE-Format. Beim Dekomprimieren wird wieder en passant eine Formatkonvertierung vorgenommen. - Ferner kann man mit FLAM sog. Load-Module aus einer MVS-Bibliothek in einer FLAM-Sammeldatei b ndeln und diese auf PC auslagern. Werden diese Daten zur ck auf ein MVS-System bertragen, dort mit FLAM dekomprimiert und wieder in einer Bibliothek abgelegt, kann man sie - wie gehabt - vom MVS-System aufrufen und laden.

Sind abdruckbare Daten so codiert, da eine eindeutige Umcodierung 1:1 von EBCDIC nach ASCII oder umgekehrt m glich ist, beim dann kann dies De-/Komprimieren angesto en werden. Die mitgelieferten Tabellen dazu sind unverbindlich, weil es un bersichtliche Menge an Varianten dazu gibt. Es ist einfach, die betr. Tabelle auf die eigenen Bed rfnisse Wir empfehlen. anzupassen. auf dem System umzucodieren, auf dem dekomprimiert wird, weil dort die gr ere Sicherheit der relevanten erfahrungsgem Einstellung der Tabelle besteht. Damit sind Konvertibilit t und Kompatibilit t 1:1 sichergestellt.

F r den Datenaustausch in einem abdruckbaren Format mit einem File Transfer, der "unterwegs" umcodiert, mu man die Vorg ngerversion mit MODE=CX7 benutzen. Die Erfahrung hat gezeigt, da die Umcodierung durch ein File Transfer Produkt viele Unw gbarkeiten hat. Wir k nnen davon nur abraten. Die sichere L sung besteht im Austausch bin rer Daten und der Umcodierung davor oder (besser) danach. In aufbereiteten Drucklisten besteht zudem das Problem der Steuerung ber das erste Byte in jedem Satz (Drucksteuerzeichen).

Mu in ASCII bertragen werden, so stellen viele File Transfer Produkte Automatismen bereit, mit denen bin re Daten tempor r in scheinbar abdruckbare Daten umcodiert und nach der bertragung in den urspr nglichen Zustand gebracht werden. Man k nnte sich hierzu selbst eine Routine 3:4 schreiben und im User-Exit von FLAM aktivieren (Portabilit t).

Nicht selten treten in Verbindung mit File Transfer von FLAM-bierten Daten Formatfehler auf, die FLAM als Checksummenfehler meldet. Damit haben alle Beteiligten die Sicherheit, da die bertragung aus Anwendersicht fehlerfrei abgelaufen ist (noch ber das FT-Protokoll hinaus). - Es gibt PC-Produkte, die haben erst gar keine Checksumme ber das Komprimat, sondern gerade eine einzige Checksumme ber die komplette Originaldatei, wobei die Originaldatei bis zu 4 GB gro sein darf. (FLAM hat keine Beschr nkung bezgl. Typ/Gr e.)

Es ist schon kurios: Ohne FLAM werden solche Fehler oft berhaupt nicht bemerkt, so da nicht selten der falsche Eindruck entsteht, ein Fehler w rde ohne Beteiligung von FLAM nicht auftreten. Gerade die Kombination von FTP mit FLAM zeigt diesbez glich erstaunliche Synergieeffekte, die wegen mangelnder Sicherheit und Stabilit t im FTP unverzichtbar sind.

Es gibt eine ganze Reihe von Problemen in Verbindung mit File Transfer, die man in der Tat nur durch Einsatz von FLAM I sen kann. Ist das im Ausnahmefall nicht so, dann liegt das an dem Problem an sich und nicht an FLAM. So gibt es etwa gro e Probleme bei der Umcodierung von Zeichens tzen, wenn Sonderzeichen weitgehend ausgesch pft werden und dennoch nicht auf Umlaute verzichtet wird.

Man kann nicht komprimieren, ohne sich einen Arbeitsspeicher fr Hilfsinformationen anzulegen. Fr MODE=ADC ben tigt FLAM ohne die Bereiche fr das I/O etwa 160 KB. Diese Grundmenge kann man aus der Sicht der Algorithmik nicht unterschreiten, wenn gleichzeitig ein vertretbarer Verbrauch an CPU-Zeit nicht berschritten werden soll. Im Vergleich zu anderen Modellen ist das frein adaptives Modell relativ wenig Arbeitsspeicher.

Bei einem Vergleich der Komprimierungseffekte mit anderen Produkten (meist PC-Produkte) m te man fairerweise die Originaldatei zuvor in Segmente (kleine Dateien) von jeweils 64 KB aufteilen und die Einzelergebnisse aufaddieren. Au erdem hat eine FLAMFILE aus Sicherheitsgr nden wie auch wegen der innovativen Zugriffstechniken eine "Verpackung", die das Komprimat um bis zu 2% aufbl. ht.

Die Beibehaltung der Segmentierung hat u.a. den Vorteil, da bei schweren Datenfehlern ggf. nur ein einziges Segment betroffen ist. Jedes der Segmente in einer FLAMFILE wird autark betrachtet (quasi wie bei einer Transaktion) und als solches abgesichert (verpackt). Darauf kann man sich synchronisieren; man kann "mittendrin" an einem beliebigen Segment aufsetzen.

Zeigt sich w hrend des Komprimierungsvorgangs nach ca. 16 KB des betr. Segments gar kein Komprimierungseffekt, wird bei MODE=ADC die Komprimierung f r dieses Segment abgebrochen und der Original-Input von max. 64 KB (Segment) wird 1:1 bernommen.

Setzt in einem einzelnen Segment der Effekt erst nach 16 KB ein, wird dies nicht mehr erkannt, weil die Abw gung von Aufwand und Nutzen zu dem Schlu kommt, da die Wahrscheinlichkeit, dieses Segment noch komprimieren zu k nnen, gering ist.

Denn: Je schlechter der Komprimierungseffekt, desto h her ist (leider) der CPU-Aufwand (weit berproportional). Das liegt in der Natur der Sache.

Mit einem Schichtenmodell sind in FLAM die Voraussetzungen geschaffen, Multiprozessorsysteme zu bedienen: ein Proze liest, bildet die Segmente und verteilt sie zwecks Komprimierung an andere Prozesse; ein weiterer Proze sammelt die komprimierten Segmente ein, formatiert sie zur FLAMFILE und schreibt diese.

Zur Zeit besteht zwar noch kein akuter Bedarf f r diese Vorgehensweise, aber das Modell in FLAM ist darauf vorbereitet.

FLAM "verweigert" sich nicht, wenn der Input selbst eine FLAMFILE ist. Das kann sogar eine Vorgehensweise sein. Man hat z.B. eine Bibliothek vieler kleiner Elemente, die zun chst autark komprimiert und als Sammeldatei abgelegt werden sollen, damit die Bibliothek ihren Elementnamen und deren ordnungsgem rekonstruiert werden kann. In diesem Fall kann man nicht viel Komprimierung erwarten.

Nimmt man hierf r FLAM V2.x mit MODE=CX8 und MAXRECORDS=1, dann erf llt dieser Vorlauf nur den Zweck, die besagte Sammeldatei zu erstellen, bei der es mehr auf die diversen Informationen als auf den Komprimierungseffekt ankommt. Diese "flache" Datei I t man durch FLAM V3.0 mit MODE=ADC komprimieren. - Anstelle des Vorlaufs mit FLAM V2.x kann man ggf. auch ein Utility benutzen, das eine ad quate Funktion erf llt (Sammeldatei).

In Ausnahmef Ilen gibt es sogar extrem stark strukturierte Dateien, die man zuvor mit FLAM V2.x, MODE=CX8 und MAXRECORDS=255 schon sehr gut komprimieren kann, deren Komprimat sich dann mit FLAM V3.0 und MODE=ADC noch verbessern I t. In der Regel aber ist FLAM V3.0 mit MODE=ADC und MAXRECORDS=4095 immer besser als die Vorg ngerversion oder eine zweistufige Variante damit. Es besteht kein Zwang, den Modus zu wechseln, wenn man mit der bisherigen Komprimierungstechnik und der Syntax in FLAM V2.x zufrieden ist. Neue Feature (z.B. die PASSWORD-Verschl sselung) setzen allerdings ausschlie lich auf FLAM V3.0 mit MODE=ADC auf, zumal die Syntax der FLAMFILE erheblich verbessert wurde.

Die neue Syntax garantiert einerseits, da die Expansion bei Daten, die sich trotz ADC-Technik nicht komprimieren lassen, auf 2% beschr nkt bleibt; andererseits sind die in einem solchen Fall nur kopierten Originale nicht wiederzuerkennen.

Diese Eigenschaft hat ihre Ursache in einer weltweit einmaligen Checksummentechnik. Die vorletzte von 4 Checksummen verschleiert parallel zur (!) Checksummenbildung den komprimierten Input so, da reversibel Vorgang ist. der wenn man die Checksummenfunktion zweimal anwendet. komprimierten Daten eines Segments verf lscht worden (Datenfehler, Manipulation), verbreitet sich der Defekt "wie die Pest" ber den Rest des komprimierten Segments. Die defekten Daten sind mithin danach unbrauchbar. Die Dekomprimierung I uft erst gar nicht an! Man kann diese CRC-Routine in FLAM auch nur starten, wenn das komprimierte Segment vollst ndig zur "Entschleierung" vorliegt.

Es gibt PC-Produkte, da kann man das Original "lesen", wenn nicht komprimiert wurde. CRC-Fehler werden erst nach dem CLOSE der dekomprimierten Datei gemeldet, weil die Checksumme auf den Originaldaten basiert. Die Dekomprimierung bricht trotz Checksummenfehler nicht vorzeitig ab. Die dekomprimierte Datei kann Fehler aller Art enthalten, sogar Abweichungen in der Gre, obwohl im Header des Komprimats die richtige Byteanzahl steht.

In FLAM V3.0 mit MODE=ADC werden die Checksummen der Segmente ber einen Connector miteinander verkn pft. Wird nur seriell komprimiert und analog dekomprimiert, kann man die Unversehrtheit dieser Sequenz berpr fen.

Der Connector wird zudem mit einem zeitabh ngigen Code eingef rbt, so da das gleiche Segment zu einem anderen Zeitpunkt komprimiert ein anderes "Outfit" bekommt. Der Komprimierungseffekt ndert sich nicht.

Eine weitere Modifikation besteht in einer sog. Hardware-ID. FLAM bildet aus Hardware-Informationen des Umfelds einen 32-Bit-Code. Dieser wird in den Connector eingearbeitet. Komprimiert man nun ein und dieselbe Datei zuf Ilig zu einem Zeitpunkt, der nicht zu einem Unterschied bei der Einstellung des Connectors f hrt, benutzt aber ein anderes Hardware-Umfeld, dann ndert man dadurch zwangsl ufig den Connector und mithin wiederum das u ere Erscheinungsbild des Komprimats.

Ziel dieser Techniken ist es, da m glichst jedes mit FLAM komprimierte Datensegment bez glich Inhalt (Original) sowie Umfeld und Zeitpunkt der Komprimierung eine Art Unikat sein soll. Die Checksummen der verschiedenen Schichten bilden in Summe eine Signatur, mit der ein Empf nger den Empfang zweifelsfrei quittieren k nnte (vollst ndig und unversehrt).

Die FLAMFILE selbst wird wie in der Vorg ngerversion aus formalen Gr nden satzweise geschrieben (z.B. fix 512 Bytes). Jeder Satz der FLAMFILE hat eine einfache Checksumme, mit der man sicherstellen will, da es bei der bertragung nicht zu Formatfehlern gekommen ist. Das ist immer noch ein relativ h ufiger Anwenderfehler (v Ilig unabh ngig vom Einsatz von FLAM). Erst nach der Formatpr fung wird das Segment-Komprimat "zusammengebaut".

Jedes Segment-Komprimat hat einen Kopf. Dieser erm glicht es, in einer FLAMFILE zu positionieren (synchronisieren). Deshalb darf und wird er nicht verschleiert. Damit man aber sicher sein kann, da die Informationen daraus korrekt sind, wird er separat ber eine Checksumme abgesichert.

Am Ende eines Segment-Komprimats findet man unseren Produktnamen FLAM in ASCII-Codierung. Dies erm glicht die Synchronisation bei Defekten oder beim Lesen von hinten.

Eine spezielle verdeckte Checksumme steht in direktem Zusammenhang mit der PASSWORD-Verschl sselung. Stimmt diese Checksumme nicht und ist das FLAG fr PASSWORD-Verschl sselung gesetzt, dann wurde versucht, mit einem falschen PASSWORD zu decodieren. Ist das PASSWORD-FLAG nicht gesetzt und benutzt jemand dennoch ein PASSWORD, wird ohne Hinweis auf diesen Eingabefehler decodiert und dekomprimiert.

Grunds tzlich beginnt die Dekomprimierung Segments nie, wenn irgendeine von den 4 Checksummen falsch ist. Dazu gibt es allein schon technische Gr nde. Die Dekomprimierung setzt eine gewisse sich st ndig ndernde Interpretation der Codierung voraus. Ein Defekt f hren, w rde dazu da die Dekomprimierung unkontrolliert "aus dem Ruder" I uft. Das verhindert FLAM durch das Schichtenmodell mit 4 Checksummen. Wer dies trotz vorhandener Fehler (Fehlermeldungen, Return-Code) - etwa durch Manipulation mit Programmpatches unterl uft, mu mit schwersten Folgefehlern rechnen.

Datenschutz und Datensicherheit, insbesondere Schutz vor unbefugten Angreifern hat - auch ohne PASSWORD-Verschl sselung - oberste Priorit t.

Das PASSWORD selbst darf 64 Bytes = 512 Bits lang sein. Man kann es abdruckbar mit C'...' oder hexadezimal mit X'...' vorgeben. Bei der hexadezimalen Eingabe mu die Anzahl der quasi "halben" Bytes paarig aufgehen. Bei Eingabe mit C'...' mu man sich dessen bewu t sein, da die bin re Umsetzung von der Systemgenerierung abh ngig ist. Das gleiche C-PASSWORD in Verbindung mit einer anderen Umsetzung der Zeichen in bin ren Code f hrt zu einem anderen internen PASSWORD. Das kann man als Vorteil nutzen, wenn man sich selbst in diesem Umfeld bewegt und nichts ndert. Die Abgrenzung mit Apostroph sichert, da auch Blanks am Rand zum PASSWORD geh ren. Das PASSWORD mit C'...' mu exakt wiedergegeben werden, um decodieren zu k nnen. Es ist ratsam, bei jedem neuen PASSWORD beide Seiten vorab zu testen.

Bei falscher PASSWORD-Eingabe hat man auf Utility-Ebene genau einen Versuch, weil die interne bergabe innerhalb FLAM nur einen Versuch zul t. Fr einen weiteren Versuch mu man FLAM erneut starten und ein neues PASSWORD eingeben/zuweisen.

Das PASSWORD wird FLAM-intern so bearbeitet, da es keine Chance gibt, R ckschl sse zu ziehen. Jeder Versuch einer Analyse, um sich einen Vorteil zu verschaffen, ist aussichtslos. Wir als Hersteller k nnen niemandem helfen, der sein PASSWORD vergi t. Es kann von au en nicht einmal festgestellt werden, wie lang das benutzte PASSWORD war und ob es mit C'...' oder X'...' eingegeben worden ist. Hinweise von Hackern im Internet, wie man, um Zeit zu sparen, vorgehen sollte, wird man wohl kaum jemals finden.

Bevor das erste Segment einer FLAMFILE berhaupt entschl sselt werden kann, m ssen intern gewisse Vorbereitungsarbeiten ablaufen, die CPU-Zeit kosten und unumg nglich sind. Das bewirkt, da man einen gewissen Mindestaufwand je PASSWORD-Versuch nicht optimieren kann. Die mathematisch nachvollziehbare Vielfalt an L sungen ist die sichere Garantie f r den Benutzer, ob jemand in vertretbarer Zeit ein zur Verschl sselung der FLAMFILE vorgegebenes PASSWORD "knackt". Ein PASSWORD quasi als Universalbergeordnetes Schl ssel gibt es nicht. Ein aus Anwendersicht hierarchisch strukturiertes PASSWORD wird nicht als solches erkannt. Selbst der Unterschied von nur einem Blank mehr oder weniger am PASSWORD-Ende f hrt zu v llig unterschiedlichen internen Schl sseln, die allein ma geblich f r die tats chliche Vorgehensweise sind (2 * 4 KB Schl sseldaten intern).

Wenn Sie Ihrem PASSWORD immer noch ein Attribut geben, das sich auf Ihren Arbeitgeber oder Ihr sonstiges Umfeld bezieht und damit die PASSWORD-L nge k nstlich erweitern, dann steigt f r den Au enstehenden der Aufwand zur Ausforschung ins Astronomische:

Bei vollen 512 Bits bin r genutzt ergibt sich eine Anzahl von Varianten mit 155 Stellen. Selbst wenn nur je Byte 96 abdruckbare Zeichen zugelassen sein sollten, bleibt eine Zahl mit 127 Stellen. Allein die L nge, die PASSWORD-Bestandteil ist, verunsichert, wenn man keine gezielten Informationen dazu hat.

Beispiel f r ein PASSWORD mit Attributen:

C'limes datentechnik gmbh, Zwiebackstadt Friedrichsdorf/Ts.'

Das sind 57 von 64 Bytes (zwischen den beiden Apostrophen). Alternativ zu "Zwiebackstadt" k nnte man als Attribute die Hugenotten, die Mormonen, Philipp Reis oder etwas anderes nehmen, das typisch f r Friedrichsdorf/Ts. ist. Den Rest (im Beispiel 7 Bytes) benutzt man f r das eigentliche individuelle PASSWORD (z.B. ein Blank und dann 6 Bytes variabler bin rer Code = 2,8 * 10**14 Varianten, wenn L nge, Aufbau und Attribut statisch sind).

Mit einem PASSWORD wie oben angegeben und ohne individuelle Modifikationen kann man sich ein "firmeneigenes" FLAM-Komprimat erzeugen, das nur innerhalb der Firma dekomprimierbar ist. Dabei k nnte man statt "Ts." auch "Taunus" schreiben oder dieses Attribut ganz weglassen und durch die PLZ "D-61381" ersetzen. Ground Kleinschreibung beeinflussen die bin re Codierung ebenso wie "nderungen im strukturellen Aufbau. Vorsicht bei Eingabefehlern im verdeckten Dialog und bei Kleinbuchstaben auf Mainframe.

Die PASSWORD-Verschl sselung kostet zus tzlich im Mittel 2,5% der Zeit f r die De-/Komprimierung mit FLAM V3.0 und MODE=ADC; allein durch die Beschr nkung auf komprimierte Daten ein immenser Vorteil. Letzteres gilt auch f r den Schutz vor Hackern, da zum "Angriff" der Besitz von FLAM V3.0 unerl lich ist. Au erdem mu man jedes Segmentkomprimat vollst ndig und unversehrt in der richtigen H lle bereitstellen.

Unsere PC-Version ist keine Shareware o.dgl. und wir halten es f r nahezu ausgeschlossen, da selbst nur die Dekomprimierung quasi in "fremder Eigenregie" nachprogrammiert und - wie im Internet blich - zum "Hausgebrauch" publiziert werden kann. Wir haben uns aus Selbstschutz um ein geh riges Ma an Komplexit t bem ht. Vor Raubkopien oder illovalem Verhalten von Mitarbeitern, die Insider-Kenntnisse haben, kann man sich selbstverst ndlich nie sch tzen. Aber selbst damit k nnte man sich in gar keiner Weise irgendwelche Vorteile beim Versuch, ein PASSWORD zu "knacken", verschaffen. Der nicht optimierbare Aufwand an CPU-Zeit bleibt, selbst wenn wir die Sourcen ver ffentlichen! Diesen Aufwand bestimmen Sie durch Vorauswahl bei den PASSWORD-(siehe PS). Vorgaben in Ihrem Hause ber cksichtigen Sie, da es einen gro en Unterschied macht, ob man sich im eigenen Hause oder "nur" vor "Unbefugten Dritten", z.B. beim File Transfer sch tzen will. Wer schon "im eigenen Haus" sitzt, hat meist noch ber andere Quellen Zugang zu den Daten, die Sie mit viel Aufwand sch tzen wollen. Dieses Problem zu I sen, ist weitaus schwieriger.

Bei FLAM handelt es sich in der Regel um automatisierte Abl ufe. Wir w rden empfehlen, das PASSWORD in eine separate Datei zu legen und ber diese Datei von FLAM einlesen zu lassen. Der Zugriff auf die Datei I t sich wie blich absichern.

In FLAM werden die f r die Synchronisation und Positionierung entscheidenden Teile der Syntax nicht verschl sselt und nicht verschleiert. Mit diesen Daten kann niemand etwas anfangen; sie k nnen aber dazu beitragen, den direkten Zugriff enorm zu beschleunigen, weil die Teile des Komprimats, die den berechtigten Anwender interessieren, weder entschl sselt noch entschleiert und nicht unn tig dekomprimiert werden m ssen.

Selbstverst ndlich kann jeder Anwender auch den Weg gehen, da erst mit FLAM komprimiert und verschleiert wird, und danach benutzt man ein vorgeschriebenes Verschl sselungsverfahren. Die Originaldaten vor der Komprimierung mit FLAM zu verschl sseln, bringt hingegen nichts. Man kann aber durchaus Signaturen und andere Daten zur Autorisierung ber das Original bilden, ehe man mit FLAM komprimiert, wenn dabei die Daten im Original im Prinzip nicht ver ndern werden.

Anstelle individueller Schl ssel kann man fertige Schl sselsysteme mit Generierung/Verwaltung etc. benutzen, nur m ssen die Schl ssel bei der FLAM-Verschl sselung symmetrisch sein (auf beiden Seiten das gleiche PASSWORD aus bin rer Sicht).

PS: Wenn Sie sich ausrechnen wollen, wieviel PASSWORD-Varianten es gibt, dann m ssen Sie bei rein bin ren Codes (X-Eingabe) die L nge in Bits als Potenz zur Basis "2" nehmen, wobei es eine Zahl sein mu , die ohne Rest durch "8" teilbar ist, die Eingabel nge geht auf volle Bytes. Im X-Format ist das PASSWORD bei heterogen Anwendungen in je Fall invariant.

Bei Eingabe mit C'...' kommt es darauf an, wieviel Zeichen erlaubt sind. Es gibt z.B. in ASCII 96 abdruckbare Zeichen (ausgenommen erweiterte Zeichens tze). Davon sind nur 52 Zeichen lateinische Buchstaben etc. pp... Hat das PASSWORD eine L nge von "k" Bytes und gibt es je Byte max. "n" Zeichen, die zul ssig sind, dann betr gt die Menge an Variationen "n**k" (Potenz "k" zur Basis "n"). Es gibt immer einen "Bodensatz", den ein Angreifer ausschlie en wird. Deshalb ist es schon wichtig, in der gew hlten L nge "k" genug "Luft" zu lassen (vgl. das Beispiel mit PASSWORD-Attributen). Das C-PASSWORD ist von Zeichens tzen und deren bin rer Umsetzung ggf. extrem abh ngig, z.B. bei Sonderzeichen und Umlauten! F r FLAM ist allein die bin re Umsetzung des beim Komprimieren und Verschl sseln mit C'...' bergebenen Strings g Itig. Das kann schon am n chsten Bildschirm eine andere bin re Codierung sein.

1.2 FLAMfi V4.0 mit CRYPTOMODE=AES

Der '<u>A</u>dvanced <u>E</u>ncryption <u>S</u>tandard' (AES) I st den in die Jahre gekommenen '<u>D</u>ata <u>E</u>ncryption <u>S</u>tandard' (DES) ab.

Dieser moderne symmetrische Blockalgorithmus bildet die Basis f r die kryptographische Absicherung einer FLAM-FILEfi ab FLAMfi 4.0.

Er ist gegen ber DES wesentlich sicherer und ben tigt gleichzeitig nur ein Zehntel der Rechenzeit. Dies - in Verbindung mit der ADC-Komprimierung - macht es m glich, starke Kryptographie auf gro e Datenmengen anzuwenden.

In FLAMfi wird AES mit einer Block- und Schl ssell nge von jeweils 128 Bits (16 Bytes) eingesetzt.

Die Verschl sselung mit AES wird von FLAMfi im MODE=ADCfi (Advanced Data Compression) oder im MODE=NDC (No Data Compression) - einer Unterfunktion der ADC-Algorithmik - unterst tzt. Mit NDC werden die reinen Nettodaten nur 1:1 kopiert. Damit kann auch jede FLAMFILEfi im "Nachhinein" ohne Performance-Verluste (2-Schritt-Verfahren) verschl sselt werden. Auf diese Weise kann sogar eine "leere" Datei so verschl sselt werden, da "leer" nicht mehr erkennbar ist.

Die Vertraulichkeit und Integrit t einer FLAMFILE wird mit sogenannten Hash-MACs sichergestellt.

Bei diesem Schutz handelt es sich um reine Software-Kryptographie, was bedeutet, dass die verwendeten Schl ssel - wenn auch nur kurzzeitig - in klarer Form auf dem Rechner, wo die FLAMFILEfi erzeugt wird, vorkommen. Da aber zu diesem Zeitpunkt auch die Originaldaten auf diesem Rechner existieren, kann ein Angreifer, der Zugriff auf den Rechner erlangt hat, gleich die klaren Daten aussp hen. Der verwendete Schl ssel nutzt ihm nur etwas, wenn dieser erneut zur Anwendung kommt und der Angreifer dann keinen Zugriff mehr auf das System hat.

Die maximale Sicherheit, die FLAMfi mit AES bieten kann, ist abh ngig von der Sicherheit der Rechner, auf denen die FLAMFILEfi geschrieben bzw. gelesen wird. FLAMfi stellt mit AES kryptographisch sicher, dass auf bertragungsweg niemand ohne die Kenntnis des Schl ssels Daten manipulieren oder aussp hen kann. Man kann diese Sicherheit noch verbessern, indem man verschl sselte FLAMFILEfi zwischen Servern austauscht, auf denen weder FLAMfi noch Originaldaten verf gbar sind. Dies ist eine einfache organisatorische Ma nahme, die die Sicherheit wesentlich erh ht. Diese organisatorische L sung mit FLAMfi ist auch wesentlich sicherer als eine Kombination aus File Transfer und integrierte Kryptographie in direkter Verbindung zwischen Sende- und Empfangssystem.

Kryptographie allein - ohne ein angepasstes organisatorisches Umfeld - ist kein Garant f r Sicherheit.

Eine in Verbindung mit Kryptographie organisatorisch interessante L sung, die FLAMfi V4.0 bietet, ist das Parallel-Splitting. Durch die gleichm ige Verteilung der verschl sselten FLAMFILEfi in Einheiten von nur 4 Bytes parallel auf mehrere Teildateien, kann man nur den Schl ssel und decodieren, wenn man zusammengeh renden Teildateien gleichzeitig an FLAMfi bergibt. Damit kann u.U. das Problem Synchronisation des Schl ssels gel st werden (z.B. in der Langzeit-Archivierung durch Verteilung auf verschiedene Standorte).

Es gibt in FLAMfi V4.0 ein Feature, mit dem man eine FLAMFILEfi - ob verschl sselt oder nicht - auf ihre technische Integrit t pr fen kann (Checksummen auf der Basis von CRC-Routinen). Solche Techniken sind z.B. in Verbindung mit File-Transfer international allgemeiner Standard. Sie sch tzen nicht vor Manipulation.

Unabh ngig davon kann man eine mit FLAMfi V4.0 und AES verschl sselte FLAMFILEfi - ohne zu dekomprimieren - auf ihre Integrit t gem den Anforderungen der Kryptographie pr fen. Dazu muss man allerdings den Schl ssel benutzen, mit dem diese FLAMFILEfi erzeugt worden ist.

Weitergehende Informationen, insbesondere zur Arbeitsweise von FLAM mit AES, entnehmen Sie bitte dem Handbuch *FLAM & AES*, das jeder Auslieferung beigef gt ist.

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Kapitel 2:

Funktionen

Kapitel 2 Funktionen

Inhalt

2.	Funktionen	3
2.1	Dienstprogramm FLAM	3
2.1.1	Komprimieren von Dateien	3
2.1.2	Dekomprimieren von Dateien	5
2.2	Unterprogramm FLAMUP	6
2.3	Satzschnittstelle FLAMREC	6
2.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	9
2.5	Benutzerausg nge	10
2.5.1	Eingabe Originaldaten EXK10	10
2.5.2	Ausgabe Komprimat EXK20	10
2.5.3	Ausgabe Originaldaten EXD10	11
2.5.4	Eingabe Komprimat EXD20	11
2.6	Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK	12
2.7	Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD	14

Kapitel 2 **Funktionen**

Kapitel 2 Funktionen

2. Funktionen

2.1 Dienstprogramm FLAM

Das Dienstprogramm FLAM kann ganze Dateien komprimieren oder komprimierte Dateien expandieren.

Mit den Parametern COMPRESS bzw. DECOMPRESS kann bestimmt werden, ob eine Originaldatei komprimiert oder eine FLAMFILE expandiert werden soll.

2.1.1 Komprimieren von Dateien

FLAM komprimiert eine Datei und schreibt das Ergebnis, die FLAMFILE, als sequentielle oder indexsequentielle Datei. In dieser FLAMFILE k nnen in einem Header Informationen ber den originalen Datenbestand gespeichert werden.

FLAM kann alle Datei- und Satzformate verarbeiten.

Um die Komprimierung auf die Erfordernisse des Anwenders einzustellen, k nnen Parameter beim Aufruf des Programms im Dialog vorgegeben werden. Die Parameter k nnen auch ber eine Parameterdatei und durch Generierung eingestellt werden.

FLAM protokolliert den Verarbeitungsablauf wahlweise auf dem Bildschirm oder in eine Meldungsdatei.

Bei der Komprimierung mit FLAM werden 1-4095 (logische) S tze in einem Block (Matrix) zusammen bearbeitet.

Dateien k nnen von der Platte und direkt vom Magnetband gelesen bzw. geschrieben werden. Dies gilt auch f r die FLAMFILE selbst.

Grunds tzlich komprimiert FLAM mehrere Datens tze zusammen. Der Zwischenpuffer kann mit dem MAXBUFFER-Parameter dimensioniert werden. Es werden nur soviele Datens tze eingelesen wie vollst ndig zwischengespeichert werden k nnen.

F r MODE=ADC kann die F llung des Puffers nur mit dem MAXRECORDS-Parameter gesteuert werden.

Mit dem MAXRECORDS-Parameter kann die Satzanzahl limitiert werden. Bei MAXRECORDS=1 findet eine serielle, kontextfreie Komprimierung statt, die nur bei I ngeren Datens tzen sinnvoll ist.

Funktionen Kapitel 2

Sind Dateien unstrukturiert, dann ist MODE=ADC die geeignete Komprimierungsvariante. Der Parameter MAXRECORDS sollte auf 4095 eingestellt werden.

Die verfahrenstypische Komprimierung (f r CX8, CX7, VR8) ist bereits bei 16-32 Datens tzen je Matrix effizient. H here Blockungen verbessern zwar den Komprimierungseffekt und f hren damit zu einem geringeren CPU-Zeitverbrauch, ben tigen andererseits aber gr ere Zwischenpuffer. Je schlechter der Komprimierungseffekt ist, desto mehr CPU-Zeit wird verbraucht.

Die Komprimierungstechnik ist im Prinzip immer gleich, sie basiert auf dem Frankenstein-Limes-Verfahren. Nur in der Behandlung der Matrix-Spalten und der Darstellung des Komprimats gibt es Unterschiede, die ber den MODE-Parameter gesteuert werden.

Mit CX8 werden nur Zeichenwiederholungen komprimiert, w hrend mit VR8 die verbleibenden Reste nach dem FL-B(4)-Code nachkomprimiert werden. Dabei werden die Zeichen zun chst in einen speziellen 8-Bit-Code bersetzt und in diesem durch logische Operationen homogenisiert. Dadurch entstehen Bitketten, die sich effizient komprimieren lassen, zumal die Reste aufgrund vertikaler Vorgehensweise partiell gleichen Zeichenklassen angeh ren.

Das Komprimat, die FLAMFILE, ist in beiden F Ilen eine Folge von beliebigen 8-Bit-Kombinationen, die als sequentielle oder indexsequentielle Datei weggeschrieben wird. Satzl nge, Satzformat und Blockgr e kann der Anwender selbst bestimmen. Jeder Satz dieser Datei wird durch eine Checksumme vor Datenverf Ischung gesch tzt. Codekonvertierungen im Komprimat sind unzul ssig. Die Datei ist bei bertragungen wie eine Bin rdatei zu behandeln.

F r Dateien, die nur aus abdruckbaren Zeichen bestehen und die ber eine 7-Bit-Leitung in transportiert werden sollen, bietet FLAM den MODE=CX7 an. Dieser erzeugt ein Komprimat, das sich in Bezug auf die bertragung nicht anders als die Original-Datei selbst verh It. Eine Pr fung hinsichtlich der "bertragbarkeit" erfolgt nicht. FLAM selbst benutzt zur Darstellung des Komprimats einen stark eingeschr nkten Zeichenvorrat, der sich invariant zu marktg ngigen Konvertierungen verh It.

In diesem Modus ist es also zul ssig, das Komprimat von EBCDIC nach ASCII oder umgekehrt zu konvertieren (z. B. w hrend eines Filetransfers). Entscheidend ist, da solche Konvertierungen exakt 1:1 ablaufen m ssen. FLAM moniert sonst beim Dekomprimieren Syntax-Fehler wegen Abweichungen in der Byte-Anzahl und bricht ab. Solche F Ile sind denkbar, wenn z. B. Steuerzeichen in Druckdateien oder Tabulatorzeichen nicht 1:1 konvertiert werden.

Kapitel 2 Funktionen

Unabh ngig davon, bietet FLAM dem Anwender die M glichkeit, jeden Datensatz vor der Komprimierung und/oder nach der Dekomprimierung zeichenweise ber Standardtabellen oder benutzereigene Tabellen konvertieren zu lassen. Fr Konvertierungen, die nicht 1:1 ber alle Zeichen erfolgen drfen, knnen Benutzerausg nge verwendet werden.

2.1.2 Dekomprimieren von Dateien

FLAM liest eine komprimierte Datei (FLAMFILE), dekomprimiert den Inhalt und gibt die dekomprimierten Daten in eine Datei aus. Es erkennt dabei selbst ndig mit welchen Parametern (wie Puffergr e oder max. Satzanzahl) die FLAMFILE erzeugt worden ist. Der Aufbau der FLAMFILE wird in einem eigenen Kapitel beschrieben.

FLAM in dieser Version kann alle FLAMFILEs der Vorg ngerversionen dekomprimieren (Aufw rtskompatibilit t). Au erdem k nnen Vorg ngerversionen sequentielle FLAMFILEs mit MODE=CX8/VR8/CX7 dekomprimieren (Abw rtskompatibilit t).

Um die Dekomprimierung auf die Erfordernisse des Anwenders einzustellen, k nnen Parameter am Bildschirm vorgegeben werden. Die Parameter k nnen auch ber eine Parameterdatei und durch Generierung eingestellt werden.

FLAM protokolliert den Ablauf wahlweise am Bildschirm oder in eine Meldungsdatei.

Bei der Dekomprimierung werden die Kenndaten der Originaldatei wieder hergestellt, soweit diese in einem Fileheader zur Verf gung stehen.

Durch Parameterangaben f r die Ausgabedatei ist es beispielsweise m glich, bestimmte Kenndaten zu ndern.

Alle Konvertierungen sind m glich und erlaubt, vorausgesetzt FLAM unterst tzt die entsprechende Zugriffsmethode des Datenverwaltungssystems.

Stammt das Komprimat (die FLAMFILE) von einem anderen Betriebssystem, so ndert das an dem Verhalten von FLAM nichts. Die Daten werden in quivalente Dateien dekomprimiert oder k nnen gegebenenfalls in ein vom Anwender vorgegebenes Format umgesetzt werden.

Durch Angabe von bersetzungstabellen ist FLAM in der Lage, Daten nach der Dekomprimierung gem dieser Tabelle umzuschl sseln.

Um eine weitgehende Flexibilit t zu erreichen, kann ein Benutzerausgang aktiviert werden, der die Daten nach der Dekomprimierung in gew nschter Weise bearbeitet. Funktionen Kapitel 2

2.2 Unterprogramm FLAMUP

FLAMUP unterscheidet sich von FLAM nur dadurch, da es als Unterprogramm aufgerufen werden kann. Alle Zugriffe auf die Datenbest nde werden weiterhin von FLAM-Modulen bernommen.

Die Parameter k nnen bei Aufruf bergeben werden und/oder wie beim Dienstprogramm vom Bildschirm oder aus einer Parameterdatei gelesen werden.

Mit FLAMUP ist es beispielsweise m glich, ber ein Rahmenprogramm eine definierte Menge von Dateien zu selektieren und innerhalb des Programmlaufs automatisch zu komprimieren / dekomprimieren. Die Selektion k nnte z.B. alle Dateien umfassen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt ge ndert wurden (Archivierung).

2.3 Satzschnittstelle FLAMREC

Die Frankenstein-Limes-Zugriffsmethode wird durch die Satzschnittstelle als herstellerunabh ngige, komprimierende Dateizugriffsmethode realisiert.

Sie erm glicht den sequentiellen, relativen und indexsequentiellen Zugriff auf einzelne Originals tze von Komprimaten, die auf unterschiedlichen Datentr gern verschiedener Betriebssysteme abgelegt und zwischen diesen ausgetauscht werden k nnen.

Die Satzschnittstelle wird durch eine Reihe von Unterprogrammen dargestellt, die von allen Programmiersprachen wie COBOL, FORTRAN, C und ASSEMBLER aufgerufen werden k nnen.

Diese Unterprogramme sind auf allen Betriebssystemen, fr die FLAM ab der Version 2.5 verf gbar ist, gleich bzw. quivalant.

FLMOPN FLMOPD/FLMOPS FLMOPF/FLMOPY

Die Funktion FLMOPN ist aufgrund der gro en Anzahl von Parametern in die drei Teilfunktionen FLMOPN, FLMOPD und FLMOPF bzw. FLMOPS und FLMOPY untergliedert worden. FLMOPN gibt die wichtigsten Parameter (z.B. komprimieren oder dekomprimieren) an FLAM weiter. Mit der Funktion FLMOPD werden die Dateieigenschaften der FLAMFILE festgelegt, und FLMOPF bestimmt Komprimatseigenschaften. die Kommen die Teilfunktionen FLMOPD und FLMOPF nicht zur Anwendung, so werden feste Werte verwendet. FLMOPS kann alternativ zu FLMOPD benutzt werden, wenn gesplittete FLAMFILEs erzeugt bzw. gelesen werden sollen. FLMOPY enth It zus tzlich zu FLMOPF die Parameter fr den Manipulationsschutz und die Verschl sselung.

Kapitel 2 Funktionen

FLMCLS FLMCLS (Close) schlie t die Verarbeitung ab, nachdem

alle S tze an FLAM bergeben, oder beim

Dekomprimieren alle Originals tze gelesen wurden.

FLMFLU Mit FLMFLU (Flush) wird evtl. noch im Speicher

befindliches Komprimat der zuletzt zur Komprimierung bergebenen S tze in die FLAMFILE ausgegeben und die Statistikdaten angefordert. Im Gegensatz zu FLMCLS wird die FLAMFILE nicht geschlossen, d.h. ein weiteres

Komprimat kann angef gt werden.

FLMPHD Mit der Funktion FLMPHD (Put Fileheader) k nnen beim

Komprimieren die Dateieigenschaften der Originals tze beschrieben werden, damit diese Eigenschaften im Fileheader ablegt werden. Der Fileheader gilt dabei fr die anschlie end mit FLMPUT bergebenen Originals tze.

FLMPUH An die mit FLMPHD gespeicherten Informationen kann mit

der Funktion FLMPUH (Put User Header) noch eine Zeichenkette beliebigen Inhalts angef gt werden. Der Aufruf darf nur unmittelbar nach einem FLMPHD-Aufruf

erfolgen.

FLMGHD Mit FLMGHD (Get Fileheader) kann die

Fileheaderinformation ber die Originaldatei gelesen werden. Falls mehrere Fileheader in der FLAMFILE vorhanden sind, beziehen sich diese Informationen auf die Originals tze. die mit den Funktionen FLMGET. FLMLOC

als n chste gelesen werden.

FLMGUH Informationen, die bei der Komprimierung mit FLMPUH in

das Komprimat eingef gt wurden, k nnen bei der Dekomprimierung mit FLMGUH (Get User Header)

gelesen werden.

FLMPUT (Put Record) bergibt einen Originalsatz zum

komprimieren an FLAM.

FLMGET FLMGET (Get Record) liest einen dekomprimierten

Originalsatz in einem vorgegebenen Puffer.

FLMGTR FLMGTR (Get Reverse) liest den n chsten

dekomprimierten Originalsatz in Richtung auf den

Dateianfang in einen vorgegebenen Puffer.

FLMLOC Anstelle von FLMGET kann auch die Funktion FLMLOC

(Locate Record) verwendet werden. Dabei wird jedoch kein Satz in den Puffer bertragen, sondern es wird

lediglich die Adresse dieses Satzes zur ckgegeben.

FLMLCR (Locate Reverse) liest den n chsten

dekomprimierten Originalsatz in Richtung auf den

Dateianfang im Locate Mode.

FLMPKY Mit FLMPKY (Put Key) kann ein Satz mit angegebenem

Schl ssel in einer indexsequentiellen FLAMFILE ge ndert

oder eingef gt werden.

Funktionen Kapitel 2

FLMIKY Mit FLMIKY (Insert Key) wird ein Satz mit neuem

Schl ssel in das Komprimat bernommen. Der angegebene Schl ssel darf noch nicht in der Datei

existieren.

FLMGKY Mit FLMGKY (Get Key) kann ber einen Schl ssel ein

Satz aus einer FLAMFILE von einem indexsequentiellen Original gelesen werden. Dabei wird gleichzeitig f r das sequentielle Lesen mit FLMGET bzw. FLMLOC auf den Satz mit dem n chst gr eren Schl ssel positioniert.

Salz mit dem n Grist gr Gren Schli Sser positioniert.

FLMFKY Mit FLMFKY (Find Key) wird in einer indexsequentiellen FLAMFILE, die aus einer indexsequentiellen Datei erzeugt

wurde, so positioniert, da mit einem anschlie enden FLMGET der Satz mit dem vorgegebenen oder dem

folgenden Schl ssel gelesen werden kann.

FLMPOS FLMPOS (Position) dient zum relativen Positionieren in

beliebigen Dateien und beim Schreiben von relativen

Dateien zum Erzeugen von L cken.

FLMGRN Mit FLMGRN (Get Record Number) wird aus einer index-

sequentiellen FLAMFILE, die aus einer relativen oder sequentiellen Datei erzeugt wurde, der Satz mit der

vorgegebenen Satznummer gelesen.

FLMFRN (Find Record Number) wird in einer

indexsequentiellen FLAMFILE, die aus einer relativen oder sequentiellen Datei erzeugt wurde, so positioniert, da mit einem anschlie enden FLMGET der Satz mit der

vorgegebenen Satznummer gelesen werden kann.

FLMDEL FLMDEL (Delete) I scht den zuletzt gelesenen Satz aus

einer indexsequentiellen FLAMFILE.

FLMUPD Mit FLMUPD (Update) wird der jeweils zuletzt gelesene

Originalsatz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE

ge ndert.

FLMPWD FLMPWD (Password) bergibt ein Passwort zur

Verschl sselung bzw. Entschl sselung einer FLAMFILE.

Kapitel 2 Funktionen

2.4 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle k nnen eigene Zugriffsfunktionen in FLAM integriert werden.

So k nnen beispielsweise die Komprimatss tze unmittelbar weiter verarbeitet werden, ohne da zun chst eine Datei erzeugt werden mu , bzw. Komprimatss tze k nnen unmittelbar bernommen werden.

Eine praktische Anwendung dieses Konzeptes erm glicht die Integration von FLAM mit einem Filetransfer ohne den Umweg ber Zwischendateien.

ber diese Schnittstelle k nnen aber auch die Eingabeund Ausgabedaten des Dienstprogramms FLAM oder des Unterprogramms FLAMUP bearbeitet werden. Hier kann FLAM mit geringem Aufwand an spezielle Zugriffsverfahren angepa t werden. Funktionen Kapitel 2

2.5 Benutzerausg nge

2.5.1 Eingabe Originaldaten EXK10

Von diesem Benutzerausgang wird der zu komprimierende Satz unmittelbar nach dem Lesen aus der Eingabedatei zur Verf gung gestellt.

Hier k nnen Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgef hrt werden. Es k nnen S tze bernommen, ver ndert, gel scht und eingef gt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, S tze strukturorientiert zu ver ndern.

EXK10 ist nur in FLAM und FLAMUP verf gbar und korrespondiert mit EXD10 bei der Dekomprimierung.

2.5.2 Ausgabe Komprimat EXK20

Von diesem Benutzerausgang wird das Komprimat zur Verf gung gestellt, unmittelbar bevor es in die FLAMFILE geschrieben wird.

Es k nnen Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgef hrt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, S tze strukturunabh ngig zu bearbeiten.

Hier kann z.B. das Komprimat mit einer eigenen Verschl sselungsroutine bearbeitet werden, oder es kann eine Code-Umsetzung vorgenommen werden, um eine nicht transparente Daten bertragung nutzen zu k nnen. Es lassen sich S tze vor dem Komprimat einf gen, um z.B. eigene Archivierungsdaten oder Herkunftsangaben zu speichern.

Eine weitere M glichkeit liegt in der Verl ngerung von Datens tzen, um bestimmte revisionsspezifische Daten aufzunehmen.

EXK20 ist in FLAM, FLAMUP und FLAMREC verf gbar und korrespondiert mit EXD20 bei der Dekomprimierung.

Kapitel 2 Funktionen

2.5.3 Ausgabe Originaldaten EXD10

In diesem Benutzerausgang wird der dekomprimierte Satz unmittelbar vor dem Schreiben in die Ausgabedatei zur Verf gung gestellt.

In diesem Benutzerausgang k nnen Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgef hrt werden. Es k nnen S tze bernommen, ver ndert, gel scht und eingef gt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, S tze strukturorientiert zu bearbeiten.

EXD10 ist nur in FLAM und FLAMUP verf gbar und korrespondiert mit EXK10 bei der Komprimierung.

2.5.4 Eingabe Komprimat EXD20

In diesem Benutzerausgang wird das Komprimat unmittelbar nach dem Lesen aus der FLAMFILE zur Verf gung gestellt.

In diesem Benutzerausgang k nnen Verarbeitungen am Dateianfang, bei jedem Satz und am Dateiende durchgef hrt werden. Dieser Benutzerausgang ist geeignet, S tze strukturunabh ngig zu bearbeiten.

Hier kann beispielsweise das Komprimat entschl sselt oder eine eigene Code-Umsetzung wegen der Daten bertragung r ckg ngig gemacht werden.

Zur fehlerfreien Arbeitsweise von FLAM ist es absolut notwendig, da alle ~ nderungen am Komprimat reversibel sind. Am Ende des Benutzerausgangs EXD20 m ssen die gleichen Daten bereitgestellt werden, die dem Benutzerausgang EXK20 am Eingang bergeben worden sind. Alle durch EXK20 erzeugten Ver nderungen sind in EXD20 r ckg ngig zu machen.

EXD20 ist in FLAM, FLAMUP und FLAMREC verf gbar und korrespondiert mit EXK20 bei der Komprimierung.

Funktionen Kapitel 2

2.6 Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK

Bei der bi-/seriellen Komprimierung werden keine Matrizen aufgebaut. Der Komprimierungseffekt wird durch den Vergleich der Originaldaten mit einem Muster und/ oder durch serielle Komprimierung erzielt.

BIFLAMK arbeitet synchron, d.h. aus den Eingabedaten werden mit einem Aufruf direkt die Ausgabedaten erzeugt. Es ben tigt f r die Verarbeitung kein "Ged chtnis" ber mehrere Aufrufe bzw. S tze.

Die bi-/serielle Komprimierung bzw. Dekomprimierung ist besonders geeignet, um in anderere Produkte oder Applikationen eingebunden zu werden.

Durch den Verzicht auf die Matrizenbildung wird ein deutlich schlechterer Kompressionsgrad erzielt. Diesem Nachteil steht der Vorteil der Unabh ngigkeit der Komprimatss tze gegen ber. In vielen Umgebungen (Satzschnittstellen) ist die Unabh ngigkeit der Komprimatss tze und die Flexibilit t der Schnittstelle eine zwingende Voraussetzung um die Integration einer Komprimierung zu erm glichen.

Neben der Kompression werden von BIFLAMK noch zwei weitere Funktionen implizit angeboten, die in neuerer Zeit aus Gesichtspunkten der Datensicherheit und des Datenschutzes immer mehr an Bedeutung gewinnen. Alle Komprimatss tze sind gegen ber dem Original verschleiert und durch Checksummen ber das Komprimat und das Original gegen Verf Ischung gesichert.

BIFLAMK bietet mehrere Varianten f r die Komprimierung an. Sie k nnen ber den Funktionscode ausgew hlt werden.

Als erstes wird eine rein serielle Komprimierung angeboten, die keine Musters tze ben tigt. Alle Komprimatss tze sind voneinander unabh ngig und k nnen einzeln dekomprimiert werden.

Als zweites wird eine biserielle Komprimierung angeboten, die optional an die Umgebung angepa t werden kann. Grundlage der biseriellen Komprimierung ist der byteweise Vergleich des Originalsatzes mit einem Muster. Das Komprimat besteht im wesentlichen aus einer Bitmap, in der die Positionen aller gleichen Zeichen codiert sind, sowie dem Rest der verschiedenen Zeichen.

Die erste Option erm glicht die Nachbereitung des Rests zu steuern. Entweder kann der Rest seriell nachkomprimiert oder einfach verschleiert werden. Kapitel 2 Funktionen

Die serielle Nachkomprimierung kann entfallen, wenn der Aufwand an Rechenzeit zu hoch erscheint oder der Komprimierungsgrad ohne Nachkomprimierung ausreicht.

Die zweite Option steuert die Behandlung des Musters. Bei dynamischem Muster wird ber jeden Mustersatz eine Checksumme gebildet und das Komprimat in aufgenommen. Dies verschlechtert etwas Kompressionsgrad und ben tigt mehr Rechenzeit. Es Datensicherheit. verbessert aber die Verf Ischungen leichter erkannt werden. Au erdem erm glicht es eine genauere Fehleranalyse, da zwischen Fehlern im Komprimat und im Muster unterschieden werden kann. Bei statischem Muster wird keine getrennte Checksumme ber das Muster gebildet. Fehler im Muster k nnen bei der Dekomprimierung nur noch als Checksummenfehler ber das Original erkannt werden.

Die dritte Option erm glicht das Speichern von Musters tzen im Komprimat. Beim Dekomprimieren werden diese S tze wieder als Musters tze abgelegt. Damit k nnen Sequenzen von S tzen (Dateien) mit BIFLAMK erzeugt werden, die von BIFLAMD ohne zus tzliche Informationen (Muster) dekomprimiert werden k nnen.

Eine Sequenz k nnte so aufbaut werden, da zun chst ein Muster bergeben wird. Danach werden alle S tze mit diesem statischen Muster biseriell mit Nachkomprimierung des Rests komprimiert.

Eine andere Sequenz f r ein dynamisches Muster kann dadurch gebildet werden, da zur Kompression der jeweilige Vorg ngersatz als Muster benutzt wird. Diese Sequenz ergibt recht gute Kompressionsgrade, wenn benachbarte S tze hnlich sind (Drucklisten, Erfassungsdateien). Dies hat allerdings den Nachteil, da die einzelnen Komprimatss tze nicht mehr unabh ngig sind. Die Sequenz kann nur noch im Ganzen dekomprimiert werden. Au er den Komprimatss tzen wird keine zus tzliche Information ben tigt.

Nicht sinnvoll ist es, f r jeden Satz einen eigenen Mustersatz abzuspeichern, da die Musters tze nur seriell komprimiert werden k nnen und zus tzlich das Komprimat f r die S tze gespeichert werden m te.

Funktionen Kapitel 2

2.7 Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD

BIFLAMD dekomprimiert die Komprimatss tze von BIFLAMK.

Da f r die serielle Dekomprimierung kein Mustersatz (nebst L nge) ben tigt wird, also zwei Parameter weniger vorhanden sind, mu BIFLAMD ber den Funktionscode mitgeteilt werden, ob seriell oder biseriell dekomprimiert werden soll.

Damit eine fehlerfreie Dekomprimierung m glich ist, m ssen die Komprimatss tze unver ndert und in der gleichen L nge und mit dem gegebenenfalls dazugeh rigen Mustersatz bergeben werden. Tag nderungen (Codetransformationen) d rfen an den Komprimats- und Musters tzen nicht vorgenommen werden. Wenn Komprimate mit einem Filetransfer zwischen verschiedenen Rechnern ausgetauscht werden sollen, mu die bertragung transparent sein.

BIFLAMD erkennt, ob ein Satz seriell oder biseriell komprimiert wurde und meldet einen Fehler, wenn der Funktionscode nicht dieser Syntax entspricht. Weiterhin werden Verf Ischungen im Komprimat, im Muster und im Original mit Hilfe von Checksummen erkannt.

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Kapitel 3:

Parameter und Schnittstellen

Inhalt

3.	Parameter und Schnittstellen	3
3.1	Dienstprogramm FLAM	3
3.1.1	Parameter	5
3.1.2	FILE-Kommando	37
3.1.3	Proze schalter	39
3.1.4	Dateinamen	40
3.1.4.1	Eingabespezifikationen	40
3.1.4.2	Ausgabespezifikationen	43
3.1.5	Dateien f r gesplittete FLAMFILEs	46
3.1.5.1	Namensregeln f r gesplittete FLAMFILEs	46
3.1.6	Linknamen	47
3.2	Unterprogrammschnittstelle FLAMUP	48
3.3	Satzschnittstelle FLAMREC	52
3.3.1	Funktion FLMOPN	61
3.3.2	Funktion FLMOPD	62
3.3.3	Funktion FLMOPF	64
3.3.4	Funktion FLMCLS	66
3.3.5	Funktion FLMFLU	67
3.3.6	Funktion FLMPHD	68
3.3.7	Funktion FLMPUH	70
3.3.8	Funktion FLMGHD	71
3.3.9	Funktion FLMGUH	73
3.3.10	Funktion FLMPUT	74
3.3.11	Funktion FLMGET	74
3.3.12	Funktion FLMGTR	76
3.3.13	Funktion FLMLOC	76
3.3.14	Funktion FLMLCR	77
3.3.15	Funktion FLMPKY	78
3.3.16	Funktion FLMIKY	78

Parameter und Schnittstellen	Kapitel 3		
3.3.17	Funktion FLMGKY	79	
3.3.18	Funktion FLMFKY	79	

3.3.19	Funktion FLMPOS	80
3.3.20	Funktion FLMGRN	81
3.3.21	Funktion FLMFRN	82
3.3.22	Funktion FLMDEL	82
3.3.23	Funktion FLMUPD	83
3.3.24	Funktion FLMPWD	83
3.4	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	84
3.4.1	Funktion USROPN	85
3.4.2	Funktion USRCLS	87
3.4.3	Funktion USRGET	87
3.4.4	Funktion USRPUT	88
3.4.5	Funktion USRGKY	88
3.4.6	Funktion USRPOS	89
3.4.7	Funktion USRPKY	89
3.4.8	Funktion USRDEL	90
3.5	Benutzerausg nge	91
3.5.1	Adressierungsmodes beim Aufruf	91
3.5.2	Eingabe Originaldaten EXK10	91
3.5.3	Ausgabe Komprimat EXK20	93
3.5.4	Ausgabe Originaldaten EXD10	95
3.5.5	Eingabe Komprimat EXD20	97
3.6	Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK	99
3.7	Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD	101

3. Schnittstellen

FLAM bietet eine Reihe von Schnittstellen, die es erm glichen, das Produkt in unterschiedlichen Umgebungen und fr verschiedene Aufgaben einzusetzen.

Die einfachste Anwendung ist der Aufruf ber das EXEC-Kommando. Damit k nnen vollst ndige Dateien komprimiert bzw. dekomprimiert werden.

Daneben bietet FLAM eine Reihe von Unterprogramm-Schnittstellen, die die Integration mit anderen Programmen und Produkten erm glichen. Weiterhin k nnen damit ma geschneiderte Anwendungen entwickelt werden, indem FLAM in Steuerungsprogramme eingeh ngt wird.

Benutzerausg nge erm glichen die Vor- und Nachbearbeitung der Originaldaten und Komprimate, ohne den Umweg ber Zwischendateien.

Alle Schnittstellen sind so ausgelegt, da eine Benutzung von h heren Programmiersprachen wie COBOL m glich ist. Nur wenn die Verwendung von Pointern unvermeidbar ist, mu die Schnittstelle in ASSEMBLER o. . genutzt werden.

3.1 Dienstprogramm FLAM

Mit FLAM k nnen vollst ndige Dateien komprimiert und Komprimate wieder in vollst ndige Dateien rekonstruiert werden.

Als Originaldateien sind alle Datei- und Satzformate auf Platte und Band zugelassen, die vom DVS des BS2000 unterst tzt werden (SAM, ISAM, PAM, BTAM und EAM). Au erdem werden Member aus LMS-Bibliotheken und die logischen Systemdateien wie SYSOUT, SYSIPT, SYSLST usw. unterst tzt.

ber die Benutzerschnittstelle f r den Dateizugriff (DEVICE=USER) ist es m glich, weitere Zugriffsmethoden zu unterst tzen.

Sowohl die Originaldaten als auch die Komprimate k nnen an Benutzerausg ngen auf einfache Art vor- bzw. nachbearbeitet werden. Dabei sind Benutzerausg nge Unterprogramme, die zur Laufzeit dynamisch aus einer Modulbibliothek (TASKLIB) nachgeladen werden.

Die Originaldaten k nnen mit Hilfe von fest definierten und dynamisch ladbaren bersetzungstabellen zeichenweise umcodiert werden.

Beim Dekomprimieren k nnen die Datei- und Satzformate konvertiert werden. Dabei sind z.B. Umwandlungen von variablem in fixes Format oder von sequentieller in indexsequentielle Organisation m glich.

Die Komprimate k nnen in sequentiellen indexsequentiellen Dateien mit beliebigen Satz- und Dateiformaten abgelegt werden. Das Dateiformat f r die Komprimate ist unabh ngig vom Satzund Dateiformat der Originaldateien. Indexsequentielle FLAMFILEs erm glichen einen effizienten Direktzugriff auf die Originaldaten mit Hilfe der Satzschnittstelle, w hrend sequentielle Komprimate hervorragend fr Filetransfer insbesondere zwischen Rechnern mit verschiedenen Betriebssystemen geeignet sind.

FLAM Komprimate sind immer heterogen kompatibel. Das hei t Komprimate, die unter einem Betriebssystem erzeugt wurden, k nnen immer auf allen anderen Betriebssystemen dekomprimiert werden, f r die FLAM verf gbar ist. Gegebenenfalls m ssen dabei die Satz- und Dateiformate beim Dekomprimieren konvertiert werden.

FLAM ist sowohl im Dialog als auch im Batch ablauff hig. Es kann sehr flexibel an die Erfordernisse des Benutzers angepa t werden. Dabei sind verschiedene Mechanismen f r die Parametrisierung vorgesehen.

Die Parameter k nnen vom Bildschirm bzw. aus einer Prozedur- oder Enterdatei (SYSDTA) gelesen werden. Au erdem ist das Einlesen aus einer Parameterdatei (PARFILE=Datei) vorgesehen. Und zus tzlich k nnen die Parameter durch Generierung fest eingestellt werden (siehe: Standardwerte generieren). Weiterhin k nnen Dateieigenschaften auch ber FILE-Kommandos definiert werden.

Bei der Verarbeitung werden die Parameter in folgender Reihenfolge ausgewertet:

Zun chst werden die Parameter aus der Generierung genommen. Bei der Dekomprimierung werden diese Parameter von den im Fileheader gespeicherten Werten berschrieben, sofern dieser vorhanden ist.

Danach werden die Werte aus der Parameterdatei genommen. Die Dialogeingabe berschreibt ihrerseits wieder die Angaben aus der Parameterdatei.

Die Angaben von Eigenschaften der Dateien im FILE-Kommando berschreiben nochmals die Dialogeingabe.

Durch diese Hierarchie ist eine sehr flexible Bedienung m glich. Es ist zu beachten, da die Reihenfolge nicht immer chronologisch ist: Es ist bespielsweise m glich, in der Dialogeingabe die Parameterdatei auszuw hlen, die erst nach dem Ende der Dialogeingabe eingelesen wird, obwohl die Dialogeingaben die Angaben in der Parameterdatei berschreiben.

Beispiele f r den Aufruf:

/EXEC FLAM

COMPRESS, FLAMIN=P.ASM

FLAMFILE=CMP.P.ASM, END

/EXEC FLAM

DECOMPRESS, FLAMFILE=CMP.P.ASM

FLAMOUT=DCM.P.ASM, END

3.1.1 Parameter

Unabh ngig vom Eingabemedium werden die Parameter nach der gleichen Syntax interpretiert. Au er bei der Bildschirmeingabe d rfen nur gro e Buchstaben benutzt werden. Die Parameter k nnen in einer oder mehreren Zeilen bzw. S tzen bergeben werden. In jeder Zeile endet die Interpretation des Parameterstrings mit dem ersten Leerzeichen. Danach kann ein beliebiger Kommentar folgen. Einzelne Parameter der fen nicht durch Zeilenenden getrennt werden. Die Verarbeitung der Parameter endet durch das Schl sselwort "END" bzw. durch eine leere Eingabe (L nge=0) oder EOF f r das Eingabemedium. In einer Prozedurdatei bewirkt das erste Kommando nach dem EXEC-Kommando EOF fr SYSDTA. Damit darf die Eingabe von Parametern in Prozeduren auch vollst ndig entfallen.

Es gibt Parameter mit oder ohne Schl sselworte. Die Schl sselworte und Werte k nnen abgek rzt werden. Aus Kompatibilit tsgr nden sind alle Parameter beschrieben, obwohl einige der Parameter unter BS2000 nicht ausgewertet werden.

Die Schl sselwortparameter k nnen in zwei Schreibweisen angegeben werden, wie sie im BS2000 und im MVS, OS/400 bzw. VSE blich sind:

parameter0, parameter1=wert1, parameter2=wert2, .

oder auch in der bei IBM blichen Schreibweise:

parameter0, parameter1 (wert1), parameter2 (wert2)
, . . .

Alle Parameter, die Zeichenfolgen aufnehmen (Dateinamen, Modulnamen usw.), werden mit Leerzeichen gef Ilt, wenn "(NONE)" oder gar kein Wert angegeben wird:

parameter=(NONE), bzw. parameter(NONE),...

oder auch:

parameter=,... bzw. parameter(),...

F r Zeichenfolgen sind drei Schreibweisen zul ssig. Eine abdruckbare Zeichenfolge kann direkt angegeben werden:

FLAMIN=P.ASM bzw. FLAMIN (P.ASM)

Sie kann als abdruckbare Zeichenfolge gekennzeichnet werden:

FLAMIN=C'P.ASM' bzw. FLAMIN=(C'P.ASM')

Zeichenfolgen k nnen aber auch in hexadezimaler Darstellung eingegeben werden:

FLAMIN=X'D74BC1E2D4' bzw. FLAMIN(X'D74BC1E2D4')

Hexadezimale Zeichenfolgen werden mit X'00' aufgef Ilt.

Die Reihenfolge der Parameter ist beliebig, sofern nicht anders beschrieben.

Es m ssen nur Parameter, die von den Standardwerten abweichen, angegeben werden. Im folgenden sind alle Parameter in alphabetischer Reihenfolge aufgef hrt und beschrieben:

Parameter ausgeben; Hilfe.

F1-Taste Keine Werte

HELP G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Wenn die Hilfe-Funktion in der ersten Eingabezeile angefordert wird, werden die generierten FLAM-Parameter mit ihren Werten ausgegeben und das Pro- gramm wird danach beendet.

In den folgenden Dialogeingaben f hrt die Eingabe von "?" oder das Dr cken der F1-Taste zur Ausgabe aller Parameter mit ihrem zu diesem Zeitpunkt eingegebenen Werten. Die Dialogeingabe kann danach fortgesetzt werden.

?

ACCESS Zugriffsverfahren auf die Eingabe- bzw. Ausgabedatei.

ACC M gliche Werte:

LOG logisch satzweiser Zugriff

PHY physischer blockweiser Zugriff

MIX physischer Zugriff

mit logischer Entblockung

Standard: LOG

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Alle Plattendateien werden im BS2000 ab der Version 2.5. logisch gelesen. Das Dekomprimieren von physikalischen Komprimaten der Vorg ngerversionen ist weiterhin m glich. Bei BTAM-Dateien auf B ndern bewirkt "PHY", da auch die HDR-S tze als Daten behandelt werden.

BLKSIZE Logische Blockl nge f r die FLAMFILE.

BLKS M gliche Werte:

0 - 32768

Standard: 2048 Bytes

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bei Plattendateien wird der Wert auf ganze Vielfache von 2048 aufgerundet und die Datei als (STD,n) angelegt. Bei Banddateien wird der Wert unver ndert bernommen. BLKSIZE=0 bedeutet ungeblockt.

Bei widerspr chlichen Angaben zwischen BLKSIZE, MAXSIZE und RECFORM wird die BLKSIZE gegebenenfalls vergr ert.

CHECKALL Komplette Pr fung einer FLAMFILE einschlie lich der De-

CHECKA komprimierung, aber ohne Dateiausgabe.

Keine Werte

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Wurde die FLAMFILE verschl sselt, so ist der

Schl ssel anzugeben.

Der Parameter CHECKALL ist eine Kurzform fr

DECOMPRESS,FLAMOUT=*DUMMY,SHOW=ALL

CHECKFAST

Pr fung einer FLAMFILE auf Integrit t und Vollst ndigkeit

CHECKF

ohne Dekomprimierung

Keine Werte

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Kann z. B. zur Pr fung nach File Transfer verwendet werden. Mit Angabe des Schl ssels wird zus tzlich die Entschl sselung durchgef hrt und es werden alle MACs gepr ft.

Der Parameter CHECKFAST ist eine Kurzform fr:

DECOMPRESS, SHOW=DIR

CLIMIT Minimale Komprimierung in Prozenten.

CLI M gliche Werte:

0 - 90

Standard: 0 kein Grenzwert

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Wird die Komprimierung schlechter als der vorgegebene Grenzwert, so wird von FLAM eine Meldung erzeugt und ein Proze schalter (14) gesetzt.

Die Komprimierung wird trotzdem ordnungsgem zu Ende gef hrt. Dieser Parameter wird nur bei INFO=YES bzw. bei SHOW=ALL ausgewertet.

CLOSDISP Endeverarbeitung f r die FLAMFILE auf Band.

CLO M gliche Werte:

REWIND Zur ckspulen des Bandes an den

Anfang.

UNLOAD Zur ckspulen des Bandes und

entladen.

LEAVE Nicht zur ckspulen.

Standard: REWIND.

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bei "LEAVE" wird kein RELEASE-Kommando gegeben, auch dann nicht, wenn die Banddatei ber den Dateinsman zugeerdnet wurde.

Dateinamen zugeordnet wurde.

COMPRESS Komprimieren

C keine Werte

G Itig f r: Komprimierung

CRYPTOKEY

Schl sselwort zur Ver- und Entschl sselung der

CRYPTOK

FLAMFILE

Mit der Angabe des Cryptoschl ssels wird das eingestellte CRYPTOMODE-Verfahren aktiviert.

M gliche Werte:

1 – 64 Zeichen in der Form von:

C' ... ' EBCDIC Zeichenfolge

E' ... ' EBCDIC Zeichenfolge

A' ... ' ASCII Zeichenfolge, wird bersetzt!

X' ... ' hexadezimale Zeichenfolge

Oder als String

Standard: kein Schl sselwort

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bitte beachten Sie, da abdruckbare Zeichen nationaler Zeichens tze auch bei der Dekomprimierung bin r identisch eingegeben werden m ssen. F r heterogenen Austausch empfehlen wir die hexadezimale Eingabe X'...'.

CRYPTOMODE

Art des Verschl sselungsverfahrens

CRYPTOM

M gliche Werte:

NO keine Verschl sselung

FLAM das interne FLAM-Verfahren

AES Advanced Encryption Standard

Standard: NO

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: F r die Parameter FLAM und AES ist im FLAM-Kommando auch CRYPTOKEY anzugeben.

AES wurde mit FLAM V4.0 eingef hrt und ist in Iteren Versionen nicht entschl sselbar.

Die Verschl sselung wird erst durch Angabe eines Schl ssels (Parameter CRYPTOKEY) aktiviert. Das Verschl sselungsverfahren ist im Komprimat gespeichert und mu zur Dekomprimierung nicht angegeben werden.

Verschl sselung setzt MODE=ADC oder NDC voraus. Ohne Angabe des Kompressionsmodus wird ADC eingestellt.

DECOMPRESS

Dekomprimierung.

D Keine Werte

G Itig f r: Dekomprimierung

DEVICE Ger tezuordnung f r die FLAMFILE.

DEV M gliche Werte:

DISK Plattenstation

TAPE Bandstation

FLOPPY Diskettenstation

STREAMER Streamertape

USER Benutzerspezifische Ein-/Ausgabe

Standard: DISK

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der Ger tetyp wird automatisch ber das Betriebssystem zugeordnet.

Wenn die Benutzerschnittstelle f r Ein-/Ausgabe aktiviert werden soll, mu DEVICE=USER angegeben werden (siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

END Beendet die Parameter in der Kommandozeile.

HELP und? ben tigen diese Angabe END nicht.

EXD10 Benutzerausgang zur Bearbeitung der dekomprimierten

Daten aktivieren.

M gliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G Itig f r: Dekomprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

EXD20 Benutzerausgang zur Bearbeitung des Komprimats

aktivieren.

M gliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

*STREAM (siehe: nderungsprotokoll

FLAMFILE im STREAM-Format)

Standard: kein Benutzerausgang

G Itig f r: Dekomprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

EXK10 Benutzerausgang zur Bearbeitung der Originaldaten

aktivieren.

M gliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G Itig f r: Komprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

EXK20 Benutzerausgang zur Bearbeitung des Komprimats

aktivieren.

M gliche Werte:

name Name des Moduls (max. 8 Zeichen)

Standard: kein Benutzerausgang

G Itig f r: Komprimierung

Der Modul wird dynamisch geladen.

FCBTYPE Dateiorganisation f r die FLAMFILE.

FC M gliche Werte:

SAM sequentiell

ISAM indexsequentiell

Standard: SAM

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Wenn eine indexsequentielle FLAMFILE erzeugt werden soll, mu FCBTYPE=ISAM angegeben werden. Alternativ kann diese Angabe auch im FILE-Kommando erfolgen.

FILEINFO Dateinamen des Originals in Fileheader bernehmen.

FI M gliche Werte:

YES Dateinamen in FLAM-Fileheader

bernehmen.

NO Dateiname nicht bernehmen (bei

Komprimierung). Bei der Dekomprimierung wird ein Dateiname erzeugt (FILE0001 - FILE9999), der f r Umsetzregeln verwendet werden

kann.

Standard: YES

G Itig f r: Komprimierung

FLAMCODE Code der FLAM-Syntax.

FLAMC M gliche Werte:

EBCDIC FLAM-Syntax wird in EBCDIC-Code

erzeugt

ASCII FLAM-Syntax wird in ASCII-Code

erzeugt

Standard: EBCDIC

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Liegen die Originaldaten im ASCII-Zeichensatz vor, werden mit FLAMCODE=ASCII h here

Komprimierungswerte erreicht.

FLAMFILE Dateiname f r die FLAMFILE.

FL M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen (siehe: 3.1.4 Dateinamen)

Standard: kein Name

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei ber ein FILE-Kommando.

Das FILE-Kommando wird von FLAM intern erzeugt; beim Schlie en der Datei wird diese automatisch wieder freigegeben (RELEASE).

Mit einem FILE-Kommando und SPACE=-n kann der zugeordnete Bereich f r die FLAMFILE ggf. deutlich verk rzt werden, wenn die second allocation gro geworden ist.

FLAMIN Dateiname f r die Eingabedatei.

FLAMI M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen (siehe: 3.1.4 Dateinamen)

Standard: kein Name

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei ber ein FILE-Kommando.

Das FILE-Kommando wird von FLAM intern erzeugt; beim Schlie en der Datei wird diese automatisch wieder freigegeben (RELEASE).

FLAMOUT Dateiname f r die Ausgabedatei.

FLAMO M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen (siehe: 3.1.4 Dateinamen)

Standard: kein Name

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei ber ein FILE-Kommando.

Das FILE-Kommando wird von FLAM intern erzeugt; beim Schlie en der Datei wird diese automatisch wieder freigegeben (RELEASE).

FLAM V4.0 (BS2000)

FLAMLINK

Symbolischer Dateiname f r die FLAMFILE.

FLAML

M gliche Werte:

LINKNAME bis max. 8 Zeichen (siehe: 3.1.5 Linknamen)

Standard: FLAMFILE

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der LINKNAME im FILE-Kommando

ge ndert werden.

HEADER

Fileheader erzeugen.

HEA

M gliche Werte:

YES Fileheader erzeugen

NO kein Fileheader erzeugen

Standard: YES

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Der Header besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist unabh ngig vom Betriebssystem und enth It kompatible Dateiattribute. Der zweite Teil ist betriebssystemabh ngig und enth It spezielle Dateiattribute, die f r das jeweilige Betriebssystem spezifisch sind. Der dritte Teil ist optional und enth It, durch den Parameter FILEINFO gesteuert, den Dateinamen.

FLAM bzw. FLAMUP werten den Fileheader aus, um die Datei m glichst mit den gleichen Eigenschaften wieder herzustellen. Das ist am einfachsten, wenn die Datei in der urspr nglichen Systemumgebung rekonstruiert werden soll, weil in diesem Fall auf den zweiten, betriebssystemspezifischen Teil des Headers zur ckgegriffen werden kann. In allen anderen F llen kann nur der erste Teil ausgewertet werden und die systemneutralen Attribute auf die systemspezifischen abgebildet werden.

HEADER=YES ist Voraussetzung f r SECUREINFO=YES da nur dann die zus tzlichen Daten ber die header miteinander verkn pft werden k nnen.

HELP

Gibt die aktuell g Itigen Parameter aus.

Keine Werte

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

FLAM V4.0 (BS2000)

IBLKSIZE Logische Blockl nge f r die Eingabedatei.

IBLK M gliche Werte:

0 bis 32768

Standard: 2048 Byte

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien im BS2000 nicht notwendig. Nur bei Verarbeitung von B ndern mit STATE=FOREIGN mu die Blockl nge angegeben werden. BLKSIZE=0 bedeutet ungeblockt.

Bei widerspr chlichen Angaben zwischen IBLKSIZE, IRECSIZE und IRECFORM wird die IBLKSIZE gegebenenfalls vergr ert.

ICLOSDISP Endeverarbeitung f r Eingabedatei auf Band.

ICLO M gliche Werte:

REWIND Zur ckspulen des Bandes an den

Anfang

UNLOAD Zur ckspulen des Bandes und entladen

LEAVE Nicht zur ckspulen

Standard: REWIND

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Bei "LEAVE" wird kein RELEASE-Kommando gegeben, auch nicht, wenn die Banddatei ber den Dateinamen zugeordnet wurde.

IDEVICE Ger tezuordnung f r die Eingabedatei.

IDEV M gliche Werte:

DISK Plattenstation

TAPE Bandstation

FLOPPY Diskettenstation

STREAMER Streamertape

USER Benutzerspezifische Ein-/Ausgabe

Standard: DISK

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien im BS2000 nicht notwendig. Nur zur Aktivierung der Benutzerschnittstelle f r Ein-/Ausgabe mu DEVICE= USER angegeben werden (siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

IFCBTYPE Dateiorganisation f r die Eingabedatei.

IFC M gliche Werte:

SAM sequentiell

ISAM indexsequentiell

PAM Plattendatei

BTAM BTAM Banddatei

Standard: SAM

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien im BS2000 nicht notwendig. Nur bei Verarbeitung von B ndern mit STATE=FOREIGN mu die Dateiorganisation (SAM, BTAM) angegeben werden.

IKEYLEN Schl ssell nge der Eingabedatei.

IKEYL M gliche Werte:

0, 1 - 255

Standard: 0 = Kein Schl ssel

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien im BS2000 nicht notwendig. Die Schl ssell nge wird aus dem Katalog entnommen.

IKEYPOS Schl sselposition der Eingabedatei.

IKEYP M gliche Werte:

0, 1 bis Satzl nge minus Schl ssell nge

Standard: 1 wenn Schl ssel vorhanden; sonst 0

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien im BS2000 nicht notwendig. Die Schl sselposition wird aus dem Katalog entnommen.

Die Position des Satzschl ssels wird unabh ngig von den Eigenarten des Betriebssystems immer als relative Position in den Nutzdaten definiert. Das erste Byte hat die Position 1.

ILINK Symbolischer Dateiname f r die Eingabedatei.

IL M gliche Werte:

LINKNAME bis max. 8 Zeichen (siehe: 3.1.5 Linknamen)

Standard: FLAMIN

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Damit kann der LINKNAME im FILE-Kommando

ge ndert werden.

INFO Bitte SHOW verwenden!

M gliche Werte:

YES Meldungen und Statistik erzeugen

und ausgeben.

NO keine Meldungen ausgeben

HOLD Die Parameter zur Komprimierung

oder Dekomprimierung ausgeben, aber die Komprimierung bzw. Dekomprimierung nicht durchf hren

Standard: YES

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der INFO-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst f r die Protokollierung der Parametereingaben ohne Wirkung ist. Die Statistik gibt Auskunft ber ben tigte Programmlaufzeit und Rechenzeit. Au erdem werden Satz- und Byteanzahl der Eingabe und Ausgabe ermittelt. Beim Dekomprimieren von relativen Dateien wird zus tzlich noch die um die L cken verminderte Satzanzahl ausgewiesen. Beim Konvertieren in ein fixes Format wird die gegebenenfalls ge nderte Byteanzahl ausgegeben.

IRECDEL Satztrenner f r Eingabe-Originaldatei.

IRECD M gliche Werte:

String bis 4 Zeichen

Standard: kein Satztrenner

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Wird von FLAM unter BS2000 nicht

ausgewertet.

IRECFORM Satzformat f r die Eingabedatei.

IRECF M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF Satzl nge undefiniert

FIXBLK fix geblockt

VARBLK variabel geblockt

VARSPAN variabel spanned

FIXS fix standard

Standard: VARBLK, variabel geblocktes

Satzformat

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien

im BS2000 nicht notwendig.

Nur bei Verarbeitung von B ndern mit STATE=FOREIGN mu das Satzformat (FIX, VAR, UNDEF) angegeben

werden.

IRECSIZE Satzl nge der Eingabedatei

IRECS M gliche Werte:

0 bis 32764

Standard: 0

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Bei variablem Satzformat kann 0 oder die maximale Satzl nge (L nge der Daten) angegeben

werden.

Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien im BS2000 nicht notwendig. Nur bei Verarbeitung von B ndern mit STATE=FOREIGN mu die Satzl nge angegeben

werden.

KEYDISP Schl sselbehandlung beim Dekomprimieren

KEYD M gliche Werte:

OLD Die S tze der Originaldatei werden

wieder so erzeugt wie sie eingelesen

wurden. (Schl ssel + Daten)

DEL Wenn die Originaldatei eine

Schl ssell nge ungleich 0 aufweist,

wird der Schl ssel entfernt.

NEW Wenn die Ausgabedatei eine

Schl ssell nge ungleich 0 aufweist, wird an der Schl sselposition in der Schl ssell nge eine fortlaufende Satznummer als abdruckbarer

Schl ssel generiert.

Standard: OLD

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Damit wird die automatische Konvertierung von sequentiellen in indexsequentielle Dateien und umgekehrt vereinfacht bzw. erm glicht.

KEYLEN Schl ssell nge einer indexsequentiellen FLAMFILE.

KEYL M gliche Werte

0, 1 - 255

Standard: 0 (Kein Schl ssel)

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bei einer indexsequentiellen FLAMFILE mu der Schl ssel am Satzanfang stehen. Die Schl ssell nge sollte der Summe der L ngen aller Teilschl ssel +1 der Originaldatei entsprechen. Es ist jedoch zul ssig, von dieser Regel abzuweichen. Wenn sequentielle Dateien in indexsequentielle FLAMFILEs abgelegt werden sollen, ist eine Schl ssell nge von 5 Bytes ausreichend.

Wenn das Original doppelte Schl ssel enth It, sollte die Schl ssell nge der Summe +2 entsprechen. Bei CX7-Komprimaten sind als Schl ssell ngen Summe +2 bzw. +4 anzugeben. Dies ist davon abh ngig, ob im Original doppelte Schl ssel zugelassen sind.

MAXBUFFER

Maximale Gr e der Matrix f r MODE=CX7,CX8,VR8

MAXB

Entweder Angabe eines Wertes zwischen 0 und 7

Wert:	0	1	2	3	4	5	6	7
Entspricht Kbyte:	32	32	64	128	256	512	1024	2048

oder Angabe der Matrixgr e in KBytes.

Minimaler Wert: 8; maximaler Wert 2047

Der Wert wird nach folgender Tabelle in KBytes

			8	10	12	14	16
32	48	64	80	96	112	128	144
176	224	256	288	320	352	384	416

aufgerundet:

2	4	6	8	10	12	14	16
32	48	64	80	96	112	128	144
176	224	256	288	320	352	384	416
512	640	768	896	1024	1536	2048	2560

oder Angabe der Matrixgr e in Bytes.

Minimaler Wert: 2048

Der Wert wird nach folgender Tabelle in KBytes aufgerundet bzw. abgerundet auf 2560 KBytes:

Standard: 32 KByte

F r MODE=ADC wird immer ein Puffer von 64 KB benutzt.

Komprimierung G Itig f r:

Hinweis: Da beim Dekomprimieren ein gleich gro er Puffer ben tigt wird, ist eine FLAMFILE nur dann heterogen kompatibel, wenn auf dem Zielsystem die Puffergr e zul ssig ist.

MAXRECORDS

Maximale Anzahl von S tzen, die zusammen in einer Matrix komprimiert werden.

MAXR

M gliche Werte:

1 - 255 f r MODE=CX7,CX8,VR8

1 - 4095 f r MODE=ADC

Standard: 255, 4095

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Gr ere Werte als das Maximum werden auf den Maximalwert reduziert. Diese Wert ist in der FLAMFILE gespeichert und mu zur Dekompression nicht angegeben werden.

MAXSIZE

Maximale Satzl nge f r die FLAMFILE, jedoch ohne die L nge f r die L ngenfelder

MAXS

M gliche Werte:

80 - 32760

Standard: 512 Bytes

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Die Satzl nge der FLAMFILE ist unabh ngig von der Satzl nge der Originaldatei. Dieser Parameter sollte deshalb ausschlie lich aus Gesichtspunkten der Effizienz und Funktionalit t gew hlt werden. Um keinen Verschnitt im Komprimat zu erzeugen, sollte bei fixem Satzformat die Blockgr e ein ganzes Vielfaches der Satzl nge oder gleich der Blockg e (z.B: 2048) sein.

Bei variablem Satzformat sind dabei die zus tzlichen L ngenfelder zu ber cksichtigen (4 Bytes pro Satz plus 4 Bytes pro Block; bei 4 variablen S tzen pro Block ergibt sich damit eine optimale Satzl nge von 506 Bytes). Durch die Erfordernisse eines Filetransfers k nnen andere Satzl ngen optimal oder notwendig sein (z.B: 80 Bytes fix f r RJE von IBM.

(siehe auch: 3.1.2 FILE-Kommando; Hinweise)

MODE Komprimierungsvariante.

M M gliche Werte:

ADC 8-Bit Komprimat h chster Effizienz

CX7 transformierbares 7-Bit Komprimat

CX8 8-Bit Komprimat (Laufzeit optimiert)

VR8 8-Bit Komprimat (Speicherplatz

optimiert)

NDC 8-Bit Verpackung

Standard: ADC

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Der Modus der Komprimierung ist besonders bei Daten bertragung von Bedeutung. Lokal sollten nur die 8-Bit Codierungen des Komprimats (CX8/VR8/ADC) benutzt werden (h here Effizienz).

Bei bertragung auf transparenten Leitungen ist ebenfalls der Modus (CX8/VR8/ADC) zu benutzen. Bei der bertragung von komprimierten Textdaten (nur druckbare Zeichen, keine Steuerzeichen und Tabulatorzeichen) ber nicht transparente Leitungen kann die 7-Bit Codierung (CX7) verwendet werden, obwohl die Zeichen umcodiert werden!

Die NDC-8-Bit-Verpackung dient der Verschl sselung und zum Schutz gegen Manipulationen von nicht komprimierten oder komprimierbaren Daten, z. B. Komprimate. Gegen ber der Benutzung von ADC kann sich ein Rechenvorteil ergeben.

MODE=ADC/NDC ist f r CRYPTOMODE=AES oder SECUREINFO=YES erforderlich.

MSGDISP Ger teauswahl f r die Meldungsausgabe.

MSGD M gliche Werte:

TERMINAL Ausgabe auf SYSOUT mit WROUT-

Makro

MSGFILE Ausgabe in die MSGFILE

SYSTEM Ausgabe auf SYSOUT unter Benutzung

der Meldungsdatei SYSMSGA.FLAM.

Standard: SYSTEM

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

FLAM V4.0 (BS2000)

Hinweis: Wenn eine Ausgabe in die MSGFILE oder SYSTEM nicht m glich ist, wird automatisch auf TERMINAL umgeschaltet. Der MSGDISP-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst keine Wirkung hat.

MSGFILE

Dateiname f r die Meldungsausgabedatei.

MSGF

M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen (siehe: 3.1.4 Dateinamen)

Standard: kein Name

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Diese Datei wird nur ben tigt, wenn MSGDISP=MSGFILE angegeben ist. Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei ber ein FILE-Kommando. Der MSGFILE-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst keine Wirkung bet

hat.

MSGLINK

Symbolischer Dateiname f r die Meldungsausgabedatei.

MSGL

M gliche Werte:

LINKNAME bis max. 8 Zeichen (siehe: 3.1.5 Linknamen)

Standard: FLAMMSG

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der LINKNAME im FILE-Kommando ge ndert werden. Der MSGLINK-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst keine Wirkung hat.

OBLKSIZE Blockl nge f r die Ausgabedatei.

OBLK M gliche Werte: 0 bis 32768

Standard: 2048 Bytes bzw. der Wert aus

Fileheader

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Blockgr e gegen ber dem Original ver ndert werden soll. Bei Plattendateien wird der Wert auf ganze Vielfache von 2048 aufgerundet und die Datei als (STD,n) angelegt. Bei Banddateien (ODEVICE=TAPE) wird der Wert unver ndert bernommen. BLKSIZE=0 bedeutet ungeblockt. Bei widerspr chlichen Angaben zwischen OBLKSIZE, ORECSIZE und ORECFORM wird die OBLKSIZE gegebenenfalls vergr ert.

OCLOSDISP

Endeverarbeitung f r Ausgabedatei auf Band.

OCLO

M gliche Werte:

REWIND Zur ckspulen des Bandes an den

Anfang

UNLOAD Zur ckspulen des Bandes und entladen

LEAVE Nicht zur ckspulen

Standard: REWIND

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Bei "LEAVE" wird kein RELEASE-Kommando gegeben, auch wenn die Banddatei ber den Dateinamen zugeordnet wurde.

ODEVICE Ger tezuordnung f r die Ausgabedatei.

ODEV M gliche Werte:

DISK Plattenstation

TAPE Bandstation

FLOPPY Diskettenstation

STREAMER Streamertape

USER Benutzer Ein-/Ausgabe

Standard: DISK

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Parameter ist f r katalogisierte Dateien

im BS2000 nicht notwendig.

Wenn die Benutzerschnittstelle f r Ein-/Ausgabe aktiviert werden soll, mu ODEVICE=USER angegeben werden (sieher Benutzer Ein /Ausgabesehnittstelle)

(siehe: Benutzer Ein-/Ausgabeschnittstelle).

OFCBTYPE Dateiorganisation f r die Ausgabedatei.

OFCB M gliche Werte:

SAM sequentiell

ISAM indexsequentiell

PAM Plattendatei

BTAM BTAM Banddatei

Standard: SAM bzw. der Wert aus Fileheader

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Dateiorganisation gegen ber dem Original ver ndert

werden soll.

OKEYLEN Schl ssell nge der Ausgabe-Originaldatei.

OKEYL M gliche Werte:

0, 1 - 255

Standard: 8 bzw. der Wert aus Fileheader

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Schl ssell nge gegen ber dem Original ver ndert werden

soll.

OKEYPOS Schl sselposition der Ausgabedatei.

OKEYP M gliche Werte:

0, 1 bis Satzl nge minus Schl ssell nge

Standard: 1 bzw. der Wert aus Fileheader

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Schl ssell nge gegen ber dem Original ver ndert werden

soll.

Die Position des Satzschl ssels wird unabh ngig von den Eigenarten des Betriebssystems immer als relative Position in den Nutzdaten definiert. Das erste Byte hat die

Position 1.

OLINK Symbolischer Dateiname f r die Ausgabedatei.

OLI M gliche Werte:

LINKNAME bis max. 8 Zeichen (siehe: 3.1.5 Linknamen)

Standard: FLAMOUT

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der LINKNAME im FILE-Kommando

ge ndert werden.

ORECDEL Satztrenner f r Ausgabedatei.

ORECD Hinweis: Wird von FLAM unter BS2000 nicht

ausgewertet.

ORECFORM Satzformat f r die Ausgabedatei.

ORECF M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF Satzl nge undefiniert

FIXBLK fix geblockt

VARBLK variabel geblockt

VARSPAN variabel spanned

FIXS fix standard

Standard: VAR oder Wert aus Fileheader

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn das Satzformat gegen ber dem Original ver ndert werden

soll.

ORECSIZE Satzl nge f r die Ausgabedatei.

ORECS M gliche Werte:

0 bis 32764

Standard: 0 Bytes oder Wert aus Fileheader

G ltig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Satzl nge gegen ber dem Original ver ndert werden soll.

PADCHAR Satzf Ilzeichen der Ausgabedatei

PAD M gliche Werte:

X'..' ein Hexwert von X'00' - X'FF'

C'.' ein beliebiges Zeichen

Standard Leerzeichen X'40' bzw C''

G Itig f r: Dekomprimierung

Hinweis: Die Angabe ist nur dann n tig, wenn bei der Ausgabe Datens tze aufgef Ilt werden m ssen (z.B. bei der Konvertierung von variablen nach fixen S tzen).

PARFILE Dateiname f r die Parameterdatei.

PARF M gliche Werte:

Dateiname bis max. 54 Zeichen (siehe: 3.1.4 Dateinamen)

Standard kein Name

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Diese Datei wird nur ben tigt, wenn zus tzlich Parameter aus einer katalogisierten Datei gelesen werden sollen. Die Angabe des Dateinamens ist alternativ zur Zuordnung der Datei ber ein FILE-Kommando.

PARLINK Symbolischer Dateiname f r die Parameterdatei.

PARL M gliche Werte:

LINKNAME bis max. 8 Zeichen (siehe: 3.1.5 Linknamen)

Standard: FLAMPAR

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Damit kann der LINKNAME im FILE-Kommando ge ndert werden. Wenn kein symbolischer Dateiname f r die Parameterdatei vereinbart ist (PARLINK= (NONE)), wird kein Versuch gemacht, aus dieser Datei zu lesen. Wenn die Parameterdatei nicht vorhanden oder leer ist, wird kein Fehler gemeldet.

PASSWORD zur Ver- bzw. Entschl sselung des

Komprimats. [CRYPTOMODE=FLAM und CRYPTOKEY]

PASS M gliche Werte:

1 - 64 Zeichen in der Form von:

C' ... ' EBCDIC Zeichenfolge

E' ... ' EBCDIC Zeichenfolge

A' ... ' ASCII Zeichenfolge, wird bersetzt

X' ... ' hexadezimale Zeichenfolge

oder als String

Standard: kein Passwort

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Bitte beachten Sie, da abdruckbare Zeichen nationaler Zeichens tze auch bei der Dekomprimierung identisch (d.h. bin r-kompatibel) eingegeben werden m ssen. Frheterogenen Austausch empfehlen wir die hexadezimale Eingabe.

Dieser Parameter ist identisch zu CRYPTOKEY.

RECFORM Satzformat f r die FLAMFILE

RECF M gliche Werte:

FIX fixe Satzl nge

VAR variable Satzl nge

UNDEF Satzl nge undefiniert

FIXBLK fix geblockt

VARBLK variabel geblockt

VARSPAN variabel spanned

FIXS fix standard

Standard: FIX

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Das Satzformat f r die FLAMFILE ist unabh ngig von der Originaldatei. Es sollten vorzugsweise fixe S tze benutzt werden.

RECSIZE Siehe MAXSIZE f r die FLAMFILE, IRECSIZE f r die

Eingabedatei und ORECSIZE f r die Ausgabedatei

SECUREINFO Manipulationsschutz f r die FLAMFILE

SEC M gliche Werte:

NO kein Schutz

YES Schutz durch Sicherheitsheader und

-trailer

IGNORE Die Dekomprimierung wird ohne

Pr fung des Manipulationsschutzes

versucht

MEMBER Beim Dekomprimieren eines

Members aus einer Sammel-FLAMFILE nur die Security dieses

Members berpr fen.

Standard: NO

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Verletzungen k nnen z.B. entstehen durch Kopieren von so gesicherten FLAMFILEs zu Sammeldateien, durch unbemerkte Abbr che eines Filetransfers (z.B. FTP), durch Manipulation, durch Updatefunktionen.

SECUREINFO=YES setzt MODE=ADC oder NDC voraus.

SHOW Steuerung der Protokollierung

SH M gliche Werte:

ALL Alle Meldungen und die Statistik

erzeugen und ausgeben

NONE Keine Meldungen ausgeben

ATTRIBUT Die Parameter zur Komprimierung

oder Dekomprimierung ausgeben, aber die Verarbeitung nicht

durchf hren

ERROR Nur Fehlermeldungen und

Programmendemeldung ausgeben

DIR Die Namen aller Dateien in einer

Sammeldatei werden aufgelistet

Standard: ALL

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Der SHOW-Parameter sollte in der ersten Eingabezeile stehen, da er sonst f r die Protokollierung der Parametereingaben ohne Wirkung ist. Die Statistik gibt Auskunft ber ben tigte Programmlaufzeit und Rechenzeit. Au erdem werden Satz- und Byteanzahl der Eingabe und Ausgabe ermittelt. Beim Dekomprimieren von relativen Dateien wird zus tzlich noch die um die L cken verminderte Satzanzahl ausgewiesen. Beim Konvertieren in ein fixes Format wird die gegebenenfalls ge nderte Byteanzahl ausgegeben. Dieser Parameter entspricht dem INFO-Parameter (siehe: INFO).

SPLITMODE Aufteilung der FLAMFILE

SPLITM M gliche Werte:

NONE keine Aufteilung

SERIAL sequentielle Teilung nach SPLITS

PARALLEL parallele Teilung nach SPLITN

Standard: NONE

G Itig f r: Komprimierung und MODE = ADC,

CX8, VR8 oder NDC

Hinweis: Dieser und SPLITSIZE zusammen. Gesplittete FLAMFILEs kinnen nur ab V4.0A dekomprimiert werden. Die Teildateien der FLAMFILE missen gleiche feste

Satzl ngen haben (RECFORM=FIX).

FLAM V4.0 (BS2000)

SPLITNUMBER

Dateianzahl bei paralleler Teilung einer FLAMFILE

SPLITN

M gliche Werte:

2 bis 4 Gr ere Werte als 4 werden wie 4

behandelt.

Standard:

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Bei der Dekomprimierung m ssen alle Fragmente der FLAMFILE gleichzeitig im Zugriff sein. Dieser Parameter setzt SPLITMODE=PARALLEL voraus.

SPLITSIZE

Sequentielle Teilung einer FLMAFILE

SPLITS

Gr e einer Teildatei in MB

M gliche Werte:

1 bis 4095

Standard: 100

G Itig f r: Komprimierung

Hinweis: Die Zahl der insgesamt erzeugten Dateien ist

von der Datenmenge abh ngig.

Dieser Parameter setzt SPLITMODE=SERIAL voraus.

TRANSLATE

Code-Konvertierung.

TRA

M gliche Werte:

E/A konvertiert EBCDIC nach ASCII

A/E konvertiert ASCII nach EBCDIC

name Name eines Datenmoduls (1-8

Zeichen), der eine 256 Byte lange bersetzungstabelle fr die

Umcodierung enth It

Standard: keine Code-Konvertierung

G Itig f r: Komprimierung, Dekomprimierung

Hinweis: Mit dieser Funktion k nnen die Originaldaten vor der Komprimierung bzw. vor dem Speichern zeichenweise bersetzt werden.

Bei Angabe eines Namens wird eine Tabelle dynamisch geladen.

Codekonvertierungen k nnen bei Daten bertragungen zwischen unterschiedlichen Systemen erforderlich sein. Die Codekonvertierung kann in jedem System erfolgen, sollte aber auf dem Zielsystem durchgef hrt werden, da dort FLAM die f r das System geeigneten bersetzungstabellen enth lt.

Beispiel:

CODETAB	CSECT	
TAB	DC	256AL1(*-TAB)
	ORG	TAB+X'0C'
	DC	X'F1'
	ORG	TAB+C'A'
	DC	C'B'
	ORG	
	END	

Bei Eingabe von TRANS=CODETAB werden die Originaldaten konvertiert: von X'0C' nach X'F1'und jeder Buchstabe A nach B.

TRUNCATE Ausgabesatz verk rzen.

TRU M gliche Werte:

> Ist der dekomprimierte Satz I nger als in der Ausgabe zugewiesen, wird der Satz verk rzt. YES

L ngere S tze werden nicht gek rzt (kommen I ngere S tze vor, wird abgebrochen). NO

Standard: NO

G ltig f r: Dekomprimierung

3.1.2 FILE-Kommando

Neben der Eingabe von Dateiattributen als FLAM-Parameter ist auch die Eingabe ber das FILE-Kommando m glich. Dazu d rfen die Parameter FLAMIN, FLAMFILE, FLAMOUT, MSGFILE bzw. PARFILE nicht benutzt werden, da die Angabe des Dateinamens ber FLAM ein vorher eingegebenes FILE-Kommando berschreibt.

Wenn mit FILE-Kommandos gearbeitet wird, mu auch ein RELEASE-Kommando benutzt werden, um die Datei wieder freizugeben. Wenn der Dateinamen als FLAM-Parameter eingegeben wird, wird auch das RELEASE-Kommando von FLAM intern aufgerufen.

Ein FILE-Kommando ist eigentlich nur dann notwendig, wenn Parameter eingestellt werden sollen, die von FLAM ber die Parameterschnittstelle nicht unterst tzt werden (z.B: VOLUME f r B nder, SHARUPD f r ISAM Dateien).

FILE-Kommando f r die Eingabedatei:

/FILE <name>,LINK=FLAMIN,<attribute>

Unabh ngig vom Dateiformat werden bernommen:

FCBTYPE=SAM/ISAM/PAM/BTAM

BLKSIZE=<wert>

SPACE=<wert>

OPEN=INPUT/REVERSE/INOUT/SINOUT

Bei SAM-Dateien wird zus tzlich ausgewertet:

RECFORM=V/F/U,A/M/N

RECSIZE= <wert>

Bei ISAM-Dateien werden folgende Attribute ber cksichtigt:

RECFORM=V/F,A/M/N

RECSIZE=<wert>

KEYPOS=<wert>

KEYLEN=<wert>

VALLEN=<wert>

VALPROP=MIN/MAX

LOGLEN=<wert>

DUPEKY=YES/NO

OVERLAP=YES/NO

Bei BTAM-Dateien wird zus tzlich ausgewertet:

RECFORM=V/F/U

RECSIZE= <wert>

Alle oben aufgef hrten Dateieigenschaften werden beim Dekomprimieren im BS2000 automatisch wiederhergestellt, sofern keine Dateikonvertierung gew nscht wird. In anderen Betriebssystemen werden diese Attribute auf equivalente Attribute des jeweiligen Systems abgebildet.

FILE-Kommando f r die FLAMFILE:

/FILE <name>,LINK=FLAMFILE,<attribute>

Die FLAMFILE kann eine sequentielle oder indexsequentielle Datei sein. In speziellen F llen k nnte es sinnvoll sein, eine FLAMFILE mit BTAM zu schreiben:

Unabh ngig vom Dateiformat werden bernommen:

FCBTYPE=SAM/ISAM/BTAM

BLKSIZE=<wert>

SPACE=<wert>

OPEN=INPUT/INOUT/SINOUT/OUTPUT/EXTEND

Bei SAM-Dateien wird zus tzlich ausgewertet:

RECFORM=V/F/U

RESIZE=<wert von 80 - 32764>

Bei ISAM-Dateien werden folgende Attribute ber cksichtigt:

RECFORM=V/F

RECSIZE=<wert von 80 - 32764>

KEYPOS=<1 bei RECFORM=F; 5 bei RECFORM=V>

KEYLEN=<wert>

DUPEKY=NO

Hinweise: Die Gr e der FLAMFILE betr gt in der Regel etwa 20% bis 40% der Eingabedatei. Bei grossen Datenmengen sollte f r die FLAMFILE entsprechend Speicherplatz mit dem SPACE-Parameter reserviert werden, da sonst zu viele Extents erzeugt werden und die Programmlaufzeit erheblich verschlechtert wird.

Die Laufzeit kann au erdem durch die Blockung g nstig beeinflu t werden, da durch eine gro e BLKSIZE die Anzahl der Ausgabeoperationen verringert werden kann.

Weiterhin ist zu beachten, da durch die richtige Wahl der Satzl nge wenig oder kein Verschnitt erzeugt wird. Im BS2000 sind feste Satzl ngen von 2048 oder von Bruchteilen wie 1024 oder 512 fr sequentielle FLAMFILEs zu bevorzugen.

F r indexsequentielle FLAMFILEs sind Satzl ngen von 2044 Bytes bzw. 430 Bytes vorteilhaft.

Bei B ndern sollte die BLKSIZE in BYTES angegeben werden, weil bei (STD,n) nach jeweils 2048 Bytes eine Blockl cke und ein PAM-Key geschrieben werden.

Mit OPEN=EXTEND kann eine existierende sequentielle FLAMFILE erweitert werden. Beim Dekomprimieren kann aus der erweiterten FLAMFILE eine einzige Ausgabedatei erzeugt werden. Dieses Verfahren ist auch geeignet Sammeldateien zu erzeugen, die beim Dekomprimieren in die einzelnen Dateien zerlegt werden k nnen, wenn jede Erweiterung mit einem Fileheader beginnt.

Mit OPEN=REVERSE kann eine Eingabedatei in umgekehrter Reihenfolge gelesen und verarbeitet werden.

F r Eingabedateien k nnen die OPEN-Modi INPUT, REVERSE, INOUT und SINOUT im FILE-Kommando angegeben werden.

F r Ausgabedateien k nnen die OPEN-Modi OUTPUT, EXTEND und OUTIN angegeben werden.

Eine FLAMFILE kann mit FILE und SPACE=-n ggf. deutlich verk rzt werden, wenn die second allocation gro geworden ist.

3.1.3 Proze schalter

Zur Ablaufsteuerung werden durch FLAM folgende Proze schalter gesetzt:

Wenn aufgrund irgendeines Fehlers eine Datei nicht ordnungsgem komprimiert oder dekomprimiert werden kann, wird der Schalter 13 gesetzt. Bei fehlerfreier Beendigung wird der Schalter 13 gel scht.

Wenn eine Datei beim Komprimieren expandiert oder die Schwelle f r die minimale Kompression (CLIMIT) unterschritten wird, wird der Schalter 14 gesetzt.

3.1.4 Dateinamen

Es wird unterschieden zwischen Dateinamen fr die Eingabe und Dateinamen fr die Ausgabe.

3.1.4.1 Eingabespezifikationen

Einzelne Dateien

Jeder im BS2000 zul ssige Dateiname.

z.B.: :O:\$FLAM.P.ASM

P.ASM *DUMMY

Dateigenerationen

Jeder im BS2000 zul ssige Name einer Dateigeneration oder Generationsgruppe.

z.B.: TST.GENERATION(*0006)

TST.GEN(+1)

Wenn der Name einer Generationsgruppe angegeben ist, wird automatisch die aktuelle (current) Generation genommen.

EAM-Dateien

Nummer einer existierenden EAM-Datei, wenn als Linkname (SYSEAM) angegeben ist.

z.B.: 00017

Einzelne LMS-Bibliothekselemente

Jede von LMS in der Element Description zul ssige Bezeichnung fr TYP, NAME und VERSION.

z.B.: bibliothek([(typ)]element[(vers)]) z.B.: LMS.FLAMLIB (FLAM(27A))

Wenn der Typ nicht angegeben ist, wird "S" eingetragen.

Wenn die Version nicht angegeben ist, wird "*HIGH" eingetragen.

Menge von Dateien

Jeder im BS2000 zul ssige teilqualifizierte Dateiname wie im FSTAT-Kommando.

z.B.: :O:\$FLAM.P.*

\$FLAM.ASM.FLAM<<UP,CMP,REC>>

\$FLAM.///.FLAM*

Ρ.

Der Systemverwalter darf auch die Benutzerkennung in Wildcard-Syntax angeben.

z.B.: :O:\$*.*

Es sind alle Muster wie im FSTAT-Kommando zugelassen:

Muster	Bedeutung		
*	Ersetzt eine beliebige (auch leere) Zeichenfolge.		
/ oder %	Ersetzt genau ein beliebiges Zeichen.		
<muster1:muster2></muster1:muster2>	Ersetzt eine Zeichenfolge, f r die gilt:		
	Sie ist mindestens so lang wie das k rzere Muster		
	Sie ist h chstens so lang wie das I ngere Muster		
	Sie liegt in der alphabetischen Sortierung zwischen "muster1" und " muster2" (einschlie lich).		
	muster1" und/oder "muster2" d rfen auch leer sein.		
<muster1:muster2,></muster1:muster2,>	Listenform der Art "muster1:muster2".		
	F r jede Bereichsangabe gelten die obigen Regeln.		
	Die Musterliste ersetzt alle Zeichenfolgen, auf die eine der Bereichsangaben zutrifft (ODER-Verkn pfung).		
	Die L ngenmerkmale gelten paarweise, d.h. jeweils f r eine Bereichsangabe.		
	Mengenklammern ("<" bzw. ">") m ssen paarweise vorhanden sein.		
	In Mengen d rfen die Zeichen "*", "/", "<" und ">" nicht vorkommen.		
-s	Ersetzt alle Zeichenfolgen, die dem Muster nicht entsprechen. Das Minuszeichen darf nur am Beginn der Musterzeichenfolge stehen.		
Menge von LMS Bibliothekselementen:	Jedes von LMS in der Element Mask zul ssige Muster fr TYP, NAME und VERSION.		
	bibliothek([(typ-muster)]element-muster[(versions-muster)])		
	z.B. LMS.FLAMLIB((S)*(25A)) LMS.FLAMLIB((*)FL//U*(*))		

Als Muster f r die einzelnen Felder sind die gleichen Angaben wie beim FSTAT-Kommando f r Dateinamen zugelassen.

Liste mit Dateinamen

Es werden drei Formate f r Dateilisten unterst tzt.

1. einfache Dateiliste

2. FSTAT-Listdatei im Standard-Format,

die mit dem BS2000-Kommando:

FSTAT<pfadname>.LIST=<listdatei>

in die Datei <listdatei> geschrieben

wird.

3. CFS-Dateienliste, die mit dem CFS-

Kommando Save List:

SL [mn]

in die Datei #CFS.SAVELIST[.mn]

geschrieben wird.

Das Format der FSTAT- bzw. CFS-Liste wird automatisch erkannt. Alle anderen Dateien werden als einfache Dateiliste interprtiert.

Aufbau einer Dateiliste In einer Dateiliste mu jeder Dateiname in einem separaten Satz stehen. F hrende Leerzeichen vor dem Dateinamen werden ignoriert, nach dem Leerzeichen hinter dem Dateinamen kann beliebiger Kommentar folgen.

> Leerzeilen und S tze, die in Spalte 1 mit einem Stern '*' beginnen, werden als Kommentar behandelt. Als alle g Itigen Dateinamen Dateinamen sind Eingabedateien erlaubt. Muster f r Dateimengen werden jedoch nicht ausgewertet und sind deshalb unzul ssig.

Dateiformat einer Dateiliste

Die Dateiliste kann in jedem beliebigen sequentiellen Dateiformat oder Bibliothekselement abgelegt werden. symbolischen Au erdem sind die Dateinamen: '(SYSDTA)' und '(SYSIPT)' f r die entsprechenden Systemdateien zugelassen. Die Spezifikation einer Dateiliste wird durch eine spitze Klammer auf '>' vor dem Dateinamen angezeigt, z.B.:

/FSTAT SHARE=YES,LIST=#FSTAT

/EXEC FLAM

C,FLAMIN=>#FSTAT,FLAMFILE=CMP.TEST,END

Prozeduren mit Dateiliste

Mit Hilfe der Systemdatei (SYSDTA) k nnen die Eingabedateien fr eine FLAM-Komprimierung direkt in eine Kommandoprozedur geschrieben werden, z.B.:

/PROC C

/SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)

/EXEC FLAM

C,FLAMIN=>(SYSDTA),FL=CMP.TEST,END

* DATEILISTE

P.ASM

P.COB

/ENDP

3.1.4.2 Ausgabespezifikationen

Es kann entweder ein vollst ndiger und g ltiger Dateiname bzw. der Name eines Bibliothekselementes angegeben werden oder die Ausgabe wird durch eine Auswahl- und Umsetzvorschrift beschrieben.

Die Angabe vollst ndiger Namen f r die Ausgabe ist wie bei der Eingabe vorzunehmen.

Bei der Komprimierung kann durch eine Mengenspezifikation f r die Eingabe und die Angabe einer einzelnen Datei oder eines Bibliothekselements f r das Komprimat eine Sammeldatei erzeugt werden, die alle Eingabedateien bzw. Elemente in sequentieller Folge enth It. Eine Sammeldatei kann beim Dekomprimieren wieder in die Einzeldateien zerlegt werden.

Eine Auswahl- und Umsetzvorschrift wird in spitze "<>"oder eckige "[]" Klammern gesetzt. Die Auswahlvorschrift besteht aus einer Zeichenfolge, die den Stern "*" als Ersatzzeichen f r eine beliebige Anzahl Zeichen enthalten darf.

Implizit wird ein Stern am Anfang und am Ende der Zeichenfolge erg nzt.

z.B. <ASM*UP> entspricht <*ASM*UP*>

Eine Umsetzvorschrift ist eine Auswahlvorschrift, die durch ein Gleichheitszeichen '=' und eine zweite Zeichenfolge erg nzt wird. Sie ist zur Unterscheidung von einem "echten" Dateinamen in spitze Klammern '<' '>zu setzen. Die Vorschrift besteht aus einer Zeichenfolge, die den Stern '*' als Ersatzzeichen f r eine beliebige Anzahl Zeichen oder das Prozentzeichen '%' als Ersatz f r genau ein Zeichen enthalten darf.

Jedem Stern '*' oder Prozentzeichen '%' der Auswahlvorschrift mu ein Stern oder Prozentzeichen oder jeweils ein Apostroph in der Umsetzvorschrift zugeordnet sein.

Der Stern bedeutet, da die Zeichenfolge aus der Eingabe in die Ausgabe bernommen werden soll. Analog wird bei '%' genau das an dieser Stelle stehende (beliebige) Zeichen bernommen.

Das Apostroph bedeutet, da eine Zeichenfolge aus der Eingabe, die durch einen Stern bzw. ein Prozentzeichen repr sentiert wird, nicht in die Ausgabe bernommen werden soll. Die brigen Zeichen aus der Eingabe werden in die entsprechenden Zeichen aus der Umsetzvorschrift bersetzt. Dabei kann die L nge der Zeichenfolgen beliebig ver ndert werden; insbesondere ist auch die leere Zeichenfolge in der Umsetzvorschrift zugelassen:

z.B. <ASM*UP*=CMP.ASM**>

alter Name: ASM.FLAMUP00

neuer Name: CMP.ASM.FLAM00

Die einfachste Auswahlvorschrift ist "<*>" bzw. "<>". Damit werden alle Namen selektiert.

Eine Auswahlvorschrift bzw. eine Auswahl- und Umsetzvorschrift kann dazu benutzt werden, um aus einer Sammeldatei einzelne Elemente zu selektieren und diese mit dem gleichen oder einem neuen Namen zu erzeugen, z.B.:

U,FLAMFILE=SAMMEL,FLAMOUT=<ASM.*=DCM.*>,END

Wenn die Auswahlvorschrift keinen Stern "*" enth It, wird die Selektion nach dem ersten Treffer beendet.

Wenn die Eingabespezifikation eine Menge von Dateien beschreibt, kann mit einer Umsetzvorschrift in einem Programmlauf eine Menge von Dateien oder Bibliothekselemente erzeugt werden, z.B.:

C,FLAMIN=ASM.*,FLAMFILE=<ASM.*=ASMLIB(*)>,END

Mit dieser Anweisung werden alle Dateien, die mit "ASM.*" beginnen, komprimiert und die Komprimate als einzelne Elemente in eine Bibliothek mit dem Namen "ASMLIB" geschrieben.

Die Angabe "*DUMMY" in einer Umsetzvorschrift bedeutet, da der ausgew hlte Dateiname in "*DUMMY" als Name f r die Dummy-Datei umgesetzt wird.

Eine Auswahl- und Umsetzvorschrift wird ebenfalls implizit erg nzt, z.B.:

<ASM.=CMP.> entspricht <*ASM.*='CMP.*>

Hinweis: Wurde eine Sammeldatei mit HEADER=YES aber FILEINFO=NO erstellt, so ist f r die jeweilige Datei kein Dateiname gespeichert.

Die einzelnen Dateien k nnen dann zur Dekomprimierung ber den internen Dateinamen FILE0001 (f r die 1. Datei) bis FILE9999 (f r die 9999. Datei) angesprochen werden:

...D,FLAMOUT=<>,...

f r die dritte Datei in der Sammeldatei; oder auch

...D,FLAMOUT=<>,...

zur Dekomprimierung aller Dateien gem Umsetzregel.

Als "letzte Rettungsm glichkeit" bei automatischer Erstellung der Dekomprimate mit "unm glichen" Dateinamen fremder Betriebssysteme kann der Parameter FILEINFO=NO bei der Dekomprimierung angegeben werden. Damit werden die gespeicherten Dateinamen ignoriert und die internen Namen FILE0001 bis FILE9999 generiert. Diese m ssen dann per Umsetzvorschrift in g ltige Dateinamen umgesetzt werden.

3.1.5 Dateien f r gesplittete FLAMFILEs

Beim Splitt der FLAMFILE entstehen mehrere Dateien, die Fragmente des Komprimats enthalten. Diese Fragmente k nnen nicht jedes f r sich dekomprimiert werden. Fragmente verschiedener Komprimierungen k nnen nicht gemischt werden, selbst wenn die gleichen Daten komprimiert worden sind.

Die Fragmente k nnen entweder ber FILE-Kommandos vorgegeben werden oder FLAM allokiert diese Dateien selbstt tig (wie die FLAMFILE als Einzeldatei).

Es gen gt die Angabe des ersten Fragments. Weitere Dateien werden selbstt tig gesucht.

Die Angabe ist f r Komprimierung und Dekomprimierung gleich.

3.1.5.1 Namensregeln beim Splitt

Damit FLAM selbstt tig Dateien f r den Splitt anlegen bzw. erkennen kann, m ssen Regeln bei Dateinamen eingehalten werden.

Dazu mu der Link- oder Dateiname eine Ziffernfolge enthalten, die durch FLAM hochgez hlt werden kann. Diese Zahl mu nicht bei Eins beginnen. Die Ziffern werden von rechts nach links gesucht, d. h. die am weitesten rechts liegende Folge wird verwendet. Die Ziffernanzahl bestimmt die maximal m gliche Dateianzahl. So k nnen z.B. bei 'FLAMFILE1' maximal nur 9 Namen, bei 'FLAM7TEST01X' maximal 99 oder bei 'FLAM5' maximal 5 Dateinamen erzeugt werden.

Es werden zwei FLAMFILE-Fragmente mit den Namen FL1 und FL2 erzeugt.

/FILE FFX,LINK=OTTO08 /FILE FFY,LINK=OTTO09 /FILE FFZ,LINK=OTTO10

Beispiel: COMP, FLAMLINK=OTTO08, FLAMIN=X, SPLITM=PARALLEL, SPLITN=3, END

Es werden drei FLAMFILE-Fragmente mit den Namen FFX, FFY und FFZ erzeugt, welche wie folgt dekomprimiert werden k nnen, ohne die Reihenfolge der Fragmente einzuhalten:

/FILE FFY,LINK=ANNA01 /FILE FFX,LINK=ANNA02 /FILE FFZ,LINK=ANNA03

DECO,FLAMLINK=ANNA01,FLAMOUT=X, END

FLAM findet ber die hochgez hlten Linknamen ANNA01 bis ANNA03 die Dateinamen, stellt intern die richtige Reihenfolge her und dekomprimiert.

Bei seriellem Splitt mu jedoch das erste Fragment angegeben werden. Auch die Reihenfolge aller Teile mu stimmen. Hierbei ist es daher sinnvoll, nicht ber Linknamen und beliebigen Dateinamen, sondern ber Dateinamen mit numerisch ordnendem Anteil zu arbeiten.

Hinweis: Da jedes Fragment einer FLAMFILE auf unterschiedlichem Weg zum dekomprimierenden Zielrechner kommen kann, kann auch die feste Satzl nge der Dateien unterschiedlich sein. Eine Teildatei k nnte etwa als Satzl nge 512 eine andere 1024 haben. Beim Komprimieren aber mu jede Teildatei dieselbe feste Satzl nge erhalten!

3.1.6 Linknamen

Linknamen bestehen aus maximal 8 Zeichen.

F r Systemdateien im BS2000 sind folgende Linknamen anzugeben:

(SYSOUT) Ausgabe auf SYSOUT

(SYSLST) Ausgabe auf SYSLST

(SYSOPT) Ausgabe auf SYSOPT

(SYSDTA) Lesen von SYSDTA

(SYSIPT) Lesen von SYSIPT

(SYSEAM) Lesen und Schreiben auf SYSEAM

Die Dateinamen k nnen ber das SYSFILE-Kommando zugeordnet werden oder als FLAM-Parameter bergeben werden.

Wenn der Linkname (SYSLST) f r die Druckerausgabe angegeben wird, werden die Vorschubsteuerzeichen in SPACE=E umgesetzt.

(FLAMFILE) Komprimatsdatei

(FLAMIN) Eingabedatei

(FLAMMSG) Meldungsausgabedatei

(FLAMOUT) Ausgabedatei

(FLAMPAR) Parameterdatei

Sowie von FLAM erzeugte Linknamen beim seriellen und parallelen Split einer FLAMFILE

3.2 Unterprogrammschnittstelle FLAMUP

Im folgenden werden die Schnittstellen in ASSEMBLER beschrieben. Die Tabelle zeigt, wie die verschiedenen Datentypen in COBOL und FORTRAN definiert werden m ssen:

Assembler	Cobol	Fortran	Bedeutung
F	PIC S9 (8) COMP SYNC	INTEGER*4	ausgerichtetes Ganzwort
Н	PIC S9 (4) COMP SYNC	INTEGER*2	ausgerichtetes Halbwort
CLn	PIC X (n) USAGE DISPLAY	CHARACTER*	<i>n</i> abdruckbare Zeichen
XLn	PIC X (n)	CHARACTER*	<i>n</i> bin re Zeichen

Die Pfeile bezeichnen die Richtung des Datenflusses:

das Feld ist vom rufenden Programm

zu versorgen

Feld wird vom das gerufenen

Programm gef Ilt

sowohl rufendes als auch gerufenes

Programm versorgen das Feld

Beispiel f r den Aufruf von FLAMUP in COBOL:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MUSTER.
```

MUSTER FUER DEN AUFRUF VON FLAMUP

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

77 FLAMIDXXXXXXXXXXCDC255>PIC S9(8) COMP SYNC.

77 RETCOXXXXXXXXXXXCDC255>PIC S9(8) COMP SYNC.

77 PARAMXXXXXXXXXXPIC X(80)

VALUE"C, FLAMIN=P.ASM, FLAMFILE=CMP.P.ASM, END".

77 PARLENXXXXXXXXXXCDC255%-6>PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 37.

PROCEDURE DIVISION.

CALL "FLAMUP" USING FLAMID, RETCO, PARAM, PARLEN.

STOP RUN.

Beispiel f r den Aufruf von FLAMUP in ASSEMBLER:

MUSTER

CSECT

BALR 10,0

USING *,10

LA 13, SAVEAREA

*

* FLAMUP AUFRUFEN

*

LA 1,FLAMUPAR

L 15,=V(FLAMUP)

BALR 14,15

*

* PARAMETER FUER FLAMUP

*

FLAMUPAR

DC A (FLAMID)

DC A (RETCO)

DC A (PARAM)

DC A (PARLEN)

*

FLAMID

DS F

RETCO

DS F

PARAM

DC C' '

PARLEN

DC F'-1' PARAMETER VOM

*

TERMINAL EINLESEN

*

* SAVEAREA

*

SAVEAREA

DS 18F

END

Registerbelegung f r ASSEMBLER:

→ R1: Adresse der Parameterliste

→ R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich

(18 Worte)

→ R14: enth lt die R cksprungadresse

→ R15: enth lt die Aufrufadresse

Mit FLAMUP kann eine Datei vollst ndig komprimiert oder eine FLAMFILE dekomprimiert werden. Analog zum Dienstprogramm k nnen die Eingabedatei (FLAMIN), die Ausgabedatei (FLAMOUT) und die Komprimatsdatei (FLAMFILE) ber Parameter oder FILE-Kommandos zugeordnet werden. FLAMUP verwendet die gleichen Parameter wie das Dienstprogramm. Alle Parameter k nnen ber die Generierung fest voreingestellt werden.

Parameter:

FILEID	F	Kennung	
2← RETCO		Returncode	
		Kein Fehler	
		S tze verk rzt	
		Climit berschritten	
		Datei ist keine FLAMFILE	
_			
		FLAMFILE Formatfehler	
		Satzl ngenfehler	
_		Dateil ngenfehler	
= 14		Checksummenfehler	
= 15		Originalsatz ist gr er als 32764 Bytes	
= 16		Originalsatz ist gr er als Matrix -4	
= 20		Unzul ssiger OPENMODE	
= 21		Unzul ssige Gr e des Matrixpuffers	
= 22		Unzul ssiges Kompressionsverfahren	
= 23		Unzul ssiger Code in FLAMFILE	
= 24		Unzul ssiger MAXRECORDS-Parameter	
= 25		Unzul ssige Satzl nge MAXSIZE	
= 29		Passwort-Fehler FLAMFILE ist leer	
= 30			
= 31		FLAMFILE nicht zugeordnet	
= 32		Unzul ssiger OPENMODE	
= 33		Ung Itiger Dateityp	
= 34		Ung Itiges Satzformat	
= 35		Ung Itige Satzl nge	
	RETCO = 0 = 1 = 9 = 10 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 20 = 21 = 22 = 23 = 24 = 25 = 29 = 30 = 31 = 32 = 33 = 34	RETCO F = 0 = 1 = 9 = 10 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 20 = 21 = 22 = 23 = 24 = 25 = 29 = 30 = 31 = 32 = 33 = 34	

FLAM V4.0 (BS2000)

=	36	Ung Itige Blockl nge		
_	37	Unzul ssige Schl sselposition (ungleich 1)		
=	38	Ung Itige Schl ssell nge		
=	39	Ung Itiger Dateiname		
=	x'Exxxxxxx'			
=	x'Axxxxxxx			
=	x'Fxxxxxxx'			
=	x'Cxxxxxxx	FLAMFIO-Fehler f r Parameterdatei		
=	x'Dxxxxxxx'	FLAMFIO-Fehler f r Meldungsdatei		
=	x'xFxxxxxx'	DVS-Fehler		
=	40	Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden		
=	41	Modul kann nicht aufgerufen werden		
=	42	Modul kann nicht entladen werden		
=	43 - 49	Fehlerabruch durch Exit		
=	52	zuviele oder unzul ssige Schl ssel		
=	57	unzul ssige Teilkomprimatsl nge		
=	60	Syntaxfehler im Komprimat		
=	61	Zu viele Z hler erkannt		
=	62	L ngenfehler im Komprimat		
=	65	Konsistenzpunkt falsch		
=	66	Konsistenzpunkt falsch		
=	67	Konsistenzpunkt falsch		
=	68	Satzl ngenfehler in Matrix		
=	69	Satznummer = 0 bei Sortierung		
=	70 74	Version stimmt nicht		
=	71 70	Stop-Bit V0 nicht gefunden		
=	72 73	Stop-Bit V8 nicht gefunden		
=	73 74	L nge Komprimat falsch Pr fzeichenfehler		
=	7 4 75	Syntaxfehler im Komprimat		
_	73 77	Konsistenzsatz zu kurz		
_	78	Spaltenl nge unlogisch		
_	80	Syntaxfehler bei Parametereingabe		
=	81	Unbekannter Parameter (Schl. sselwort)		
=	82	Unbekannter Parameterwert		
=	83	Parameterwert nicht dezimal		
=	84	Parameterwert zu lang		
=	96	Keinen Dateinamen gefunden, bzw. Fehler beim Ermitteln		
		von Dateinamen		
=	98	Nicht alle Dateien wurden bearbeitet		
=	999	Fehler bei Speicheranforderung		
PAI	RAM CL	Bereich mit Parametern		
		L was dee Davemeter's areign		
PARLEN F		L nge des Parameterbereichs		

3 →

4 →

=	0	keine Parameter vorhanden
>	0	Parameter vorhanden
=	-1	Parameter von SYSDTA einlesen
<	-1	Parameter vorhanden (L nge negativ) und Parameter von
		SYSDTA einlesen

Hinweis: Die Parameter m ssen in der gleichen Weise geschrieben werden, wie beim Dienstprogramm.

F r Parameter sind nur Gro buchstaben zul ssig.

Wenn die L nge der Parameter negativ ist, werden keine Parameter von SYSDTA eingelesen, sofern der Parameterstring ",END" enth It, bzw. damit abgeschlossen ist.

3.3 Satzschnittstelle FLAMREC

Mit FLAMREC k nnen FLAMFILEs satzweise verarbeitet werden.

FLAMREC besteht Reihe aus einer Unterprogrammen, die von allen Programmiersprachen wie COBOL, FORTRAN usw., sowie ASSEMBLER aufgerufen werden k nnen. Bis auf Schl sselbeschreibung sind alle Parameter elementare Datentypen (INTEGER, STRING) dargestellt. Es werden bewu t keine Kontrollbl cke aufgebaut, so da keine Ausrichtungsprobleme aufkommen und Kopieren von Parameterwerten vor und nach dem berfl ssig Funktionsaufruf die ist. Nur Schl sselbeschreibung ist im Interesse einer Abk rzung der Parameterliste als Struktur realisiert.

Alle Parameterlisten beginnen einheitlich mit einer Kennung, die zur eindeutigen Identifikation der FLAMFILE zwischen FLMOPN und FLMCLS dient, gefolgt von einem Returncode, der zur R ckmeldung der erfolgreichen Durchf hrung bzw. eines m glichen Fehlers dient.

Die Bearbeitung einer FLAMFILE beginnt immer mit der Funktion FLMOPN, in der die Zuordnung des Programms zur FLAMFILE erfolgt und die Verarbeitungsart festgelegt wird. Nach einem erfolgreichen ffnen ist die Bearbeitung immer mit FLMCLS abzuschlie en.

Das aufrufende Programm erh It immer die Kontrolle zur ck. Es gibt keine Fehlerausg nge und es werden von der Satzschnittstelle auch keine Fehlermeldungen erzeugt.

Bei bergabe von Originals tzen enth It der Parameter RECORD immer die Nettodaten ohne irgendwelche L ngenfelder oder Satztrenner bzw. der RECPTR zeigt auf ein Feld mit diesem Inhalt. Der Parameter RECLEN enth It immer die L nge der Nettodaten.

Beispiel f r den Aufruf von FLMOPF in COBOL:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
```

PROGRAM-ID. MUSTER.

*

* MUSTER FUER DEN AUFRUF VON FLMOPF

*

ENVIRONMENT DIVISION

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.

77	FLAMID	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	RETCO	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	VERSION	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	FLAMCODE	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	COMPMODE	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	MAXBUFF	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	HEADER	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	MAXREC	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	BLKMODE	PIC S9(8)	COMP SYNC.
77	EXK20	PIC X(8)	VALUE SPACES.
77	EXD20	PIC X(8)	VALUE SPACES.
01	KEYDESC.		
	05 KEYFLAGS	PIC S9(8)	COMP SYNC.
	05 KEYPARTS	PIC S9(8)	COMP SYNC.
	05 KEYELEM	OCCURS 8	TIMES.
	10 KEYPOS	PIC S9(8)	COMP SYNC.
	10 KEYLEN	PIC S9(8)	COMP SYNC.
	10 KEYTYPE	PIC S9(8)	COMP SYNC.

*

PROCEDURE DIVISION.

*

CALL "FLMOPF" USING FLAMID, RETCO, VERSION FLAMCODE, COMPMODE, MAXBUFF, HEADER, MAXREC, KEYDESC, BLKMODE, EXK20, EXD20.

*

STOP RUN.

Beispiel f r den Aufruf von FLMOPF in ASSEMBLER:

```
MUSTER
           CSECT
     BALR 10,0
     USING *,10
     LA
            13, SAVEAREA
  STANDARDWERTE EINSTELLEN
     LA
          0,0
     ST
           0, COMPMODE COMPMODE = CX8
     ST
           0,HEADER
                     HEADER = NO
          0,BLKMODE BLKMODE = YES
     ST
           0,255
     LA
     ST
          0, MAXREC MAXRECORDS = 255
           0,=F'32768'
     L
     ST
           0, MAXBUFF MAXBUFFER = 32768
     LA
           0,1
           0, KEYPARTS KEYPARTS = 1
     ST
     ST
          0, KEYPOS1 KEYPOS1 = 1
           0,0
     LA
           0, KEYFLAGS = NO DUPLICATE KEY
     ST
           0, KEYTYPE1 = ABDRUCKBAR
           0,8
     LA
           0, KEYLEN1 KEYLEN1 = 8
     ST
     MVI EXK20,C'' KEIN EXK20
     MVI
           EXD20,C' ' KEIN EXD20
```

*

* PARAMETERLISTE FUER FLMOPF AUFBAUEN

*

LA 15, VERSION

ST 15, ARVERSIO

LA 15, CODE

ST 15, ARCODE

LA 15, COMPMODE

ST 15, ARCOMPMO

LA 15, MAXBUFF

ST 15, ARMAXBUF

LA 15, HEADER

ST 15, ARHEADER

LA 15, MAXREC

ST 15, ARMAXREC

LA 15, KEYDESC

ST 15, ARKYDESF

LA 15, BLKMODE

ST 15, ARBLKMOD

LA 15, EXK20

ST 15, AREXK20

LA 15, EXD20

ST 15, AREXD20

*

* FLMOPF AUFRUFEN

*

LA 1, RECPAR

L 15, =V(FLMOPF)

BALR 14,15

PARAMETERLISTEN F R FLAMREC

*

PARAMETERLISTE FUER FLMOPN

*

RECPAR DS 0A

ARFLAMID DS A ADRESSE FLAMID

ARETCO DS A ADRESSE RETCO

AREST DS OF

ARLAST DS A ADRESSE LASTPAR

ARMODE DS A ADRESSE MODE

ARLINK DS A ADRESSE LINKNAME

ARSTATIS DS A ADRESSE STATIS

*

* PARAMETER FUER FLMOPD

*

	ORG	ARI	MODE	
ARNLEN	DS	A	ADRESSE	NAMELEN
ARNAME	DS	A	ADRESSE	FILENAME
ARFCBTYP	DS	A	ADRESSE	FCBTYPE
ARECFORM	DS	A	ADRESSE	REFORM
ARMAXSIZ	DS	A	ADRESSE	MAXSIZE
ARECDELI	DS	A	ADRESSE	RECDELIM
ARKYDESD	DS	A	ADRESSE	KEYDESC
ARBLKSIZ	DS	A	ADRESSE	BLKSIZE
ARCLOSDI	DS	A	ADRESSE	CLOSDISP

ARDEVICE DS A ADRESSE DEVICE

PARAMETER FUER FLMOPF

ORG AREST ARVERSIO DS A ADRESSE VERSION ARCODE DS A ADRESSE CODE ARCOMPMO DS A ADRESSE COMPMODE ARMAXBUF DS A ADRESSE MAXBUFFER ARHEADER DS A ADRESSE HEADER ARMAXREC DS A ADRESSE MAXREC ARKYDESF DS A ADRESSE KEYDESC ARBLKMOD DS A ADRESSE BLKMODE

AREXK20 DS A ADRESSE EXK20

AREXD20 DS A ADRESSE EXD20

PARAMETER FUER FLMCLS

ORG AREST

ARCPUTIM DS A ADRESSE CPUTIME

ARECORDS DS A ADRESSE RECORDS

ARBYTES DS A ADRESSE BYTES

ARBYTOFL DS A ADRESSE BYTEOFL

ARCMPREC DS A ADRESSE CMPRECS

ARCMPBYT DS A ADRESSE CMPBYTES

ARCBYOFL DS A ADRESSE CBYTEOFL

PARAMETER FUER FLMGET, FLMLOC UND FLMPUT

ORG AREST

ARECLEN DS A ADRESSE RECLEN

ARECPTR DS A ADRESSE RECORD (RECPTR BEI

LOCATE)

ARBUFLEN DS A ADRESSE BUFLEN

PARAMETER FUER FLMPOS

ORG AREST

ARPOS DS A ADRESSE POSITION

PARAMETER FUER FLMGHD UND FLMPHD

AREST

ADRESSE NAMLENE ARHNAML DS Α ARHNAME DS ADRESSE FILENAME ARHFCBT DS Α ADRESSE DATEIFORMAT

ADRESSE SATZFORMAT ARHRECF DS

ARHRECS DS ADRESSE SATZLAENGE Α

ADRESSE RECDELIM ARHRECD DS ARHKEYD DS ADRESSE KEYDESC Α

ARHBLKS DS Α ADRESSE BLOCKLAENGE

ADRESSE ARHPRCTR DS **VORSCHUBSTEUERZEICHEN**

Α

ARHSYST DS ADRESSE BETRIEBSSYSTEM Α

ARPLAST DS A Adresse LASTPAR NUR FLMPHD

ORG

ORG

PARAMETERWERTE FUER FLAMREC

RETCO DS RETURNCODE F FLAMID DS FLAMFILE-ID

LASTPAR DS F ENDE DER PARAMETEREINGABE

OPENMODE DS **OPENMODE**

F POSITION DS RELATIVE POSITION

ABSPOS DS ABSOLUTE POSITION

NAMELEN DS LAENGE DATEINAMEN FLAMFILE

FILENAME DS CL54 DATEINAMEN DER FLAMFILE

FCBTYPE DS F **FCBTYPE**

RECFORM DS RECFORM F

MAXSIZE DS F MAXSIZE

RECDELIM DS XL4 RECDELIM

KEYSIZE DS F LAENGE ALLER TEILSCHLUESSEL

BLKSIZE DS F BLKSIZE

CLOSDISP DS F CLOSDISP

F DEVICE DS **DEVICE**

VERSION	DS	F	FLAM-VERSION
CODE	DS	F	FLAMCODE
COMPMODE	DS	F	COMPMODE
MAXBUFF	DS	F	MAXBUFFER
HEADER	DS	F	HEADER
MAXREC	DS	F	MAXRECORDS
BLKMODE	DS	F	BLKMODE
EXK20	DS	CT8	EXK20
EXD20	DS	CL8	EXD20
*			
CPUTIME	DS	F	CPUZEIT IN MILLISEKUNDEN
ELATIME	DS	F	LAUFZEIT IN MILLISEKUNDEN
RECORDS	DS	F	ANZAHL ORIGINALSAETZE
BYTES	DS	F	ANZAHL ORIGINALBYTES
BYTEOFL	DS	F	UEBERLAUFZAEHLER FUER
*			ORIGINALBYTES
CMPRECS	DS	F	ANZAHL KOMPRIMATSSAETZE
CMPBYTES	DS	F	ANZAHL KOMPRIMATSBYTES
CBYTEOFL	DS	F	UEBERLAUFZAEHLER FUER
*			KOMPRIMATSBYTES
*			
* SCHLUE	ESSELI	BESCHI	REIBUNG
*			
KEYDESC	DS	0F	
KEYFLAGS	DS	F	
KEYPARTS	DS	F	ANZAHL SCHLUESSELTEILE
KEYPOS1 TEILS	DS	F	ERSTES BYTE DES ERSTEN
KEYLEN1	DS	F	LAENGE DES ERSTEN TEILS
KEYTYPE1	DS	F	DATENTYP DES ERSTEN TEILS
KEYPOS2	DS	F	
KEYLEN2	DS	F	
KEYTYPE2	DS	F	
KEYPOS3	DS	F	
KEYLEN3	DS	F	
KEYTYPE3	DS	F	
KEYPOS4	DS	F	
KEYLEN4	DS	F	

```
KEYTYPE4 DS
              F
KEYPOS5 DS
              F
KEYLEN5 DS
              F
KEYTYPE5 DS
KEYPOS6 DS
              F
KEYLEN6 DS
              F
KEYTYPE6 DS
              F
KEYPOS7 DS
              F
KEYLEN7 DS
KEYTYPE7 DS
              F
                    ERSTES BYTE DES LETZTEN
KEYPOS8 DS
              F
TEILS
                    LAENGE DES LETZTEN TEILS
KEYLEN8 DS
              F
KEYTYPE8 DS
                    DATENTYP DES LETZTEN TEILS
              F
RECLEN
        DS
              F
RECPTR
        DS
              Α
  SAVEAREA
SAVEAREA DS
               18F
         END
```

3.3.1 Funktion FLMOPN

Die Funktion FLMOPN (Open) mu als erste aufgerufen werden. Die Zuordnung zwischen Programm und FLAM-FILE und die Verarbeitungsart werden festgelegt.

1 ←	FLAMID F	Kennung. Mu bei allen nachfolgenden Aufrufen unver ndert bergeben werden	
2 ←	RETCO F	Returncode	
_	= 0	Kein Fehler	
	= -1	Fehler bei Speicheranforderung	
	= 10	Datei ist keine FLAMFILE	
	= 11	FLAMFILE Formatfehler	
	= 12	Satzl ngenfehler	
	= 13	Dateil ngenfehler	
	= 14	Checksummenfehler	
	= 20	Unzul ssiger OPENMODE	
	= 21	Unzul ssige Gr e des Matrixpuffers	
	= 22	Unzul ssiges Kompressionsverfahren	
	= 23	Unzul ssiger Code in FLAMFILE	
	= 24	Unzul ssige MAXREC	
	= 25	Unzul ssige Satzl nge MAXSIZE	
= 30		FLAMFILE ist leer	
= 37		Unzul ssige Schl sselposition (ungleich 1)	
	= 40	Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden	
	= 41	Modul kann nicht aufgerufen werden	
	= 42	Modul kann nicht entladen werden	
	= 43 - 49	Fehlerabbruch durch Exit	
	= 52	Unzul ssige doppelte Schl ssel in FLAMFILE	
	= 57	Unzul ssige Teilkomprimatsl nge	
	= x'F00000XX		
	x' 1F' = 31	S .	
	x' 20' = 32	•	
	x' 21' = 33	5 5 71	
	x' 22' = 34		
	x' 23' = 35		
	x' 24' = 36		
	x' 26' = 38		
	x' 27' = 39	0 0	
	= x'FFXXXXX	X' DMS-Fehlercode aus FLAMFIO f r FLAMFILE	
3 →	LASTPAR F	Ende der Parameter bergabe f r OPEN	
	= 0	Keine weitere Parameter bergabe	
FLAN	/I V4.0 (BS2000)		

sonst Weiterer Funktionsaufruf mit FLMOPD bzw. FLMOPF

4 →	OPENMODE F		F	Der Openmode bestimmt die Arbeitsweise		
	= 0			INPUT = FLAMFILE lesen-DEKOMPRIMIEREN		
	=	1		OUTPUT = FLAMFILE schreiben-KOMPRIMIEREN		
	=	2		INOUT (mit Schl ssel und sequentiell lesen und ndern)		
	= 3			(Datei mu bereits existieren) OUTIN (mit Schl ssel und sequentiell schreiben und n- dern) (Datei wird neu angelegt)		
5 →	→ LINKNAME CL8		CL8	Symbolischer Dateiname mit Leerzeichen aufgef Ilt		
6 →	<pre>→ STATIS F = 0 = 1</pre>		F	Statistik einschalten oder nicht Keine Statistik Statistik-Daten sammeln und mit FLMCLS bzw. FLMFLU an den Benutzer bergeben		

3.3.2 Funktion FLMOPD

Die Funktion FLMOPD (Open DMS) beschreibt spezielle Dateieigenschaften der FLAMFILE. Falls FLMOPD benutzt wird, mu die Funktion als zweite nach FLMOPN aufgerufen werden. Diese Funktion ist nur notwendig, wenn die angegebenen Standardwerte bei der Komprimierung abweichend eingestellt werden sollen. Bei der Dekomprimierung k nnen die Dateieigenschaften der FLAMFILE erfragt werden.

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	2 ← RETCO F = 0 = -1 = sonst		Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung unzul ssiger Aufruf (z.B. LASTPAR=0 bei FLAMOPN) Weitere Returncodes siehe: FLMOPN
3 →	LASTPAR = 0 = sonst	F	Ende der Parameter bergabe f r OPEN Keine weitere Parameter bergabe Weiterer Funktionsaufruf mit FLMOPF
4 ↔	1 ↔ NAMELEN F		L nge des Dateinamens bzw. des Bereichs f r den Dateinamen (STANDARD = 0)
5 ↔ FILENAME CL <i>n</i>		CLn	Dateiname der FLAMFILE. Dateiname wird zur ckgegeben, wenn er nicht angegeben ist. (Erstes Zeichen ist
	IVAN (BESSON)	٦١	

Leerzeichen)

6 ↔ **FCBTYPE F** Dateiformat der FLAMFILE

e 0; 8; 16 sequentiell (STANDARD bei INPUT/OUTPUT)
 e 1; 9; 17 indexsequentiell (STANDARD bei INOUT/OUTIN)

7 ↔ **RECFORM F** Satzformat der FLAMFILE

= 0; 8; 16 variabel

= 1; 9; 17 fix (STANDARD)

= 2; 10; 18 undefiniert

8 ↔ MAXSIZE F Maximale Satzl nge der FLAMFILE zul ssige Werte: 80 -

32768. Bei CX7 ist f r die FLAMFILE nur eine maximale

Satzl nge von 4096 zul ssig. (512 = STANDARD)

9 ↔ **RECDELIM** XL*n* Satztrenner

10 → **KEYDESC STRUCT** Schl sselbeschreibung f r die Originals tze (Es mu die

Adresse der Struktur bergeben werden).

Schl sselbeschreibung der FLAMFILE (siehe: FLMOPF).
 Beim Anlegen einer neuen indexsequentiellen FLAMFILE

OPEN=OUTPUT bzw. OUTIN mu der Keytype 1 f r 8-Bit Komprimate auf bin r=1, gesetzt werden. Nur bei Mode=

CX7 mu Keytype 1 auf abdruckbar =0 gesetzt werden.

11 ↔ BLKSIZE F Blocksize

= 0 ungeblockt (STANDARD)

= 80 - 32768

12 ↔ **CLOSDISP F** Art der Close-Bearbeitung

= 0 REWIND (STANDARD)

= 1 UNLOAD = 2 LEAVE

13 ↔ **DEVICE F** Ger tetyp

= 0; 8; 16 Platte bzw. nicht bekannt (STANDARD)

= 1; 9; 17 Magnetband

= 2; 10; 18 Diskette

= **3; 11; 19** Streamer

= **7**; **15**; **23** Benutzer

3.3.3 Funktion FLMOPF

Die Funktion FLMOPF (Open FLAM) definiert die Komprimatseigenschaften. FLMOPF kann als zweite Funktion nach FLMOPN oder als dritte nach FLMOPD aufgerufen werden. Diese Funktion ist nur notwendig, wenn die angegebenen Standardwerte beim Komprimieren abweichend eingestellt werden sollen. Bei der Dekomprimierung k nnen die Komprimatseigenschaften erfragt werden.

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung unzul ssiger Aufruf (z.B. LASTPAR=0 bei FLAMOPN bzw. FLMOPD) Weitere Returncodes siehe: FLMOPN
3←	VERSION = 100 = 101 = 200 = 300	F	FLAM-Version Version 1 / 6020 Version 1 / 6035 Version 2 Version 3
4 ↔	FLAMCODE = 0 = 1	F	Zeichencode der FLAMFILE EBCDIC ASCII
5 ↔	COMPMODE = 0 = 1 = 2 = 3 = 9	F	Kompressionsverfahren CX8 (STANDARD) CX7 VR8 ADC Version 1 (nur bei R ckgabe)
6 ↔	MAXBUFF	F	Gr e des Matrixpuffers in BYTES. Es ist jeder positive Wert zul ssig, es wird der tats chlich benutzte Wert zu- r ckgegeben (STANDARD = 32768) f r MODE=ADC: 65536
7 ↔	HEADER = 0 = 1	F	Fileheader erzeugen bzw. vorhanden Kein Fileheader erzeugen bzw. vorhanden Fileheader erzeugen bzw. vorhanden

1- 255 f r MODE=CX8, CX7, VR8

= 1 - 4095 f r MODE=ADC

9 ↔ KEYDESC STRUCT Schl sselbeschreibung f r die Originals tze (es mu die Adresse der Struktur bergeben werden) KEYFLAGS F Option Keine doppelten Schl ssel (STANDARD) = 0 1 Doppelte Schl ssel zul ssig KEYPARTS F Anzahl der Schl sselteile (STANDARD =0; keine Schl ssel) 1 bis 8 **KEYPOS1** Byteposition des ersten Teilschl ssels F (STANDARD = 1)1 - 32763 **KEYLEN1** L nge des ersten Teilschl ssels (STANDARD = 8)1 - 255 KEYTYPE1 F Datentyp des ersten Teilschl ssels 0 Abdruckbare Zeichen 1 Bin rwerte (STANDARD) **KEYPOS8** Byteposition des achten Teilschl ssels (STANDARD = 1)1 - 32763 **KEYLEN8** L nge des achten Teilschl ssels 1 - 255 (STANDARD = 8)KEYTYPE8 F Datentyp des achten Teilschl ssels 0 Abdruckbare Zeichen 1 Bin rwerte (STANDARD) = 10 ↔ BLKMODE F Geblockte bzw. ungeblockte Ausgabe f r sequentielle Komprimatsdateien Ungeblockt (in einem Komprimatssatz sind nur Daten aus 0 der gleichen Matrix) 1 Geblockt (STANDARD) (in einem Komprimatssatz k nnen sich Daten von mehreren Matrizen befinden) 11 → **EXK20** CL8 Space oder Name des Benutzerausgangs f r die Komprimatsausgabe (STANDARD = SPACES) 12 ↔ **EXD20** CL8 Space oder Name des Benutzerausgangs f r die Komprimatseingabe (STANDARD = SPACES) Bei automatischer Aktivierung des STREAM-Exits wird "*STREAM" beim Dekomprimieren zur ckgegeben.

3.3.4 Funktion FLMCLS

Mit der Funktion FLMCLS (Close) wird der Zugriff auf die Satzschnittstelle beendet. Bei der Komprimierung wird noch die letzte Matrix komprimiert, das Komprimat auf die FLAMFILE geschrieben und dann die FLAMFILE geschlossen. Beim Dekomprimieren wird nur die FLAMFILE geschlossen, falls noch vorhanden, werden restliche Ori- ginals tze nicht mehr bergeben.

Falls mit FLMOPN angefordert (STATIS=1), werden die Statistikinformationen mit bergeben.

Parameter:

1 →	→ FLAMID F		Kennung
2←	2 ← RETCO F = 0 = -1 = 42 = 43 = x'FFXXXXXX'		Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung Modul kann nicht entladen werden Fehlerabruch durch Exit DMS-Fehlercode siehe FLMOPN Die folgenden Parameter werden nur bei eingeschalteter Statistik benutzt.
3 ←	CPUTIME	F	CPU-Zeit in Millisekunden in fremden Prozessen
3、	CPOTIME F		of a Zeit in Millisertanden in hemden i 102essen
4 ←	RECORDS F		Anzahl Originals tze
5 ←	BYTES	F	Anzahl Originalbytes
6 ←	BYTEOFL	F	berlaufz hler f r Originalbytes
7 ←	CMPRECS	F	Anzahl Komprimatss tze
8 ←	CMPBYTES	F	Anzahl Komprimatsbytes
9 ←	CMPBYOFL F		berlaufz hler f r Komprimatsbytes
			Bei extrem gro en FLAMFILEs (gr er als 4 Gigabytes) reichen die Bytez hler von einem Wort nicht mehr aus. Zu diesem Zweck sind die berlaufz hler vorgesehen. Damit k nnen die Z hler auf ein Doppelwort erweitert werden:

01

BYTEFELD.

05 BYTEOFL

PIC 9(8) COMP SYNC.

05 BYTES

PIC 9(8) COMP SYNC.

01 BYTECHT REDEFINES BYTEFELD PIC S9(18) COMP SYNC.

3.3.5 Funktion FLMFLU

Mit der Funktion FLMFLU (Flush) wird die aktuelle FLAM-Matrix abgeschlossen. Falls mit FLMOPN angefordert (STATIS=1), werden die Statistikinformationen mit bergeben. Bei der Komprimierung wird der Matrixinhalt sofort komprimiert und weggeschrieben.

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	- RETCO F = 0 = -1 = 43 = x'FFXXXX		Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung Fehlerabruch durch Exit DMS-Fehlercode siehe FLMOPN
			Die folgenden Parameter werden nur bei eingeschalteter Statistik benutzt.
3 ←	CPUTIME	F	CPU-Zeit in Millisekunden in fremden Prozessen
4 ←	RECORDS	F	Anzahl Originals tze
5 ←	BYTES	F	Anzahl Originalbytes
6 ←	BYTEOFL	F	berlaufz hler f r Originalbytes
7←	CMPRECS	F	Anzahl Komprimatss tze
8 ←	CMPBYTES	F	Anzahl Komprimatsbytes
9 ←	CMPBYOFL	F	berlaufz hler f r Komprimatsbytes

Bei extrem gro en FLAMFILEs (gr er als 4 Gigabytes) reichen die Bytez hler von einem Wort nicht mehr aus. Zu diesem Zweck sind die berlaufz hler vorgesehen. Damit k nnen die Z hler auf ein Doppelwort erweitert werden.

3.3.6 Funktion FLMPHD

Die Funktion FLMPHD (Put File-Header) ist nur bei der Komprimierung zugelassen. Der Fileheader beschreibt das Dateiformat der anschlie end bergebenen Originals tze. Werden mehrere Dateien in eine FLAMFILE komprimiert, so kann f r jede Datei ein Fileheader mit der Funktion FLMPHD bergeben werden. FLAM gibt diese Fileheaderinformationen auf Anforderung (FLMGHD) beim Dekomprimieren zur ck. Die Funktion FLMPHD ist nur erlaubt, wenn bei FLMOPF HEADER=1 angegeben wird.

1 →	FLAMID F	Kennung
2←	RETCO F = 0 = -1	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 →	NAMLEN F = 0	L nge des Dateinamens Dateiname nicht bernehmen
4 →	FILENAME CLn	Dateiname der Originaldatei
5 →	FCBTYPE F = 0; 8; 16 = 1; 9; 17 = 2; 10; 18 = 3; 11; 19 = 5; 13; 21 = 6; 14; 22	Direktzugriff
6 →	RECFORM F = 0; 8; 16 = 1; 9; 17 = 2; 10; 18 = 3; 11; 19	Satzformat VARIABEL (V) 8 = VARBLK 16 = SPNBLK FIX (F) 9 = FIXBLK UNDEFINED (U) STREAM (S) 11 = Texttrenner 19 = L ngenfelder
7 →	RECSIZE F = 0 bis 32764 RECFORM = V: RECFORM = F: RECFORM = U: RECFORM = S:	Satzl nge Maximale Satzl nge oder 0 Satzl nge Maximale Satzl nge oder 0 L nge des Texttrenners bzw. L ngenfeldes
8 →	RECDELIM XLn	Satztrenner

9 →	KEY	DESC ST	TRUCT	Schl sselbese	chreibung	
	KEY	FLAGS	F	Optionen		
	=	0		Keine doppelt	en Schl ssel	
	=	1		Doppelte Sch	l ssel erlaubt	
	KEY	PARTS	F	Anzahl Schl	sselteile	
	=	0 bis 8		0 = Kein Schl	ssel vorhanden	
	KEY	POS1	F	Erstes Byte d	es ersten Teilschl ss	els
	=	1 bis 32	2763	Wert< = Satzl		
	KEY	LEN1	F		sten Teilschl ssels	
	=	1 bis 25	55	9		
	KEY'	TYP1	F	Datentyp des	ersten Teilschl ssels	3
	=	0		Abdruckbare		
	=	1		Bin rwert		
	KEY	POS8	F	Erstes Byte d	es achten Teilschl ss	sels
	=	1 bis 32	2763	Wert < = Satz	l nge	
	KEY	LEN8	F		hten Teilschl ssels	
	=	1 bis 25	55	gc		
	KEY ⁻	TYP8	F	Datentyp des achten Teilschl ssels		
	=	0		Abdruckbare		
	=	1		Bin rwert		
10 →	BLK	SIZE	F	Blockl nge		
	=	0		ungeblockt		
	=	1 bis 32	2768			
11 →	PRC	TRL	F	Vorschubsteu	erzeichen	
	=	0		keine		
	=	1		ASA-Steuerze	eichen	
	=	2		maschinenspe	ezifische Steuerzeich	en
12 →	SYS	ГЕМ	XL2	Betriebssyste	m	
	=	x'0000'		nicht bekannt		
	=	x'0080'		MS-DOS		
	=	x'0081'		MS-DOS	(large model)	
	=	x'0082'		MS-DOS	(extended model)	
	=	x'00C0'		OS/2		
	=	x'00E0'		WINDOWS		
	=	x'0101'		IBM	OS-MVS MVS/XA	MVS/ESA
	=	x'0102'		IBM	DOS/VSE VSE/SP	
	=	x'0103'		IBM	VM/SP VM/XA	
	=	x'0104'		IBM	DPPX/8100	
	=	x'0105'		IBM	DPPX/370	
88						FLAM V4.0 (BS2000)
	in-l imee-	Access-Method	1			' 2003 by limes datentechnik ambh

=	x'0106'	IBM	AIX
=	x'0107'	IBM	AS400
=	x'02XX'	UNISYS	
=	x'0301'	DEC	VMS
=	x'0302'	DEC	ULTRIX

=	x'0401'	SIEMENS	BS2000
=	x'0402'	SIEMENS	SINIX
=	x'0403'	SIEMENS	SYSTEM V
=	x'0501'	NIXDORF	886X
=	x'0502'	NIXDORF	TARGON
=	x'06XX'	WANG	
=	x'07XX'	PHILLIPS	
=	x'08XX'	OLIVETTI	
=	x'09XX'	TANDEM	
=	x'0AXX'	PRIME	
=	x'0BXX'	STRATUS	
=	x'0E02'	APPLE	A/UX
=	x'11XX'	INTEL	80286
=	x'12XX'	INTEL	80386
=	x'13XX'	INTEL	80486
=	x'15XX'	Motorola	68000
=	x'XX04'	UNIX	

13 → LASTPAR F Ende Parameter bergabe f r Fileheader
 = 0 keine weitere Parameter bergabe

sonst es soll ein Benutzerheader mit FLMPUH bergeben

werden

3.3.7 Funktion FLMPUH

Die Funktion FLMPUH (Put User-Header) schreibt Benutzerdaten in den Fileheader der FLAMFILE.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 ↔	UATTRLEN	F	L nge der Benutzerdaten in Bytes
4 ←	USERATTR	XLn	Benutzerdaten als bin rer Datenstring

Beim Austausch zwischen Rechnern mit unterschiedlichem Zeichencode wird keine Codeumsetzung durchgef hrt. Auch bei CX7 werden

Bin rwerte bertragen, ohne da die FLAMFILE dadurch nicht-druckbare Zeichen enth It.

= 1-3500 bei 8-Bit Komprimaten CX8, VR8, ADC

1-1750 bei 7-Bit Komprimaten CX7

3.3.8 Funktion FLMGHD

Die Funktion FLMGHD (Get File-Header) ist nur bei der Dekomprimierung zugelassen. Der Fileheader beschreibt das Dateiformat der Originals tze. Zwischen FLAM-OPEN (FLMOPN, FLMOPD, FLMOPF) und FLAM-CLOSE (FLMCLS) kann der Fileheader mit der Funktion FLMGHD jederzeit angefordert werden. Sind in der FLAMFILE mehrere Fileheader vorhanden (siehe FLMPHD), so wird mit FLMGHD jeweils der letzte von FLAM erkannte Fileheader bergeben. Der erste Fileheader steht normalerweise nach FLAM-OPEN (siehe FLMOPF HEADER=1) zur Verf gung. Erkennt FLAM weitere Fileheader, so wird dies dem Benutzer im Returncode (RETCO=6) von FLMGET bzw. FLMLOC kenntlich gemacht.

Parameter:

-- ----

1 →	FLAMID F	Kennung
2←	RETCO F = 0 = -1	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 ↔	NAMLEN F = 0	L nge des Dateinamens bzw. des Bereichs Dateiname nicht bekannt
4 ←	FILENAME CL	Dateiname der Originaldatei
5 ←	FCBTYPE F = 0 = 1 = 2 = 3 = 5 = 6	Dateiformat sequentiell indexsequentiell relativ Direktzugriff Bibliothek physikalisch
6 ←	RECFORM F = 0; 8; 16 = 1; 9; 17 = 2; 10; 18 = 3; 11; 19	FIX (F) 9 = FIXBLK
7←	RECSIZE F = 0 bis 32764 RECFORM = V: RECFORM = F:	Satzl nge Maximale Satzl nge oder 0 Satzl nge

RECFORM = U: Maximale Satzl nge oder 0

RECFORM = S: L nge des Texttrenners bzw. L ngenfeldes

8 ← RECDELIM XLn Satztrenner 9 ← KEYDESC STRUCT Schl sselbeschreibung KEYFLAGS F Optionen 0 Keine doppelten Schl ssel 1 Doppelte Schl ssel erlaubt KEYPARTS F Anzahl Schl sselteile 0 = Kein Schl ssel vorhanden 0 bis 8 **KEYPOS1** Erstes Byte des ersten Teilschl ssels =1 bis 32763 Wert < = Satzl nge **KEYLEN1** L nge des ersten Teilschl ssels 1 bis 255 **KEYTYP1** F Datentyp des ersten Teilschl ssels Abdruckbare Zeichen 0 =1 Bin rwert **KEYPOS8** F Erstes Byte des achten Teilschl ssels Wert < = Satzl nge =1 bis 32763 **KEYLEN8** L nge des achten Teilschl ssels 1 bis 255 **KEYTYP8** Datentyp des achten Teilschl ssels Abdruckbare Zeichen 0 1 Bin rwert 10 ← **BLKSIZE** F Blockl nge 0 ungeblockt = 1 bis 32768 11 ← PRCTRL F Vorschubsteuerzeichen 0 keine 1 ASA-Steuerzeichen 2 maschinenspezifische Steuerzeichen = 12 ← SYSTEM XL2 Betriebssystem, in dem die FLAMFILE erstellt wurde x'0000' nicht bekannt x'0080' MS-DOS = x'0081' MS-DOS (large model) = x'0082' MS-DOS (extended model) = x'00C0' OS/2 **WINDOWS** x'00E0' = x'0101' **IBM** OS-MVS MVS/XA MVS/ESA = DOS/VSE VSE/SP x'0102' **IBM** x'0103' **IBM** VM/SP VM/XA FLAM V4.0 (BS2000)

=	x'0104'	IBM	DPPX/8100
=	x'0105'	IBM	DPPX/370
=	x'0106'	IBM	AIX
=	x'0107'	IBM	AS400

=	x'02XX'	UNISYS	
=	x'0301'	DEC	VMS
=	x'0302'	DEC	ULTRIX
=	x'0401'	SIEMENS	BS2000
=	x'0402'	SIEMENS	SINIX
=	x'0403'	SIEMENS	SYSTEM V
=	x'0501'	NIXDORF	886X
=	x'0502'	NIXDORF	TARGON
=	x'06XX'	WANG	
=	x'07XX'	PHILLIPS	
=	x'08XX'	OLIVETTI	
=	x'09XX'	TANDEM	
=	x'0AXX'	PRIME	
=	x'0BXX'	STRATUS	
=	x'0E02'	APPLE	A/UX
=	x'11XX'	INTEL	80286
=	x'12XX'	INTEL	80386
=	x'13XX'	INTEL	80486
=	x'15XX'	Motorola	68000
=	x'XX04'	UNIX	

3.3.9 Funktion FLMGUH

Die Funktion FLMGUH (Get User-Header) liest die Benutzerdaten aus dem Fileheader der FLAMFILE.

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO = 0 = -1	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
3 ↔	UATTRLEN = 0 = 1-3500 = 1-1750	F	L nge der Benutzerdaten in Bytes bzw. L nge des Bereichs Keine Benutzerdaten vorhanden bei 8-Bit Komprimaten CX8, VR8, ADC bei 7-Bit Komprimaten CX7
4 ←	USERATTR	XLn	Benutzerdaten als bin rer Datenstring Benutzerdaten als bin rer Bytestring. Beim Austausch zwischen Rechnern mit unterschiedlichem Zeichencode
96			FLAM V4.0 (BS2000)

wird keine Codeumsetzung durchgef hrt. Auch bei CX7 werden Bin rwerte bertragen, ohne da die FLAMFILE dadurch nicht-druckbare Zeichen enth It.

3.3.10 Funktion FLMPUT

Mit der Funktion FLMPUT (Put sequential) wird jeweils ein Originalsatz zum Komprimieren bergeben.

Mit dieser Funktion k nnen S tze aller Dateiorganisationen und Satzformate bergeben werden. Bei indexsequentieller Organisation und OPEN=OUTPUT findet keine Pr fung der Schl ssel statt. Es wird also weder kontrolliert ob die Schl ssel aufsteigend sind, noch ob sie eindeutig sind.

Die Funktion dient zum Erzeugen (Laden) von sequentiellen FLAMFILEs (OPEN=OUTPUT) bzw. zum Erweitern von indexsequentiellen FLAMFILEs (OPEN=INOUT bzw. OPEN=OUTIN) am Dateiende.

Parameter:

1 →	FLA	MID	F	Kennung
2 ←	RET	СО	F	Returncode
	=	0		Kein Fehler
	=	-1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	5		Ung Itiger Schl ssel (doppelt bzw. nicht aufsteigend; nur bei OPEN=INOUT bzw. OPEN=OUTIN)
	=	15		Originalsatz ist gr er als 32763 Bytes
	=	16		Originalsatz ist gr er als Matrix - 4
	=	43		Fehlerabruch durch Exit
	=	x'FFXX	XXXX'	DMS-Fehlercode siehe FLMOPN
3 →	REC	LEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 →	→ RECORD XL <i>n</i>		XLn	Originalsatz (Daten)

3.3.11 Funktion FLMGET

Mit der Funktion FLMGET (Get sequential) wird der jeweils n chste Originalsatz in sequentieller Folge gelesen. Es ist m glich, mit FLMGKY oder FLMPOS in einer Komprimatsdatei zu positionieren und danach sequentiell weiterzulesen. Die Daten werden dabei in den Satzpuffer des aufrufenden Programms bertragen (move Mode).

1 → **FLAMID F** Kennung

2 ←	RETCO F		F	Returncode
_	=	0	-	Kein Fehler
	=	-1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	1		Satz wurde verk rzt, da Originalsatz I nger als BUFLEN
	=	2		END-OF-FILE wurde erreicht
	=	3		L cke bei relativer Datei gefunden
	=	6		Neue Datei beginnt; gegebenenfalls kann der neue File-
				header gelesen werden.
	=	7		Fehlendes Passwort, Passwort kann durch FLMPWD
		4.4		bergeben werden.
	=	11		FLAMFILE Formatfehler
	=	12		Satzl ngenfehler
	=	13		Dateil ngenfehler
	=	14 15		Checksummenfehler
	=	29		Ung Itige Satzl nge (negativ) Ung Itiges Passwort
	_	43		Fehlerabruch durch Exit
	=	52		Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
	=	57		Unzul ssige Teilkomprimatsl nge
	=	60		Syntaxfehler im Komprimat
	=	61		Zu viele Z hler erkannt
	=	62		L ngenfehler im Komprimat
	=	65		Konsistenzpunkt falsch
	=	66		Konsistenzpunkt falsch
	=	67		Konsistenzpunkt falsch
	=	68		Satzl ngenfehler in Matrix
	=	69		Satznummer = 0 bei Sortierung
	=	70		Version stimmt nicht
	=	71		Stop-Bit V0 nicht gefunden
	=	72		Stop-Bit V8 nicht gefunden
	=	73		L nge Komprimat falsch
	=	74 75		Pr fzeichenfehler
	=	75 77		Syntaxfehler im Komprimat Konsistenzsatz zu kurz
	=	78		Spaltenl nge unlogisch
	=	x'FFXX	'XXXX '	
	-	XIIXX		DING I CHICLOGG SIGHE I LINGT IV
3 ←	REC	LEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	REC	ORD	XLn	Originalsatz (Daten)
5 →	5 → BUFLEN F		F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes
				Bei den Returncodes 2, 6 und 7 wird kein Satz bergeben.
100				Bei Returncode 3 wird ein Satz der L nge = 0 bergeben. FLAM V4.0 (BS2000)
		Access-Metho		' 2003 by limes datentechnik ambh

3.3.12 Funktion FLMGTR

Mit der Funktion FLMGTR (Get reverse) wird der vorherige Originalsatz in sequentieller Folge gelesen. Es ist m glich, mit FLMGKY oder FLMPOS in einer Komprimatsdatei zu positionieren und danach sequentiell zur ckzulesen. Die Daten werden dabei in den Satzpuffer des aufrufenden Programms bertragen (move Mode).

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 1 = 2 = 3 = 6	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Satz wurde verk rzt, da Originalsatz I nger als BUFLEN END-OF-FILE wurde erreicht L cke bei relativer Datei gefunden Neue Datei beginnt; gegebenenfalls kann der neue Fileheader gelesen werden. Siehe Funktion FLMGET
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECORD XLn Originalsatz (Daten)		
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes
			Bei den Returncodes 2, 6 und 7 wird kein Satz bergeben.

3.3.13 Funktion FLMLOC

Die Funktion FLMLOC (Locate sequential) ist quivalent zu FLMGET. Die Daten werden dabei jedoch nicht bertragen, sondern es wird nur ein Zeiger auf den Satz zur Verf gung gestellt (locate Mode). Diese Funktion kann wegen des Pointers in COBOL nicht benutzt werden!

Bei Returncode 3 wird ein Satz der L nge =0 bergeben.

Parameter:

1 → **FLAMID F** Kennung

2 ←	RETCO		F	Returncode		
	=	0		Kein Fehler		
	=	-1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig		
	=	2		END-OF-FILE wurde erreicht		
	=	3		L cke bei relativer Datei gefunden		
= 6			Neue Datei beginnt; gegebenenfalls kann der neue File-			
				header gelesen werden		
	sons	st		siehe Funktion FLMGET		
3 ←	REC	LEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes		
4 ←	← RECPTR		A	Satzadresse (Datenadresse)		
				Bei den Returncodes 2, 6 und 7wird kein Satz bergeben.		

3.3.14 Funktion FLMLCR

Bei Returncode 3 wird die L nge 0 bergeben.

Die Funktion FLMLCR (Locate reverse) ist quivalent zu FLMGTR. Die Daten werden dabei jedoch nicht bertragen, sondern es wird ein Zeiger auf den Satz zur Verf gung gestellt (locate Mode).

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO = 0 = -1 = 2 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Dateianfang wurde erreicht siehe FLMGET
3 →	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 →	→ RECORD		Satzadresse (Datenadresse)
			Hinweis: Bei den Returncodes 2, 6 und 7 wird keine Satzadresse bergeben. Bei Returncode 3 wird die L nge 0 bergeben.

3.3.15 Funktion FLMPKY

Die Funktion FLMPKY (Put Key) erlaubt S tze ber einen Schl ssel, in eine indexsequentielle FLAMFILE einzuf gen oder zu ndern.

Parameter:

1 →	FLA	MID	F	Kennung
2 ←	RETCO F		F	Returncode
	=	0		Kein Fehler
	=	-1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	5		Schl ssel nicht erlaubt
	=	15		Originalsatz ist gr er als 32763 Bytes
	=	16		Originalsatz ist gr er als Matrix - 4
	=	43		Fehlerabruch durch Exit
	=	52		Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
	=	x'FFX	XXXXX	DMS-Fehlercode siehe FLMOPN
3 →	REC	LEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 →	RECORD XLn		XLn	Originalsatz (Daten mit Schl ssel)

3.3.16 Funktion FLMIKY

Die Funktion FLMIKY (Insert Key) erlaubt S tze ber einen Schl ssel in eine indexsequentielle FLAMFILE einzuf gen.

Parameter:

1 →	FLA	MID F	Kennung
2 ←	RET	-	Returncode
	=	0	Kein Fehler
	=	-1	Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	5	Schl ssel bereits vorhanden
	=	15	Originalsatz ist gr er als 32763 Bytes
	=	16	Originalsatz ist gr er als Matrix -4
	=	43	Fehlerabruch durch Exit
	=	52	Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel
	=	x'FFXXXXXX'	DMS-Fehlercode

3 → RECLEN F Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld

 $4 \rightarrow RECORD$ XL*n* Originalsatz (Daten mit Schl ssel)

3.3.17 Funktion FLMGKY

Mit der Funktion FLMGKY (Get Key) kann der Benutzer einen Originalsatz ber einen Schl ssel anfordern. Die FLAMFILE kann indexsequentiell oder sequentiell gespeichert sein.

Der Suchschl ssel mu im Satzbereich an der Schl sselposition eingetragen werden.

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 1 = 5 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Satz wurde verk rzt, da Originalsatz I nger als BUFLEN Schl ssel nicht vorhanden siehe Funktion FLMGET
3 ←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECORD XLn		Originalsatz (Daten mit Schl ssel)
5 →	BUFLEN F		L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes

3.3.18 Funktion FLMFKY

Mit FLMFKY (Find Key) kann in einer indexsequentiell organisierten FLAMFILE ein Satz der Originaldatei gesucht werden, dessen Schl ssel einem vorgegebenen Schl sselwert entspricht oder gr er ist. Der Vorgabewert kann generisch sein, d.h. nicht alle Stellen des Schl sselwertes m ssen eindeutig angegeben werden. Der gefunden Satz ist der n chste zu verarbeitende Satz.

Wird mit FLMFKY kein Satz gefunden, bleibt die alte Position erhalten.

Parameter:

1 →	FLA	MID	F	Kennung
2 ←	RET = =	CO 0 -1	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
106				FLAM V4.0 (BS2000)

5 Schl ssel nicht vorhandensonst Siehe Funktion FLMGET

3 → **KEYLEN** F Schl ssell nge

Es enth It die Anzahl signifikanter Bytes im vorgegebenen Schl sselwert. Es kann kleiner sein als die Schl ssell nge. In diesem Fall wird bei dem im Argument checkmod angegebenen logischen Vergleich nur die hier bergebene L nge ber cksichtigt.

4 → **RECORD** XLn Satzpuffer mit Suchschl ssel

5 → CHECKMOD	Vergleichsart
--------------	---------------

0 gleich

1 gr er oder gleich =

2 gr er

3.3.19 **Funktion FLMPOS**

Mit FLMPOS (Position) kann in FLAMFILEs positioniert werden. Die FLAMFILE kann in beliebigem Format gespeichert sein.

Parameter:

1 →	FLAI	MID	F	Kennung
2 ←	RET	co	F	Returncode
	=	0		Kein Fehler
	=	-1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	=	2		Keine weitere Datei in Sammeldatei
	=	5		Unzul ssige Position
	=	43		Fehlerabruch durch Exit
	=	50 - 78		siehe Funktion FLMGET
	=	x'FFXX	XXXX'	DMS-Fehlercode siehe FLMOPN
3 →	POS	ITION	F	Position
	=	- MAXII	١T	Dateianfang der FLAMFILE (-2147483648. bzw.
				X'8000000' oder -9999 9999)
	=	+ MAXI	NT	Dateiende der FLAMFILE (+2147483647. bzw.
				X'7FFFFFF'oder +9999 9999)
	=	- N		NS tzer ckw rts
	=	+ N		N S tze vorw rts
	=	-9999 9	998	Zur ck zum Anfang der aktuellen Datei bzw. zum Anfang
				der vorherigen Datei in Sammeldatei.
	=	+9999 9	998	Anfang der n chsten Datei in Sammeldatei

Bei OPEN = INPUT und INOUT bzw. OUTIN kann wahlfrei positioniert werden, unabh ngig davon, ob die Originaldatei indexsequentiell oder sequentiell organisiert ist.

Bei OPEN = OUTPUT k nnen L cken in relativen Dateien erzeugt werden, indem um N S tze vorw rtspositioniert wird.

3.3.20 Funktion FLMGRN

Die Funktion FLMGRN (Get Record-Number) liest den durch die Satznummer vorgegebenen Originalsatz einer sequentiellen oder relativen Datei aus einer indexsequentiellen FLAMFILE.

Wird mit FLMGRN kein g Itiger Satz gefunden, ist die neue Position der n chste Satz oder Dateiende.

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig
	= 1		Satz wurde verk rzt, da Originalsatz I nger als BUFLEN
	= 2		END-OF-FILE wurde erreicht
	= 3		L cke bei relativer Datei gefunden
	= 5		Ung Itige Satznummer (0 bzw. negativ)
	= 6		Neue Datei beginnt; gegebenenfalls kann der neue File-
			header gelesen werden.
	= sonst		Siehe Funktion FLMGET
3←	RECLEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes
4 ←	RECORD XLn		Originalsatz (Daten)
5 →	BUFLEN	F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes
6 →	RECNO = 1	F	Satznummer Dateianfang

Bei den Returncodes 2, 6 und 7 wird kein Satz bergeben.

Bei Returncode 3 wird ein Satz der L nge =0 bergeben.

3.3.21 Funktion FLMFRN

Mit FLMFRN (Find Record-Number) wird auf einen Satz mit in einer vorgegebenen Nummer in einer indexsequentiellen FLAMFILE positioniert. Diese Nummer entspricht der Satznummer der sequentiellen oder relativen Originaldatei. Der Satz ist der n chste zu verarbeitende Satz. Mit der Angabe checkmod = 1 oder 2 kann ber L cken und leere S tze positioniert werden.

Wird mit FLMFRN kein g Itiger Satz gefunden, bleibt die alte Position erhalten.

Parameter:

1 →	FLAMID F		Kennung
2←	RETCO = 0 = -1 = 5 = sonst	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Ung Itige Position Siehe Funktion FLMGET
3 ↔	RECNO = 1	F	Satznummer Dateianfang. Bei Checkmod=1,2 wird die tats chliche Satznummer zur ckgegeben
4 →	CHECKMOD = 0 = 1	F	Vergleichsart Satz mit angegebener Nummer Satz mit angegebener Nummer, L cken und leere S tze berspringen Satz mit n chster Nummer, L cken und leere S tze berspringen

3.3.22 Funktion FLMDEL

Mit der Funktion FLMDEL (Delete) kann der zuletzt gelesene Originalsatz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE gel scht werden.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2 ←	RETCO = 0	F	Returncode Kein Fehler

FLAM V4.0 (BS2000)

= -1 Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig

= 5 Kein aktueller Satz vorhanden

= 43 Fehlerabruch durch Exit

= x'FFXXXXXX' DMS-Fehlercode siehe FLMOPN

3.3.23 Funktion FLMUPD

Mit der Funktion FLMUPD (Update) wird jeweils der zuletzt gelesene Originalsatz aus einer indexsequentiellen FLAMFILE ge ndert.

Parameter:

1 →	FLA	MID	F	Kennung
2←	RET	CO 0 -1 5	F	Returncode Kein Fehler Ung Itige Kennung oder Funktion unzul ssig Kein aktueller Satz vorhanden bzw. Schl ssel ver ndert bei indexsequentiellem Original Originalestz ist Lagar ele 20762 Putee
	=			Originalsatz ist I nger als 32763 Bytes
	=	16		Originalsatz ist gr er als Matrix -4
	=	43		Fehlerabruch durch Exit
	=	x'FFXX	XXXX'	DMS-Fehlercode siehe FLMOPN
3 →	REC	LEN	F	Satzl nge (Datenl nge) in Bytes ohne Satzl ngenfeld
4 ↔	4 ↔ RECORD XL <i>n</i> Originalsatz (Daten)		Originalsatz (Daten)	

3.3.24 Funktion FLMPWD

Mit der Funktion FLMPWD wird ein Passwort bergeben. Diese Funktion kann nur einmal aufgerufen werden.

Parameter:

1 →	FLAMID	F	Kennung
2←	RETCO = 0 = -1	F	Returncode Kein Fehler Passwort-Funktion unzul ssig, z.B. f r MODE=CX8, VR8, CX7, bzw. erneuter Aufruf
3 →	PWDLEN	F	Passwortl nge in Bytes (max. 64)
4 →	PASSWORD	XLn	Passwort

3.4 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

Die Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle kann f r das Dienstprogramm FLAM, f r das Unterprogamm FLAMUP und f r die Satzschnittstelle FLAMREC verwendet werden.

Unter FLAM und FLAMUP kann die Eingabedatei (FLAMIN), die Ausgabedatei (FLAMOUT) oder die Komprimatsdatei (FLAMFILE) bearbeitet werden. Die Benutzung dieser Schnittstelle ist durch die Parameter IDEVICE=USER, ODEVICE=USER und DEVICE=USER anzufordern.

An der Satzschnittstelle FLAMREC kann die Benutzer-Ein-/Ausgabe mit dem Parameter DEVICE in der Funktion FLMOPD fr die Komprimatsdatei (FLAMFILE) angefordert werden.

Die entsprechenden Funktionen stellt der Anwender bereit. Dabei sind die Funktionen USROPN und USRCLS obligatorisch. Von den restlichen Funktionen sind nur die bereitzustellen, die f r den jeweiligen Zweck gebraucht werden.

Mit FLAM wird ein Musterprogramm (FLAMUIO) als ASSEMBLER-Quelltext mitgeliefert. In diesem Muster sind f r alle Funktionen Dummys ausprogrammiert.

USROPN ffnen der Datei bzw. Schnittstelle

USRCLS Schlie en der Datei bzw. Schnittstelle

USRGET Einen Satz lesen und bergeben

USRPUT Einen Satz bernehmen und wegschreiben

USRGKY Einen Satz mit Schl ssel lesen und bergeben

USRPOS Weiter positionieren

USRPKY Einen Satz bernehmen und mit Schl ssel wegschreiben

USRDEL Den zuletzt gelesenen Satz I schen

3.4.1 Funktion USROPN

ffnen der Schnittstelle f r die im Linknamen angegebene Datei.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich ist der Datei eindeutig zugeordnet. Er kann als Ged chtnis

zwischen den Aufrufen benutzt werden.

2 ←	RET	CO F	Returncode
	=	0	Kein Fehler
	=	-1	unzul ssige Funktion
	=	30	Eingabedatei ist leer
	=	31	Eingabedatei ist nicht vorhanden
	=	32	ung Itiger OPENMODE
	=	33	ung Itiger Dateityp
	=	34	ung Itiges Satzformat
	=	35	ung Itige Satzl nge
	=	36	ung Itige Blockl nge
	=	37	ung Itige Schl sselposition
	=	38	ung Itige Schl ssell nge
	=	39	ung Itiger Dateiname
	=	x'0FXXXXXX	sonstiger Fehlercode

3 →	→ OPENMODE F		Der Openmode bestimmt die Arbeitsweise	
	=	0	INPUT (sequentiell lesen) (Datei mu bereits existieren)	
	=	1	OUTPUT (sequentiell schreiben) (Datei wird neu angelegt	
			oder berschrieben)	
	=	2	INOUT (mit Schl ssel sowie sequentiell schreiben und	
			lesen) (Datei mu bereits existieren)	
	=	3	OUTIN (mit Schl ssel sowie sequentiell schreiben und	
			lesen) (Datei wird neu angelegt oder berschrieben)	

4 → **LINKNAME CL8** Symbolischer Dateiname

5 ↔	FCE	BTYPE F	Dateiformat
	=	0; 8; 16	sequentiell
	=	1; 9; 17	indexsequentiell
	=	2; 10; 18	relativ
	=	3; 11; 19	Direktzugriff
	=	5; 13; 21	Bibliothek
	=	6; 14; 22	physikalisch

```
6 ↔ RECFORM F Satzformat

= 0; 8; 16 ... VARIABEL (V) 8 = VARBLK 16 = SPNBLK

= 1; 9; 17 ... FIX (F) 9 = FIXBLK

= 2; 10; 18 ... UNDEFINED (U)

= 3; 11; 19 ... STREAM (S) 11 = Texttrenner 19 = L ngenfelder
```

RECSIZE F Satzl nge 0 bis 32764 RECFORM = V: Maximale Satzl nge oder 0 **RECFORM = F:** Satzl nge **RECFORM = U:** Maximale Satzl nge oder 0 **RECFORM = S:** L nge des Texttrenners bzw. L ngenfeldes **BLKSIZE** F Blockl nge 8 ↔ ungeblockt 0 KEYDESC STRUCT Schl sselbeschreibung 9 ↔ KEYFLAGS F Optionen 0 Keine doppelten Schl ssel = Doppelte Schl ssel erlaubt Anzahl Schl sselteile KEYPARTS F 0 bis 8 0 = Kein Schl ssel vorhanden **KEYPOS1** F Erstes Byte des ersten Teilschl ssels 1 bis 32763 Wert kleiner als Satzl nge **KEYLEN1** L nge des ersten Teilschl ssels F 1 bis 255 **KEYTYP1** Datentyp des ersten Teilschl ssels Abdruckbare Zeichen 0 1 Bin rwert **KEYPOS8** F Erstes Byte des achten Teilschl ssels 1 bis 32763 Wert kleiner als Satzl nge **KEYLEN8** L nge des achten Teilschl ssels 1 bis 255 **KEYTYP8** Datentyp des achten Teilschl ssels Abdruckbare Zeichen 0 1 Bin rwert 10 ↔ DEVICE F Ger tetyp 7; 15; 23 ... Benutzerger te 11 ↔ RECDELIM XLnSatztrenner XL1 F Ilzeichen 12 ↔ PADCHAR 13 ↔ PRCTRL F Vorschubsteuerzeichen keine 0 =

ASA-Steuerzeichen

maschinenspezifische Steuerzeichen

1

2

14 →	CLOSDISP	F	Art der Close-Bearbeitung
	= 0		REWIND

= 1 UNLOAD = 2 LEAVE

15 →	ACC = =	0	F	Zugriffsverfahren logisch (satzweise) physisch (blockweise)
16 ↔	= NAM	2 IELEN	F	mixed (Blockzugriff mit Satz bergabe) L nge des Dateinamens bzw. des Bereichs f r den Datei-
				namen

17 ↔ FILENAME CLn Dateiname

3.4.2 Funktion USRCLS

Schlie en der Schnittstelle f r eine Datei.

Parameter:

2 ←	RETCO	F	Returncode
	= 0		Kein Fehler
	= -1		unzul ssige Funktion

= x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

3.4.3 Funktion USRGET

Satz sequentiell lesen und bergeben.

Parameter:

1 ↔	WORKAREA 256F	Arbeitsbereich
-----	----------------------	----------------

2 ←	RET	CO F	Returncode
	=	0	Kein Fehler
	=	-1	Funktion unzul ssig
	=	1	Satz wurde verk rzt
	=	2	END-OF-FILE erreicht
	=	3	L cke bei relativer Datei gefunden
	=	x'0FXXXXXX'	sonstiger Fehlercode

3 ← **RECLEN F** Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes

- **4** ← **RECORD XL***n* Originalsatz (Daten)
- $5 \rightarrow$ **BUFLEN F** L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes

3.4.4 Funktion USRPUT

Satz bernehmen und sequentiell schreiben.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ←	= 0 = -1 = 1 = 4			Returncode Kein Fehler Funktion unzul ssig Satz wurde verk rzt Satz wurde mit F Ilzeichen (PADCHAR) aufgef Ilsenstiger Fehlercode	t
3 →	REC	LEN	F	Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes	

XL*n* Originalsatz (Daten)

3.4.5 Funktion USRGKY

Satz mit angegebenen Schl ssel lesen und weitergeben. Dabei steht der gesuchte Schl ssel im Satz auf der Schl sselposition laut KEYDESC.

Parameter:

4 →

RECORD

1 ↔	WORKARFA 256F	Arhaitsharaich

2 ←	RETCO F	Returncode		
	= 0	Kein Fehler		
	= -1	Funktion unzul ssig		
	= 1	Satz wurde verk rzt		
	= 2	END-OF-FILE erreicht		
	= 5	Schl ssel nicht vorhanden		
	= x'0FXXXXXX'	sonstiger Fehlercode		
3 ←	RECLEN F	Satzl nge in Bytes		
4 ↔	RECORD XLn	Satz mit Suchbegriff / Satz		
5 →	BUFLEN F	L nge des verf gbaren Satzpuffers in Bytes		

3.4.6 Funktion USRPOS

In Datei positionieren.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 Funktion unzul ssig
 = 5 Unzul ssige Position
 = x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

3 ← **POSITION F** relative Position

= 0 Keine Positionierung

- MAXINT Dateianfang (-2147483648 bzw. x'80000000')
 + MAXINT Dateiende (+2147483647 bzw. x'7FFFFFFF)

= -n n S tze r ckw rts= +n n S tze vorw rts

Hinweis: Mit dieser Funktion k nnen durch Vorw rtspositionieren in einer relativen Datei L cken

erzeugt werden.

3.4.7 Funktion USRPKY

Satz mit angegebenen Schl ssel schreiben.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 Funktion unzul ssig= 1 Satz wurde verk rzt

Satz wurde mit dem F Ilzeichen (PADCHAR) aufgef Ilt

5 Schl ssel ist ung Itigx'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

3 → **RECLEN F** Satzl nge in Bytes des bergebenen Satzes

4 → **RECORD XL***n* Originalsatz (Daten)

FLAM V4.0 (BS2000)

Hinweis: Der Satz wird normalerweise eingef gt. Nur wenn der Schl ssel des zuletzt gelesenen Satzes mit dem Schl ssel der USRPKY Funktion bereinstimmt, wird der Satz berschrieben (REWRITE). Sonst wird bei gleichem Schl ssel ein weiterer Satz hinzugef gt, sofern doppelte Schl ssel erlaubt sind.

3.4.8 Funktion USRDEL

Den zuletzt gelesenen Satz I schen.

Parameter:

1 ↔ WORKAREA 256F Arbeitsbereich

2 ← RETCO F Returncode = 0 Kein Fehler

= -1 Funktion unzul ssig

5 Kein aktueller Satz vorhanden

= x'0FXXXXXX' sonstiger Fehlercode

3.5 Benutzerausg nge

3.5.1 Adressierungsmodes beim Aufruf

Benutzerausg nge k nnen f r beliebige Adressierungsmodi (AMODE=ANY, AMODE=31, AMODE=24, keine Angaben) geschrieben werden.

Der Adressierungsmodus mu nur beachtet werden, wenn FLAM im oberen Adre raum (PROG-MODE=ANY) geladen ist und der Benutzerausgang aus irgendwelchen Gr nden nur mit AMODE=24 ablaufen kann. Nur in Fall mu die Umschaltung Adressierungsmodes im Benutzerausgang selbst erfolgen. Dabei ist unbedingt zu beachten, da die Savearea, R cksprungadresse, Parameterliste und die Parameter AMODE=31 adressierbar sind. Adressierungsmode von FLAM kann im h chstwertigen Bit von R14 ermittelt werden.

In allen anderen F llen ist der Adressierungsmodus bereits richtig eingestellt und wird nach dem R cksprung von FLAM wieder umgestellt, sofern das n tig ist.

Es ist gleichg Itig, ob der R cksprung mit einem BR 14 oder einem BSM 0,14 erfolgt.

3.5.2 Eingabe Originaldaten EXK10

In diesem Benutzerausgang werden die zu komprimierenden Originals tze unmittelbar nach dem Lesen von der Eingabedatei zur Verf gung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM und FLAMUP benutzt werden. In diesem Benutzerausgang k nnen S tze bernommen, ge ndert, eingef gt und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter: EXK10=<name> aktiviert. Er mu dazu in der TASKLIB stehen, die mit dem SYSFILE TASKLIB-Kommando zugewiesen wird.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

→ R1: Adresse der Parameterliste

→ R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)

→ R14: enth It die R cksprungadresse

→ R15: enth It die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO = 0 = 4 = 8	F	Funktionscode erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN) Satz gelesen und bergeben letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)
2←	RETCO = 0 = 4 = 8 = 12 = 16, 20, .	F , 40	Returncode Satz bernehmen bzw. kein Fehler Satz nicht bernehmen Satz einf gen Ende der Komprimierung einleiten Fehler im Exit; abnormales Ende
3 ↔	RECPTR	A	Satzpointer
4 ↔	RECLEN	F	Satzl nge (maximal 32764)

5 ↔ **EXWORK 256F** Arbeitsbereich enth It beim ersten Aufruf den

symbolischen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom Exit frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt wieder zur Verf gung gestellt.

Hinweise: Soll ein Satz verl ngert oder eingef gt werden, so mu der Speicherbereich daf r im Exit bereitgestellt werden.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Komprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne da die Eingabedatei bis zu Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verf gung gestellt. Es ist jedoch zul ssig, Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzuf gen.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz verarbeitet. Danach wird der Exit mit dem alten Satz der Eingabe erneut aufgerufen.

Returncodes 16 - 40 siehe Kapitel 3.5.5.

Funktionscode:		0	4	8
Tabelle der zul ssige Returncode:	en Funktio	ns- und X	Returno	odes:
	4		Х	
	8		Х	х
	12		Х	
	16 - 40	х	х	х

3.5.3 **Ausgabe Komprimat EXK20**

In diesem Benutzerausgang werden die Komprimatss tze unmittelbar vor dem Schreiben in die FLAMFILE zur Verf gung gestellt.

Dieser Exit kann in FLAM, FLAMUP und Satzschnittstelle FLAMREC benutzt werden. In diesem Benutzerausgang k nnen S tze bernommen, ge ndert, eingef gt und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter: EXK20=<name> aktiviert. Er mu dazu in der TASKLIB stehen, die mit dem SYSFILE TASKLIB-Kommando zugewiesen wird.

8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom EXIT frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

R1: Adresse der Parameterliste

R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)

Funktionscode

enth It die R cksprungadresse R14:

R15: enth It die Aufrufadresse

F

Parameterliste:

FUCO

I →	FUCO F		Г	Funktionscode
	=	0		erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN)
	=	4		Satz bergeben
	=	8		letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)
2 ←	RET	СО	F	Returncode
	=	0		Satz bernehmen bzw. kein Fehler
	=	4		Satz nicht bernehmen
	=	8		Satz einf gen
	=	12		Ende der Komprimierung einleiten
	=	16, 20,	, 40	Fehler im Exit; abnormales Ende
3 ↔	REC	PTR	A	Satzpointer
4 ↔	RECLEN F		F	Satzl nge (maximal 32764)
5 ↔	5 ↔ EXWORK 256F		256F	Arbeitsbereich enth It beim ersten Aufruf den symbolischen Dateinamen der Originaldatei in den ersten

wieder zur Verf gung gestellt.

Hinweise: Soll ein Satz verl ngert oder eingef gt werden, so mu der Speicherbereich daf r im Exit bereitgestellt werden.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Komprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne da die Eingabedatei bis zu Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verf gung gestellt. Es ist jedoch zul ssig, bei Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzuf gen.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz geschrieben. Danach wird der Exit mit dem alten Komprimatssatz erneut aufgerufen.

Returncodes 16 - 40 siehe Kapitel 3.5.5.

Tabelle der zul ssigen Funktions- und Returncodes:

Funktionscode:		0	4	8
Returncode:	0	х	х	х
	4		х	
	8		х	х
	12		х	
	16 - 40	х	х	х

3.5.4 Ausgabe Originaldaten EXD10

In diesem Benutzerausgang werden die dekomprimierten Originals tze unmittelbar vor dem Schreiben in die Ausgabedatei zur Verf gung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM und FLAMUP benutzt werden. Hier k nnen S tze bernommen, ge ndert, eingef gt und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter: EXD10=<name> aktiviert. Er mu dazu in der TASKLIB stehen, die mit dem SYSFILE TASKLIB-Kommando zugewiesen wird.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

→ R1: Adresse der Parameterliste

→ R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)

→ R14: enth It die R cksprungadresse

→ R15: enth It die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO = 0 = 4 = 8	F	Funktionscode erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN) Satz bergeben letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)
2 ←	RETCO = 0	F	Returncode Satz bernehmen bzw. kein Fehler

= 4 Satz nicht bernehmen

= 8 Satz einf gen

= 12 Ende der Dekomprimierung einleiten
= 16, 20, ..., 40 Fehler im Exit; abnormales Ende

3 ↔ **RECPTR** A Satzpointer

4 ↔ **RECLEN F** Satzl nge (maximal 32764)

5 ↔ EXWORK 256F Arbeitsbereich enth It beim ersten Aufruf den

symbolischen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom EXIT frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt

wieder zur Verf gung gestellt.

Hinweise: Soll ein Satz verl ngert oder eingef gt werden, so mu der Speicherbereich daf r im Exit bereitgestellt werden.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Dekomprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne da die FLAMFILE bis zum Ende gelesen wird.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verf gung gestellt. Es ist jedoch zul ssig, bei Funktionscode 8 einen Satz mit Returncode 8 einzuf gen.

Bei Returncode 8 wird der vom Exit bereitgestellte Satz geschrieben. Danach wird der Exit mit dem alten Satz erneut aufgerufen.

Eine ~ nderung der Satzl nge wird nur ber cksichtigt, wenn die Ausgabedatei mit RECFORM=V definiert ist.

Returncodes 16 - 40 siehe Kapitel 3.5.5.

Tabelle der zul ssigen Funktions- und Returncodes:

Funktionscode:	0	4	8	
Returncode:	Returncode: 0			
	4		х	
	8		х	х
	12		х	
	16 - 40	х	х	х

Eingabe Komprimat EXD20 3.5.5

In diesem Benutzerausgang werden die Komprimatss tze unmittelbar nach dem Lesen aus der FLAMFILE zur Verf gung gestellt. Dieser Exit kann in FLAM, FLAMUP und der Satzschnittstelle FLAMREC benutzt werden. In diesem Benutzerausgang k nnen S tze bernommen, ge ndert und gel scht werden.

Der Exit wird ber den Parameter EXD20=<name> aktiviert. Er mu dazu in der TASKLIB stehen, die mit dem SYSFILE TASKLIB-Kommando zugewiesen wird.

Name: frei w hlbar (max. 8 Zeichen)

Registerbelegung:

R1: Adresse der Parameterliste

R13: zeigt auf Sicherstellungsbereich (18 Worte)

R14: enth It die R cksprungadresse

R15: enth It die Aufrufadresse

Parameterliste:

1 →	FUCO		F	Funktionscode
	=	0		erster Aufruf f r die Datei (nach OPEN)
	=	4		Satz bergeben
	=	8		letzter Aufruf f r die Datei (vor CLOSE)
2 ←	RETCO F		F	Returncode
	=	0		Satz bernehmen bzw. kein Fehler
	=	4		Satz nicht bernehmen
	=	8		Satz einf gen
	=	12		Ende der Dekomprimierung einleiten
	=	16, 20,	, 40	Fehler im Exit; abnormales Ende
_			_	
3 ↔	REC	PTR	Α	Satzpointer

RECLEN F Satzl nge (maximal 32764)

EXWORK 256F Der Arbeitsbereich enth It beim ersten Aufruf den 5 ↔

> symbolischen Dateinamen der Originaldatei in den ersten 8 Zeichen, der Rest ist mit x'00' initialisiert. Dieser Bereich kann vom EXIT frei verwendet werden. Bei jedem Aufruf wird dieser Arbeitsbereich dem Exit mit altem Inhalt

wieder zur Verf gung gestellt.

Hinweise: Soll ein Satz verl ngert oder eingef gt werden, so mu der Speicherbereich daf r im Exit bereitgestellt werden.

Der Returncode 12 ist nur notwendig, wenn die Dekomprimierung vorzeitig beendet werden soll, ohne da die FLAMFILE bis zum Ende gelesen wird.

Wegen der notwendigen Synchronisation mit dem Aufbau einer Matrix, ist dieser Returncode nur bedingt einsetzbar.

Bei den Funktionscodes 0 und 8 wird kein Satz zur Verf gung gestellt.

Mit den Returncodes 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 kann der Benutzerausgang die Verarbeitung mit einem Fehler beenden. Diese Returncodes werden auf die FLAM-Returncodes 43 bis 49 abgebildet.

Tabelle der zul ssigen Funktions- und Returncodes:

Funktionscode:		0	4	8
Returncode:	0	х	х	х
	4		х	
	8		х	х
	12		(x)	
	16 - 40	х	х	х

3.6 Bi-/serielle Komprimierung BIFLAMK

BIFLAMK dient zur satzweisen Komprimierung von Daten. Das Komprimat wird immer im gleichen Aufruf zur ckgegeben.

BIFLAMK ist reentrant. F r die Verarbeitung wird ein Arbeitsspeicher ben tigt, der vom aufrufenden Programm zur Verf gung gestellt werden mu . Der Inhalt des Arbeitsbereichs vor dem Aufruf ist beliebig. Die Aufrufe sind vollst ndig unabh ngig voneinander. Alle Bereiche k nnen beliebig ausgerichtet sein. Die Bereiche f r den Eingabesatz und das Komprimat d rfen sich nicht berlappen. Eine Komprimierung "in place" ist nicht m glich.

Name: BIFLAMK

Parameter:

→ R1: Adresse der Parameterliste

Parameterliste:

1 →	FUCO F		F	Funktionscode serielle Komprimierung ohne Muster
	=	8		biserielle Komprimierung mit Muster, serieller Nachkom- primierung des Rests und statischem Muster
	=	9		Mustersatz f r biserielle Komprimierung mit serieller Nachkomprimierung
	=	10		biserielle Komprimierung mit Muster, serieller Nachkom- primierung des Rests und dynamischem Muster
= 11			Mustersatz f r biserielle Komprimierung mit serieller Nachkomprimierung	
	=	12		biserielle Komprimierung mit Muster, Verschleierung des Rests und statischem Muster
	=	13		Mustersatz f r biserielle Komprimierung mit Verschleierung
	=	14		biserielle Komprimierung mit Muster, Verschleierung des Rests und dynamischem Muster
	=	15		Mustersatz f r biserielle Komprimierung mit Verschleierung
2 ←RI	ЕТСО		F	Returncode
	=	0		Funktion ausgef hrt
	=	2		unzul ssiger Funktionscode
	=	3		L ngenfehler
				- Arbeitsbereich zu klein
				- R ckgabebereich zu klein

- Satz gr er als 32767 Bytes

3 → WORK XLn Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich mu mindestens 512 Bytes lang sein. Bei biserieller Komprimierung mu der Arbeitsbereich 512 Bytes + L nge der R ckgabebereiche gro sein.

WRKLEN F L nge des Arbeitsbereichs in Bytes 4 → F 5 → **BUFLEN** L nge der R ckgabebereiche bzw. Maximall nge des Komprimats. Diese Gr e mu mindestens 8 Byte + 1,1 * L nge des Originalsatzes sein. 6 → **RECIN** XLnOriginalsatz 7 → RECLEN F Satzl nge in Bytes 4 ← **COMPREC** XLn Komprimat (L nge des Bereichs = BUFLEN) 9 ← **COMPLEN** F L nge des Komprimats in Bytes.

Die n chsten beiden Parameter werden nur bei biserieller Komprimierung ben tigt:

10 → SAMPREC XLn Muster

11 → SAMPLEN F Musterl nge in Bytes

3.7 Bi-/serielle Dekomprimierung BIFLAMD

BIFLAMD dient zur satzweisen Dekomprimierung von Komprimaten, die mit BIFLAMK erzeugt wurden.

BIFLAMD ist reentrant. F r die Verarbeitung wird ein Arbeitsspeicher ben tigt, der vom aufrufenden Programm zur Verf gung gestellt werden mu . Der Inhalt des Arbeitsbereichs vor dem Aufruf ist beliebig. Die Aufrufe sind vollst ndig unabh ngig voneinander. Alle Bereiche k nnen beliebig ausgerichtet sein. Die Bereiche f r das Komprimat, das Muster und die Ausgabe d rfen sich nicht berlappen. Eine Dekomprimierung "in place" ist nicht m glich.

Name: BIFLAMD

Parameter:

→ R1: Adresse der Parameterliste

Parameterliste:

1 →	FUC = =	O 0 8	F	Funktionscode serielle Dekomprimierung ohne Muster biserielle Dekomprimierung mit Muster
2 ←	RET	СО	F	Returncode
	=	0		Funktion ausgef hrt
	=	1		Mustersatz f r biserielle Dekomprimierung zur ckgeliefert; es ist kein Originalsatz geschrieben worden. (nur bei biserieller Dekomprimierung)
	=	2		unzul ssiger Funktionscode bzw. Satz ist seriell kompri- miert bei Funktionscode = 8 oder Satz ist biseriell komprimiert bei Funktionscode = 0
	=	3		L ngenfehler - Arbeitsbereich zu klein - Komprimat ist k r zer als 3 Bytes - R ckgabebereich zu klein
	=	4		Checksummenfehler im Komprimat
	=	5		Checksummenfehler im Muster (nur bei dynamischem
Muste	r)			
	= 6			Checksummenfehler im Original
	=	7		sonstiger Fehler im Komprimat
	=	8		Mustersatz ist k rzer als bei der Komprimierung (nur bei biserieller Dekomprimierung)
	=	9		Komprimatssatz ist zu kurz
3 →	WORK		XLn	Arbeitsbereich. Der Arbeitsbereich mu mindestens

512 Bytes lang sein. Bei biserieller Komprimierung mu der Arbeitsbereich 512 Bytes + 1,125 * L nge der R ckgabebereiche gro sein.

 $4 \rightarrow WRKLEN$ F L nge des Arbeitsbereichs in Bytes

5 → **BUFLEN** F L nge der R ckgabebereiche; Maximall nge des Originalbzw. des Mustersatzes in Bytes 6 ↔ **RECOUT** XLn Originalsatz (L nge des Bereichs = BUFLEN) 7 ← **RECLEN** F Satzl nge in Bytes 8 → **COMPREC** XLn Komprimat 9 → **COMPLEN** F L nge des Komprimats in Bytes Die n chsten beiden Parameter werden nur bei biserieller

Komprimierung ben tigt:

Muster (L nge des Bereichs = BUFLEN)

11 ↔ **SAMPLEN F** Musterl nge in Bytes

XLn

10 ↔ SAMPREC

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Kapitel 4:

Arbeitsweise

Inhalt

4.	Arbeitsweise	3
4.1	Verarbeiten von Dateien mit dem	
	Dienstprogramm	4
4.1.1	Komprimieren	4
4.1.2	Dekomprimieren	5
4.2	Verarbeiten von Dateien mit dem	
	Unterprogramm	6
4.2.1	Komprimieren	6
4.2.2	Dekomprimieren	7
4.3	Verarbeiten von S tzen	8
4.3.1	Komprimieren	8
4.3.2	Dekomprimieren	9
4.4	Benutzer Ein-/Ausgabe	10
4.5	Benutzerausg nge	14
4.5.1	Dienstprogramm	14
4.5.1.1	Komprimieren mit Benutzerausg ngen	
	EXK10, EXK20	14
4.5.1.2	Dekomprimieren mit Benutzerausg ngen	
	EXD10, EXD20	15
4.5.2	Satzschnittstelle	16
4.5.2.1	Komprimieren mit Benutzerausgang	
	EXK20	16
4.5.2.2	Dekomprimieren mit Benutzerausgang	
	EXD20	17
4.6	Bi-/serielle Komprimierung	18
4.7	Bi-/serielle Dekomprimierung	19
4.8	Die FLAMFILE	20
4.9	Sammeldatei	25
4.10	Heterogener Datenaustausch	26

Arbeitsweise			Kapitel 4
	4.11	Code-Konvertierung	27
	4.12	Umsetzung von Dateiformaten	28
	4.13	Splitten der FLAMFILE	29

Arbeitsweise 4.

W hrend die vorangegangenen Kapitel beschreiben, wo Komprimierung sinnvoll einzusetzen ist, Funktionen von FLAM dazu angeboten werden und in der jeweiligen Umgebung genutzt werden k nnen, erkl rt dieses Kapitel die interne Arbeitsweise fr den effizienten Einsatz dieses Produktes.

Es wird unterschieden zwischen einem Dienstprogramm zur Verarbeitung ganzer Dateien, das als Haupt- oder Unterprogramm aufgerufen werden kann, Schnittstellen zur satzweisen Verarbeitung von Daten, die einem Anwenderprogramm bergeben bernommen werden k nnen.

Dienstprogramm

kann Das Dienstprogramm direkt unter dem Betriebssystem durch ein Kommando gestartet werden. Dabei wird ber Parameter die Art der Verarbeitung gesteuert. Je nach Betriebssystem, k nnen die Parameter direkt im Kommando mitgegeben oder in einem Dialog am Bildschirm eingegeben werden.

Zus tzlich k nnen Parameter auch aus einer Datei werden. Die Dateien werden gelesen ber die Kommandosprache des Betriebssystems oder ber Parameter zugeordnet und spezifiziert.

Unterprogramm

Das Unterprogramm bietet die gleiche Funktionalit t wie das Hauptprogramm. Es kann jedoch von einem Anwenderprogramm aus aufgerufen werden. Bei diesem Aufruf k nnen Parameter mitgegeben werden.

Satzschnittstelle

ber die Satzschnittstelle k nnen Daten von einem komprimiert Anwenderprogramm satzweise bzw. dekomprimiert werden. FLAM verwaltet die FLAMFILE unterhalb dieser Schnittstelle. Von einem Anwenderprogramm k nnen mehrere **FLAMFILEs** aleichzeitia verarbeitet Fr werden. das Anwenderprogramm bildet die Satzschnittstelle eine Schnittstelle equivalente Dateizugriff zum Betriebssystems mit dem Unterschied, da die Daten gespeichert komprimiert werden und die Satzschnittstelle auf allen Betriebssystemen gleich ist.


Benutzer Ein-/Ausgabe Die Benutzerschnittstelle f r Ein-/Ausgabe erm glicht den Austausch mitgelieferter Dateizugriffsfunktionen durch Funktionen, die vom Benutzer bereitgestellt werden. diese Schnittstelle k nnen sowohl Originaldateien im Dienstprogramm als auch die **FLAMFILE** Dienstprogramm und unter der Satzschnittstelle bearbeitet werden.

Benutzerausg nge

ber Benutzerausg nge k nnen Vor- und Nachbearbeitungen von S tzen durchgef hrt werden. Es k nnen Originals tze im Dienstprogramm vor der Komprimierung und nach der Dekomprimierung bearbeitet werden. Komprimatss tze k nnen im Dienstprogramm und unter der Satzschnittstelle bearbeitet werden. Diese Benutzerausg nge dienen beispielsweise zur Verschl sselung von Komprimaten oder zur selektiven Verarbeitung von Originaldaten.

4.1 Verarbeiten von Dateien mit dem Dienstprogramm

4.1.1 Komprimieren



Datenflu bei Komprimierung


FLAM liest die unkomprimierten Datens tze von der Originaldatei, komprimiert sie und schreibt sie in die FLAMFILE.

FLAM ben tigt Angaben ber die Art der Komprimierung, die zu komprimierende Datei und die FLAMFILE.

Die so erstellte FLAMFILE kann mit dem Dienstprogramm FLAM, mit dem Unterprogramm FLAMUP oder mit der Satzschnittstelle FLAMREC dekomprimiert werden.

Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls m glich.

4.1.2 Dekomprimieren



Datenflu bei Dekomprimierung

FLAM liest die komprimierten Datens tze von der FLAMFILE, dekomprimiert sie und schreibt sie in die Ausgabedatei.


Sind die Dateiattribute der Originaldatei nicht bekannt (kein Fileheader), so mu der Anwender die Dateiattribute per Parameter oder durch Kommandos vorgeben. FLAM erzeugt sonst eine sequentielleDatei mit variabler Satzl nge.

FLAM ben tigt f r die Dekomprimierung einer Datei die Zuweisung der Komprimats- und der Ausgabedatei.

Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls m glich.

4.2 Verarbeiten von Dateien mit dem Unterprogramm

4.2.1 Komprimieren



Datenflu bei Komprimierung


FLAMUP liest, wie FLAM, die unkomprimierten Datens tze von der Originaldatei, komprimiert sie und schreibt sie in die FLAMFILE.

FLAMUP ben tigt f r die Komprimierung, wie FLAM, die Zuordnung der Original- und der FLAMFILE.

Parameter k nnen beim Aufruf bzw. ber eine Parameterdatei angegeben werden.

Die Ausgabe eines Protokolls ist wahlweise m glich.

4.2.2 Dekomprimieren



Datenflu bei Dekomprimierung

FLAMUP liest, wie FLAM, die komprimierten Datens tze von der FLAMFILE, dekomprimiert sie und schreibt sie in eine Ausgabedatei. Die Ausgabedatei ist wahlweise mit den gleichen Dateiattributen der Originaldatei oder nach den Vorgaben des Anwenders einzurichten.


FLAMUP ben tigt f r die Dekomprimierung einer Datei Angaben ber die dekomprimierte Ausgabedatei und die FLAMFILE, analog zum Dekomprimieren mit FLAM.

Parameter k nnen beim Aufruf bergeben bzw. aus einer Parameterdatei gelesen werden.

Wahlweise ist die Ausgabe eines Protokolls m glich.

4.3 Verarbeiten von S tzen

4.3.1 Komprimieren



Datenflu bei Komprimierung

ber die Satzschnittstelle gibt das Anwendungsprogramm die S tze zum Komprimieren direkt an FLAM weiter. FLAM sammelt die S tze, bis die maximale Anzahl von S tzen (MAXRECORDS) in einem Block erreicht oder der zur Verf gung stehende Puffer (MAXBUFFER) gef Ilt ist. Die Daten werden komprimiert und die komprimierten S tze in eine Datei geschrieben. Danach k nnen die Datens tze f r den n chsten Block bergeben und komprimiert werden. F r den Anwender bleibt die Blockbildung unsichtbar. Er bergibt nur seine Datens tze, FLAM bildet die Bl cke und f hrt die Komprimierung durch.

Die bergabe der Datens tze vom Anwenderprogramm an der Satzschnittstelle wird ber verschiedene Funktionen (FLMOPN, ... ,FLMCLS) gesteuert.

Reihenfolge der Funktionsaufrufe:

1. FLMOPN

ffnen der Satzschnittstelle zum Schreiben, ggf. folgen noch FLMOPD und FLMOPF zum Einstellen bestimmter Parameter.

2. FLMPHD

bergeben der Fileheader-Informationen (wahlfrei).

3. FLMPUT


bergabe eines Originalsatzes, mit Wiederholung bis alle S tze an FLAM bergeben wurden.

4. FLMCLS

Schlie en der Satzschnittstelle und gegebenenfalls die Entgegennahme der Statistikdaten.

Die Ausgabe eines Protokolls und die bergabe von Parametern aus einer Datei ist nicht vorgesehen.

4.3.2 Dekomprimieren



Datenflu bei Dekomprimierung

Die Satzschnittstelle bergibt dem Anwenderprogramm die dekomprimierten S tze direkt von FLAM. Die S tze k nnen sequentiell bzw. ber Satzschl ssel gelesen werden. FLAM liest die Komprimatss tze blockweise und dekomprimiert die Bl cke automatisch. Das Anwenderprogramm nimmt von dieser blockweisen Verarbeitung keine Kenntnis. Das Ende der FLAMFILE bzw. das Ende einer Originaldatei in einem Sammelkomprimat wird ber einen Returncode gemeldet.

Die bernahme der Datens tze durch das Anwenderprogramm an der Satzschnittstelle wird durch verschiedene Funktionen (FLMOPN, ... ,FLMCLS) gesteuert.

Reihenfolge der Funktionsaufrufe:

1. FLMOPN

ffnen der Satzschnittstelle zum Lesen, gegebenfalls folgen FLMOPD und FLMOPF zum Einstellen bzw. Ermitteln bestimmter Parameter.

2. FLMGHD FLMLOC bernehmen der Fileheader-Informationen (wahlfrei). Kann gegebenfalls wiederholt werden, wenn in einem Sammelkomprimat eine neue Datei beginnt.

3. FLMGET/

bernehmen eines dekomprimierten Originalsatzes. Kann solange wiederholt werden, bis alle S tze von FLAM bernommen oder die Schnittstelle mit FLMCLS geschlossen wird.

4. FLMCLS

Schlie en der Satzschnittstelle und gegebenenfalls Entgegennahme der Statistikdaten.

Die Ausgabe eines Protokolls und die bergabe von Parametern aus einer Datei ist nicht vorgesehen.

4.4 Benutzer Ein-/Ausgabe

Mit Hilfe der Benutzer-Ein-/Ausgabe-Schnittstelle k nnen die in FLAM enthaltenen Dateizugriffsfunktionen durch eigene Routinen des Anwenders ersetzt werden.

Diese Routinen werden im Dienstprogramm f r die Bearbeitung der Originaldateien und die FLAMFILE eingesetzt. Unter der Satzschnittstelle kann nur die FLAMFILE bearbeitet werden.

Die Verwendung der benutzerspezifischen Ein-/Ausgabe wird f r jede Datei ber den Parameter DEVICE=USER bzw. IDEVICE, ODEVICE getrennt eingestellt. Dazu m ssen die Routinen zur benutzerspezifischen Ein-/Ausgabe zuvor in das Dienstprogramm oder die Satzschnittstelle eingebunden werden.

Es m ssen Routinen zum ffnen und Schlie en (USROPN, USRCLS) der Dateien und zum sequentiellen Schreiben und Lesen (USRPUT, USRGET) bereitgestellt werden. Das gilt gegebenenfalls auch zum Schreiben und Lesen ber Schl ssel (USRPKY, USRGKY) bzw. zum L schen und Positionieren (USRDEL, USRPOS).

Arbeitsweise:

1. USROPN:

F r jede zugeordnete Datei wird diese Funktion als erste genau einmal aufgerufen. Es wird ein Arbeitsbereich von 1024 Bytes als dateispezifisches Ged chtnis zur Verf gung gestellt. Dieser Bereich wird bei allen nachfolgenden Aufrufen bis zum USRCLS unver ndert weitergegeben.

Die Zuordnung der Datei erfolgt ber den symbolischen Dateinamen. Im Parameter OPENMODE wird die Art des gew nschten Zugriffs: INPUT, OUTPUT, INOUT, OUTIN spezifiziert. In den Parametern RECFORM, RECSIZE, BLKSIZE usw., werden die Dateiattribute spezifiziert, die gegebenenfalls an die Gegebenheiten der Datei angepa t werden kinnen.

ber fest definierte und frei vergebbare Returncodes k nnen der erfolgreiche Abschlu der Funktion, bzw. spezielle Zust nde und Fehler gemeldet werden. Der Returncode wird von FLAM ausgewertet und im Falle eines Fehlers an die oberen Schichten weitergeleitet.

2. USRCLS:

Mit dieser Funktion wird das Schlie en der Datei veranla t. Der Arbeitsbereich f r diese Datei wird von FLAM nach R ckgabe der Kontrolle wieder freigegeben.

3. USRGET:

Mit dieser Funktion wird der n chste Satz angefordert. Es d rfen maximal so viele Zeichen bergeben werden wie im Parameter BUFLEN angegeben sind. Mu der Satz deshalb verk rzt werden, ist das im Returncode zu melden. Wird das Dateiende erreicht, ist das ebenfalls im Returncode zur ckzumelden. F r jeden gelesenen Satz

ist die Satzl nge zur ckzugeben (auch bei fixem Satzformat).

4. USRPUT:

Mit dieser Funktion wird ein Satz zum Schreiben bergeben. Kann der Satz nicht in der angegebenen L nge geschrieben werden, ist die Verk rzung im Returncode zu melden. Oder der Satz mu mit dem beim USROPN angegebenen F Ilzeichen (PADCHAR) aufgef Ilt und der entsprechende Returncode zur ckgemeldet werden.

5. USRPOS:

Mit dieser Funktion wird die aktuelle Schreib-/Leseposition ge ndert. Es sind relative Positionierungen um n-S tze vorw rts bzw. r ckw rts und absolute Positionierungen an den Dateianfang bzw. das Ende m glich.

6. USRGKY:

Mit dieser Funktion wird ein Satz mit einem bestimmten Schl ssel gelesen. Der gew nschte Schl ssel steht im Satzbereich an der Position und mit der L nge wie es in der Schl sselbeschreibung (KEYDESC) beim USROPN festgelegt wurde. Das Lesen ber Schl ssel legt auch die Position fr nachfolgende sequentielle Lesefunktionen (USRGET) fest. Wird ein Satz nicht gefunden, mu das mit einem entsprechenden Returncode zur ckgemeldet werden. Mit USRGET kann dann der Satz mit dem n chst green Schl ssel gelesen werden.


7. USRPKY:

Mit dieser Funktion wird ein Satz mit dem angegebenen Schl ssel ersetzt oder eingef gt. Hat der Satz den gleichen Schl ssel wie der zuletzt gelesene Satz, so wird er durch den aktuellen ersetzt. Im anderen Fall wird der Satz eingef gt. Ist dies nicht m glich, weil z.B. keine doppelten Schl ssel erlaubt sind, so ist dies mit einem entsprechenden Returncode zur ckzumelden. Das Schreiben ber Schl ssel legt auch die Position fr nachfolgende sequentielle Schreibfunktionen (USRPUT) fest.

8. USRDEL:

Mit dieser Funktion wird der zuletzt gelesene Satz gel scht.


Komprimierung mit USER-IO in schematischer Darstellung:



Parameter f r FLAM oder FLAMUP:

COMPRESS, IDEVICE = USER, DEVICE=USER

Dekomprimierung mit USER-IO in schematischer Darstellung:




Parameter f r FLAM oder FLAMUP:

DECOMPRESS, ODEVICE = USER, DEVICE = USER

4.5 Benutzerausg nge

4.5.1 Dienstprogramm

4.5.1.1 Komprimieren mit Benutzerausg ngen EXK10, EXK20



Datenflu bei Komprimierung mit Benutzerausg ngen


Bei der Komprimierung k nnen zus tzlich Routinen zur Vorbearbeitung der Originals tze und zur Nachbereitung der Komprimatss tze aufgerufen werden.

Die Vorbearbeitung der Originals tze kann z.B. eine Selektion von S tzen oder Feldern sein.

Die Nachbearbeitung der Komprimatss tze kann z.B. eine Verschl sselung des Komprimats sein.

In vielen F llen k nnen anstelle einer aufwendigeren Implementierung mit Hilfe der Satzschnittstelle, die Verarbeitungen satzweise mit dem Benutzerausgang EXK10 durchgef hrt werden.

4.5.1.2 Dekomprimieren mit Benutzerausg ngen EXD10, EXD20



Datenflu bei Dekomprimierung mit Benutzerausg ngen

Bei der Dekomprimierung k nnen zus tzlich Routinen zur Vorbearbeitung der Komprimatss tze und zur Nachbereitung der Originals tze aufgerufen werden.


Die Vorbearbeitung der Komprimatss tze kann z.B. eine Entschl sselung des Komprimats sein.

Die Nachbearbeitung der Originals tze kann z.B. eine Selektion von S tzen oder Feldern sein.

In vielen F llen k nnen anstelle einer aufwendigeren Implementierung mit Hilfe der Satzschnittstelle, die Verarbeitungen satzweise mit dem Benutzerausgang EXD10 durchgef hrt werden.

4.5.2 Satzschnittstelle

4.5.2.1 Komprimieren mit Benutzerausgang EXK20




Datenflu bei Komprimierung mit Benutzerausgang

Der Benutzerausgang f r Komprimatss tze kann auch unterhalb der Satzschnittstelle benutzt werden.

An der bergabe der Originals tze ndert sich dadurch nichts.

4.5.2.2 Dekomprimieren mit Benutzerausgang EXD20




Datenflu bei Dekomprimierung mit Benutzerausgang

Der Benutzerausgang f r Komprimatss tze kann auch unterhalb der Satzschnittstelle benutzt werden.

An der bernahme der Originals tze ndert sich dadurch nichts.

4.6 Bi-/serielle Komprimierung




Datenflu bei Komprimierung mit BIFLAMK

BIFLAMK verarbeitet jeweils einen Original- bzw. Mustersatz und erzeugt einen Komprimatssatz.

Bei serieller Komprimierung (Funktionscode = 0) werden nur Originals tze verarbeitet und daraus Komprimatss tze erzeugt.

Bei biserieller Komprimierung mit Muster (Funktionscodes = 8,10,12,14) wird jeweils ein Original- und ein Mustersatz verarbeitet, um einen Komprimatssatz zu erzeugen. Bei den Funktionen zur Speicherung eines Mustersatzes (Funktionscodes = 9,11,13,15) wird nur der Mustersatz verarbeitet, um einen Komprimatssatz zu erzeugen.

4.7 Bi-/serielle Dekomprimierung



Datenflu bei Dekomprimierung mit BIFLAMD

BIFLAMD verarbeitet jeweils einen Komprimatssatz und gegebenenfalls einen Mustersatz und erzeugt daraus einen Original- oder einen Mustersatz.

Bei serieller Dekomprimierung (Funktionscode = 0) wird immer nur ein Komprimatssatz verarbeitet, um einen Originalsatz zu erzeugen. Musters tze werden dazu nicht ben tigt.

Bei biserieller Dekomprimierung (Funktionscode = 8) wird immer ein Komprimatssatz verarbeitet. Abh ngig von der Komprimierung, wird zus tzlich der Mustersatz gelesen und daraus ein Originalsatz erzeugt. Wenn bei der Komprimierung ein Mustersatz bergeben wurde, wird bei der Dekomprimierung aus dem Komprimatssatz ein Mustersatz erzeugt. Diese Situation wird durch den Returncode = 1 angezeigt.

4.8 Die FLAMFILE

Unabh ngig von der Komprimierungstechnik des Frankenstein-Limes-Verfahrens, verfolgt FLAM ein Konzept, das es erm glicht, Dateien so zu konvertieren, da Kompatibilit tsforderungen weitgehend erf Ilbar sind. So ist die mit FLAM komprimierte Datei ein auf der Basis von Datens tzen logisches Abbild der urspr nglichen Datei. Davon ausgehend ist jede Konvertierung im Prinzip realisierbar.

Damit FLAM heterogen-kompatibel und hinsichtlich unterschiedlicher Anwendungsgebiete durchg ngig einsetzbar ist, wird das Komprimat, die FLAMFILE, in Anlehnung an das vorgenannte Prinzip standardm ig als sequentielle Datei abgelegt. F r Direktzugriffe ist auch eine Speicherung in einer indexsequentiellen Datei m glich.

Die Probleme, die bei vergleichbaren Anforderungen mit unkomprimierten Dateien auftreten, d rfen wegen des Einsatzes von FLAM deshalb nicht einfach ignoriert werden. Manche sind durch das FLAM-Konzept leichter zu I sen, andere bleiben trotz FLAM bestehen und m ssen daher, wie bisher, anwendungsspezifisch bzw. organisatorisch gel st werden, nur da dabei die Originaldatei durch eine FLAMFILE ersetzt werden kann.

FLAM I st nicht die Probleme der heterogenen Kompatibilit t von Satz-/Feldstrukturen, die aus der Sicht eines Benutzers gegebenenfalls gar nicht erkannt werden. FLAM bietet hier zumindest Benutzerausg nge, um solche differenzierten Konvertierungen integrieren zu k nnen. Damit ist FLAM selbst offen f r L sungen, die sich in der Zukunft f r Teilbereiche standardisieren lassen.

FLAM verlangt, da die zu komprimierenden Daten satzweise bergeben werden. Ferner bedingt das Verfahren ein asynchrones Vorgehen insofern, als aus n Originals tzen k Komprimatss tze mit n ungleich k werden k nnen. Das kann im Einzelfall ein Problem sein.

Die FLAMFILE wird grunds tzlich mit einer maximalen Satzl nge angelegt, die der Anwender selbst vorgeben kann. Das bewirkt in der Regel, das gleichlange Datens tze erzeugt werden. Dies ist erforderlich, weil es DV-Systeme gibt, die nur Dateien mit gleich langen S tzen unterst tzen. Diese Restriktion gilt zum Teil auch f r manche bertragungstechnik.

Die kleinste Satzl nge betr gt 80 Bytes, damit kann die FLAMFILE auch im Lochkarten-Format dargestellt werden (RJE-Filetransfer!). Die Begrenzungen nach oben richten sich danach, auf welchen Systemen die Datei gespeichert und mit welchen Produkten sie bertragen werden soll. Maximal sind 32764 Bytes m glich.

Unabh ngig davon, kann der Anwender festlegen, welches Format der einzelne Satz haben soll: fix oder variabel. Dabei wird ein Komprimatssatz, der die maximale Satzl nge nicht ausf Ilt, bei fixer Darstellung ggf. entsprechend aufgef Ilt.

Ferner ist es m glich, S tze unterschiedlich zu blocken, um das Ein-/Ausgabeverhalten sowie die Daten bertragung und/oder den Verbrauch an Speicherplatz zu optimieren.

Auch bez glich Satzformat und Blockgr e k nnen somit die Anforderungen aller beteiligten Hard- und Softwarekomponenten sowie spezifischer Anwendungen in der Regel auf einen Nenner gebracht werden.

Grunds tzlich ist die FLAMFILE eine bin re Datei, in der alle 256 Bitkombinationen je Byte erlaubt sind. In dieser Codierung kann die FLAMFILE nur transparent bertragen werden (MODE=ADC, CX8 oder VR8).

Falls auf 7-Bit-Leitungen bertragen werden mu, expandieren Filetransferprodukte solche Bin rdateien so, da garantiert ASCII-kompatible Formate entstehen. Manche Produkte machen aus jedem Halbbyte ein Byte, andere benutzen ein Verfahren, bei dem 3 Bytes nur auf 4 Bytes expandiert werden.

Sofern die zu komprimierenden Daten nur aus abdruckbaren Zeichen bestehen, erlaubt FLAM ber den Parameter MODE=CX7 eine andere, ggf. zweckm igere Codierung des Komprimats. In diesem Fall werden alle Zeichen aus der Originaldatei direkt in das Komprimat bernommen. Es gibt keine Verschmelzung von Originalzeichen und FLAM-Deskriptoren. Diese Darstellung ist fast immer g nstiger als die mit MODE=CX8 und anschlie ender Expansion im Verh Itnis 3 zu 4.

Die FLAM-Deskriptoren selbst sind im MODE=CX7 ausschlie lich solche abdruckbaren Zeichen, die international bez glich ihrer Codierung in ASCII und EBCDIC eindeutig sind, und zwar alle gro en und kleinen lateinischen Buchstaben, die zehn Ziffern und das Leerzeichen (Blank). Steuerzeichen, gleich welcher Art, Sonderzeichen, Umlaute usw. wurden ausgeschlossen.

Der Vorteil besteht nun darin, da die im MODE=CX7 erstellte FLAMFILE an beliebiger Stelle zwischen Komprimierung und Dekomprimierung zeichenweise von ASCII nach EBCDIC oder umgekehrt 1:1 umcodiert werden kann. Wird diese Konvertierung nicht vom bertragungssystem oder auf dem bertragungsweg vorgenommen, kann die Konvertierung bei der Dekomprimierung wie bei 8-Bit Komprimaten mit dem Parameter TRANSLATE durchgef hrt werden.

Soll die mit MODE=CX7 erzeugte FLAMFILE sowohl ber 7-Bit- als auch 8-Bit-Leitung bertragen werden, sind differenzierte berlegungen anzustellen, um durchg ngig kompatibel zu bleiben. Dabei ist zu ber cksichtigen, da FLAM die M glichkeit einer integrierten Codetransformation nicht auf allen Systemen anbietet. Im Grundsatz ist auch dieses Problem im CX7-Format I sbar.

Da die FLAMFILE in der Regel gleichlange S tze hat, wird der letzte Satz bei MODE=CX7 mit Blanks, sonst mit bin ren Nullen aufgef Ilt. Bei variablem Format wird er ggf. verk rzt.

Jeder Satz der FLAMFILE hat einen (internen) Overhead: die FLAM-Syntax. Damit wird das Komprimat in eine feste Struktur gebracht, die notwendig ist, um diversen Anforderungen zu gen gen. Der Overhead ist pro Satz gleich: Er betr gt im 7-Bit-Format 4 und im 8-Bit-Format 6 Bytes. Das sollte der Anwender wissen, wenn er die Satzl nge vordefiniert, insbesondere bei kurzen Komprimatss tzen. Dar ber hinaus gibt es weitere syntaktische Elemente in der FLAMFILE, z.B. je Original-Datei (optional) den Fileheader, je Matrix (obligatorisch) den Blockheader u.a.m.

Die FLAMFILE beginnt normalerweise mit einem Fileheader. Dieser besteht aus einem neutralen und einem systembezogenen Teil. Er beinhaltet in unterschiedlicher Ausf hrlichkeit die Informationen der zur Komprimierung zugewiesenen Original-Datei. Beim Dekomprimieren kann sich FLAM wahlweise dieser oder anderer, von au en vorgebbarer Informationen zum Aufbau der dekomprimierten Datei bedienen.

Es ist m glich, mehrere Komprimate zusammenzuf gen. Dann stehen in der FLAMFILE mehrere verschiedene Fileheader. Das Dienstprogramm FLAM kann beim Dekomprimieren das Komprimat in die einzelnen Teile zerlegen oder aber eine einzelne Ausgabedatei erzeugen. ber die Satzschnittstelle k nnen die einzelnen Dateien ebenfalls getrennt werden.

Eine leere Datei wird in eine FLAMFILE konvertiert, die nur einen Header beinhaltet. Die Behandlung leerer Dateien ist damit kein Sonderfall mehr. Die blichen Probleme mit der Kommandosprache oder einem Filetransfer treten nicht mehr auf.

Beim Komprimieren kann ber Parameter bestimmt werden, ob und in welchem Umfang ein Fileheader erzeugt wird.

Um sich ber den Ursprung und die Eigenschaften eines Komprimats zu informieren, kann der Fileheader protokolliert werden, ohne da die Datei dekomprimiert werden mu .

Je Matrix wird ein Blockheader gebildet. Dieser ist so aufgebaut, da eine FLAMFILE auch ohne Fileheader korrekt dekomprimiert werden kann. Hier mu der Benutzer per Parameter, Kommandosprache oder Katalog mitteilen, in welches Format konvertiert werden soll, sofern ein anderes Format als sequentiell und variabel erzeugt werden soll.

Der Blockheader beinhaltet auch s mtliche Informationen, die FLAM zur Dekomprimierung braucht, z.B. MODE, Version, Matrixgr e u.a. Auf diese Weise wird die Aufw rtskompatibilit t von FLAM sichergestellt.

Die einzelnen S tze der FLAMFILE f hren ihre L nge redundant mit. Dazu kommt bei Darstellung im variablen Format das Satzl ngenfeld von 2 oder 4 Bytes L nge.

Auf PC und UNIX Systemen werden bei MODE=CX7 auch Texttrenner von 2 bzw. 1 Byte L nge benutzt. Insofern ist die Satzl nge heterogen als physikalische Gr e nicht eindeutig definiert.

Eine im 8-Bit-Code erstellte FLAMFILE wird pro Satz mit einer 16-Bit-Checksumme vor Datenverf Ischung gesch tzt. Au erdem gibt es einen sogenannten Blockpointer, der eine Synchronisation erm glicht, falls Daten durch Verf Ischung oder physischen Verlust nicht ordnungsgem dekomprimiert werden k nnen.

Eine im 7-Bit-Code erstellte FLAMFILE beinhaltet keine Checksumme, da sie von ASCII nach EBCDIC und umgekehrt zeichenweise konvertierbar sein mu . Stattdessen wird gepr ft, ob es in der Anzahl Bytes je Satz eine Verschiebung gibt, z.B. weil die Code-Konvertierung nicht 1:1 erfolgte. Dies ist denkbar, wenn Tabulatoren oder Drucksteuerzeichen o. . nicht 1:1 umgesetzt werden. Dies widerspr che der Voraussetzung, da nur solche Dateien mit MODE=CX7 bearbeitet werden d rfen, die aus abdruckbaren Zeichen bestehen.

Es ist von Vorteil im 8-Bit-Format zu arbeiten, wenn das 7-Bit-Format nicht zwingend erforderlich ist. Das geht schneller, der Kompressionsgrad ist h her, das Komprimat ist im Sinne von Datenschutz und Datensicherheit besser abgesichert, die bertragung solcher Dateien im Transparenzmodus ist effizienter und es gibt mehr Verschl sselungsm glichkeiten.

Eine FLAMFILE im 7-Bit-Code darf n mlich nur durch Verw rfelung von Zeichenfolgen zus tzlich verschleiert werden, wenn sie den sonstigen Anforderungen an dieses Format noch gen gen soll (siehe oben).

Eine FLAMFILE im 8-Bit-Format kann mit beliebigen Verfahren bearbeitet werden, um die FLAMFILE zur Marktversion hin gezielt inkompatibel zu machen.

Die FLAMFILE mu vor dem Dekomprimieren wieder in die urspr ngliche, von FLAM erzeugte Codierung/Zeichenfolge gebracht werden. Bei MODE=CX7 mu es ferner die f r die Dekomprimierung auf dem Zielsystem signifikante Codierung sein.

F r den Fall, da die unkomprimierten Datens tze vor der Komprimierung respektive nach der Dekomprimierung zeichenweise 1:1 umcodiert werden sollen, bietet FLAM die M glichkeit f r Konvertierungen von ASCII nach EBCDIC und umgekehrt, sowie von EBCDIC des einen Herstellers auf das eines anderen an. Umsetztabellen von FLAM k nnen auch durch eigene Tabellen des Benutzers ersetzt werden. Es ist somit Weise m glich, auf diese auch sie Verschleierungszwecken zu benutzen. Fr alle hier nicht aufgef hrten Konvertierungsprobleme kann der Anwender Benutzerausg nge f r unkomprimierte verwenden, und zwar unabh ngig vom MODE-Parameter. k nnen zweckm igerweise Satzverarbeitungen kombiniert werden.

Unabh ngig von den Benutzerausg ngen gibt es die Satzschnittstelle zur bergabe unkomprimierter Datens tze vor dem Komprimieren bzw. nach dem Dekomprimieren. Diese erm glichen dem Anwender, Originaldateien zu verarbeiten, die FLAM nicht bearbeiten kann. Au erdem sind Kopplungen von FLAM mit Applikationen des Anwenders und anderen Produkten ber diese Satzschnittstelle m glich.

Auch wenn die FLAMFILE ohne Fileheader (HEADER=NO) geschrieben wurde, ist FLAM in der Lage, diese FLAMFILE zu dekomprimieren.

Die Restauration einer defekten FLAMFILE ist prinzipiell m glich und erfordert derzeitig die Hinzuziehung eines Spezialisten des Herstellers. Solche Defekte haben aber ihre Ursache ausschlie lich in Materialsch den sowie Datenverf Ischungen des Komprimats von au en.

4.9 Sammeldatei

Die M glichkeit, mehrere Komprimate hintereinander abspeichern zu k nnen, wurde in der FLAMFILE als Sammeldatei weiterentwickelt.

Werden bei der Komprimierung mehrere Dateien gelesen (siehe Kapitel 3.1.4), so erzeugt FLAM f r jede Eingabedatei einen Fileheader (Parameter HEADER=YES, Standard) in der FLAMFILE. Praktisch werden so "viele FLAMFILEs" physikalisch sequentiell hintereinander geschrieben (Bei Parameter HEADER=NO werden keine Informationen ber die jeweilige Datei in der Sammeldatei gespeichert. Diese Datei wird dann bei der Dekomprimierung nicht mehr als FLAMFILE vieler Einzelkomprimate erkannt und kann dann auch nur insgesamt dekomprimiert werden.).

Dateityp und Format einer Sammeldatei k nnen, wie bei der FLAMFILE gewohnt, beliebig den W nschen angepa t werden.

ber die Parametereingabe SHOW=DIR lassen sich die Informationen aller komprimierten Dateien in dieser Sammeldatei anzeigen, ohne da dekomprimiert wird.

FLAM kann bei der Dekomprimierung bei Vorgabe einer Auswahlvorschrift (siehe Kapitel 3.1.4.2) jede Datei dieser Sammeldatei dekomprimieren. Dabei kann die dekomprimierte Datei per Kommando vorgegeben werden, oder FLAM legt sie dynamisch an und katalogisiert sie.

Bibliotheken werden von FLAM memberweise in eine Sammeldatei komprimiert, d.h. jedes Member k nnte bei entsprechender Umsetzvorschrift in eine separate Datei dekomprimiert werden. Analog gilt die Umkehrung: aus vielen Einzeldateien k nnen Member einer Bibliothek erzeugt werden.

Durch diese Sammeldatei k nnen Bibliotheken verschiedenster Betriebssysteme heterogen kompatibel ausgetauscht werden.

Ohne Vorgabe einer Auswahl- oder Umsetzvorschrift wird wie in fr heren Versionen von FLAM in eine vorgegebene Datei dekomprimiert, d.h. alle urspr nglich verschiedenen Dateien stehen jetzt dekomprimiert hintereinander. Dabei wird gem den Dateiattributen der Ausgabe entsprechend konvertiert.

Hinweis: Wurde beim Erzeugen der Sammeldatei FILEINFO=NO angeben, so wurde auch kein Dateiname f r das jeweilige Komprimat gespeichert. Damit st nde auch kein Dateiname zum Anlegen der Dateien zur Verf gung.

ber die internen Dateinamen FILE0001 (f r die 1. Datei) bis FILE9999 (f r die 9999. Datei) k nnen die Komprimate

trotzdem angesprochen und entsprechende Umsetzvorschriften benannt werden.

4.10 Heterogener Datenaustausch

Komprimierte Dateien k nnen ber Filetransfer oder mit Hilfe von Datentr gern von einem System zu einem anderen gebracht werden. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, da es sich um gleichartige Systeme handelt. Voraussetzung ist nat rlich, da ein Filetransfer f r den heterogenen Datenaustausch bzw. ein kompatibler Datentr ger vorhanden ist.

Unter den genannten Voraussetzungen ist ein Austausch von komprimierten Daten immer dann m glich, wenn auf den beteiligten Systemen FLAM existiert und installiert ist.

F r den Datenaustausch zwischen gleichen und heterogenen Systemen sollten nur logische Datenformate f r die Komprimierung benutzt werden. Physische Formate sind auf einem anderen System nicht identisch reproduzierbar.

Es gibt mehrere Methoden f r die Erstellung eines Komprimates. Mit ADC, VR8 und CX8 werden Komprimate im 8-Bit Modus erstellt, mit CX7 im 7-Bit Modus. Nicht alle diese Methoden sind auf allen Rechnern implementiert. Bei einem Austausch von Dateien zwischen Gro rechnern kann jeder Modus benutzt werden.

Au erdem ist zu beachten, ob ein Filetransfer Daten transparent bertragen kann. In diesem Fall ist ein 8-Bit Komprimat, das auch im Zielsystem dekomprimiert werden kann, zu w hlen.

Bei nicht transparentem bertragungsmodus mu CX7 gew hlt werden. Die Datei darf nur druckbare Zeichen, die bei einer Code-Konvertierung im Filetransfer eindeutig umgesetzt werden, enthalten.

Beim Filetransfer sind au erdem bertragungsmodus, die Satzl nge und das Satzformat, variabel bzw. fix, zu beachten. Es ist m glich, da im Zielsystem vor der Dekomprimierung L ngenfelder erg nzt oder gel scht werden m ssen. Einige Filetransfers erlauben z.B. nur bestimmte Satzl ngen oder Satzformate.

Dateiattribute der Originaldateien sind beim Datenaustausch nicht von Bedeutung. bertragen wird das Komprimat als sequentielle Datei.

Im Zielsystem k nnen die dekomprimierten Daten in einer Datei, mit einer dort g Itigen Organisation, gespeichert werden. Diese kann einen sequentiellen, indexsequentiellen oder direkten Zugriff erlauben.

Wichtig ist, da die Daten den Anforderungen der Organisation gen gen (z.B. mu ein Satzschl ssel f r index-sequentielle Organisation aufsteigend sortiert sein).

Kapitel 4 Arbeitsweise

Dateien k nnen nach einer Verarbeitung komprimiert und bis zu einer bertragung komprimiert gespeichert oder erst unmittelbar vor einer bertragung komprimiert werden. Arbeitsweise Kapitel 4

4.11 Code-Konvertierung

Bei der Komprimierung und Dekomprimierung k nnen beliebige 1:1 Code-Konvertierungen f r die Originaldaten durchgef hrt werden.

Eine Konvertierung von EBCDIC nach ASCII ist nach einer vorgegebenen Tabelle m glich. Es gibt aber auch die M glichkeit, eine eigene bersetzungstabelle mit der Angabe des Namens nachzuladen (TRANSLATE).

Generell ist es vorzuziehen, die Code-Konvertierung bei der Dekomprimierung durchzuf hren, weil das Komprimierungsverfahren bestimmte h ufige Zeichen (wie Leerzeichen und Nullen) des lokalen Zeichensatzes bevorzugt behandelt. Durch eine Transformation k nnte die Komprimierung verschlechtert werden. Au erdem ist bei einer Umsetzung von EBCDIC nach ASCII, wegen des kleineren Zeichenvorrates der Verlust von Zeichen m glich, die dann bei der Dekomprimierung nicht mehr in EBCDIC zur ck konvertiert werden k nnen.

Ein besonderes Problem ist der Zeichencode beim Austausch von Komprimaten indexsequentieller Dateien. Durch die Konvertierung alphanumerischer oder bin rer Schl ssel sind diese nach der Konvertierung nicht mehr sortiert. Keine Probleme gibt es bei abdruckbar alphabetischen oder abdruckbar numerischen Schl sseln.

Bei bin ren bzw. alphanumerischen Schl sseln ist eine Konversion der indexsequentiellen Datei vor bzw. nach der Verarbeitung mit FLAM notwendig.

Kapitel 4 Arbeitsweise

4.12 Umsetzung von Dateiformaten

Dateien m ssen beim Dekomprimieren nicht mit der gleichen Organisation und dem gleichen Satzformat wie die Originaldatei erstellt werden. Das gilt insbesondere f r Komprimate von anderen Betriebssystemen.

Wenn keine anderen Angaben vom Anwender gemacht werden, werden Dateien, die unter dem gleichen Betriebssystem komprimiert wurden, durch die Angaben im systemspezifischen Teil des Fileheaders mit den gleichen Attributen rekonstruiert.

Grunds tzlich ist jedoch jedes Komprimat in jedes Dateiformat konvertierbar, das von FLAM auf dem jeweiligen System unterst tzt wird.

Dabei k nnen in Abh ngigkeit von der Dateiorganisation und dem Satzformat verschiedene Situationen auftreten:

Bei der Umsetzung in fixes Satzformat k nnen die Originaldaten I nger oder k rzer als die neue Satzl nge sein.

L ngere Originaldaten k nnen durch den Parameter TRUNCATE=YES auf Anforderung verk rzt werden.

K rzere Originaldaten werden bis zur neuen (fixen) Satzl nge mit F Ilzeichen (Leerzeichen) aufgef Ilt.

Beim Umsetzen von indexsequentiellen Dateien in sequentielle Dateien, k nnen durch den Parameter KEYDISP=DEL die Schl ssel entfernt werden.

Beim Umsetzen von sequentiellen Dateien in ein indexsequentielles Format, m ssen die Originaldaten ein Feld mit einer Schl sseleigenschaft (eindeutig und aufsteigend sortiert) enthalten. Anderenfalls kann mit dem Parameter KEYDISP=NEW ein abdruckbarer Schl ssel in der gew nschten L nge an der Schl sselposition eingef gt werden.

S tze der L nge = 0 oder L cken aus relativen Dateien werden beim Konvertieren in ein indexsequentielles Format entfernt.

Beim Umsetzen von relativen Dateien in ein sequentielles variables Format, werden L cken in S tze der L nge = 0 umgewandelt.

Beim Umsetzen in fixes Format werden L cken entfernt.

Beim Umsetzen in relative Dateien werden S tze der L nge = 0 in L cken umgewandelt, es sei denn, da S tze der L nge = 0 in der relativen Organisation darstellbar sind.

Arbeitsweise Kapitel 4

4.13 Splitten der FLAMFILE

Beim Komprimieren kann man die entstehende FLAMFILE seriell oder parallel splitten.

Bei seriellem Splitt (SPLITMODE=SERIAL) wird nach Erreichen einer vorgegebenen Dateigr e (SPLITSIZE) die aktuelle FLAMFILE geschlossen und eine neue Datei erzeugt. Die Anzahl der Fragmente ist nicht beschr nkt und h ngt nur von der Gr e der Eingabedatei ab.

Beim Dekomprimieren pr ft FLAM die Reihenfolge, Vollst ndigkeit und Zusammengeh rigkeit der Fragmente.

Mit dem seriellen Splitt ist er z.B. m glich, Einschr nkungen bei Dateigr en, etwa bei eMail-Anh ngen oder beim Filetransfer zu unterst tzen. Es k nnen durch den Splitt schon Fragmente im Netz bertragen werden, w hrend weitere von FLAM noch erzeugt werden.

Bei parallelem SPLITT (SPLITMODE=PARALLEL) werden Komprimatsdaten bis zu 4 in Teildateien (SPLITNUMBER=n) verteilt. Beim zyklisch pr ft Dekomprimieren FLAM Reihenfolge, die Vollst ndigkeit und Zusammengeh rigkeit der Fragmente. Das Dekomprimieren ist nur m glich, wenn Teildateien der FLAMFILE gleichzeitig verf gbar sind.

Mit dem parallelen Splitt ist es m glich, nach der Kompression mehrere bertragungswege gleichzeitig zu bedienen und einen h heren Durchsatz zu erzielen.

Werden die Teildateien einer FLAMFILE an verschiedenen Orten archiviert, so erh ht dies die Sicherheit der Originaldaten auch dann, wenn keine Verschl sselung stattfindet.

Kapitel 4 Arbeitsweise

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Kapitel 5:

Anwendungsbeispiele

Inhalt

5.	Anwendungsbeispiele	3
5.1	Kommandos	4
5.1.1	Basisbeispiele	4
5.1.2	Komprimieren mit Kommandoprozedur	5
5.1.3	Dekomprimieren mit Kommandoprozedur	6
5.2	Verwendung der Satzschnittstelle	7
5.2.1	Komprimieren	7
5.2.2	Dekomprimieren	10
5.2.3	Direktzugriff auf indexsequentielle	
	FLAMFILE	14
5.2.4	Testprogramm f r die Satzschnittstelle	
	RECTEST	19
5.3	Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle	42
5.3.1	ASSEMBLER Beispiel	42
5.3.2	COBOL Beispiel	56
5.4	Verwendung der Benutzerausg nge	63
5.4.1	EXK10/EXD10-Schnittstelle	63
5.4.1.1	Trennung mit Trennzeichen SEPARATE	63
5.4.1.2	Tabulatoren in Leerzeichen umwandeln	
	TABEX	68
5.4.2	EXK20/EXD20-Schnittstelle	73
5.5	Kopplung von FLAM mit anderen Produkten	76
5.5.1	Kopplung mit FT-BS2000	76
5.5.2	Kopplung mit SORT	82
5.5.3	Kopplung mit NATURALfi	98
5.5.4	Kopplung mit SIRONfi	98
5.5.5	Kopplung mit CFSfi	99
5.5.5.1	Ganzdateienbearbeitung	99
5.5.5.2	Anzeigen und Editieren	99

Anwendungsbeispiele			Kapitel 5
	5.5.5.3	Auswertung defekter Komprimate	100

Duplizieren von Magnetb ndern

101

5.6

5. Anwendungsbeispiele

Nachfolgend sind einige Beispiele zur Demonstration unterschiedlicher FLAM-Funktionen angegeben. Alle Beispiele sind in Form von Kommandoprozeduren oder Quelltexten auf dem Lieferband enthalten.

Die Beispiele sind alle getestet. Trotzdem ist es m glich, da einzelne Beispiele in anderen Umgebungen nicht in jedem Falle ohne Probleme ablauff hig und Anpassungen notwendig sind.

Bei den COBOL-Programmen wurde versucht, m glichst unabh ngig von Compiler und Betriebssystem zu bleiben. Die Programme wurden deshalb sowohl auf BS2000 als auch auf MVS getestet. Beim Portieren von MVS auf BS2000 mu ten dabei einige Modifikationen gemacht werden.

Beim bergang vom COBOL85-Compiler im BS2000 auf MVS, m ssen die SPECIAL-NAMES und die FILE-CONTROL Klauseln angepa t werden. Im Programm USERIO mu der R cksprung zu FLAM im MVS mit der Anweisung GOBACK erfolgen, anstelle der EXIT PROGRAM Anweisung im BS2000. Au erdem ist zu ber cksichtigen, da Literale und Programmnamen mit unterschiedlichen Anf hrungszeichen: 'bzw. " dargestellt werden.

5.1 Kommandoprozeduren

5.1.1 Basisbeispiele

Komprimieren und Dekomprimieren einer Datei:

```
/EXEC $FLAM

COMP, FLAMIN=DATEINAME, FLAMFILE=KOMPRIMAT.ADC, END

/EXEC $FLAM

DECO, FLAMFILE=KOMPRIMAT.ADC, FLAMOUT=DATEI.ERG, END
```

Komprimieren und Dekomprimieren mit KRYPTOGRAPHIE:

```
/EXEC $FLAM

COMP, FLAMIN=DATEINAME, FLAMFILE=KOMPRIMAT.CRYPT.ADC,

CRYPTOKEY=X'1E2ABC8E863F91D947A2CC4E26461EBA',

CRYPTOMODE=AES, END

/EXEC $FLAM

DECO, FLAMFILE=KOMPRIMAT.CRYPT.ADC, FLAMOUT=DATEI.ERG,

CRYPTOKEY=X'1E2ABC8E863F91D947A2CC4E26461EBA', END
```

Es sollte unbedingt vermieden werden, als CRYPTOKEY simple Zeichen- oder Hexadezimalfolgen einzusetzen, da die Sicherheit bei computerunterst tztem "Erraten" von nat rlichen Worten drastisch gesenkt wird. Machen Sie es einem Angreifer nicht so einfach!

Komprimieren und Dekomprimieren mit Splitten der FLAMFILE:

```
/EXEC $FLAM
COMP,FLAMIN=DATEINAME,FLAMFILE=KOMP.SPLIT001,
SPLITMODE=PARALLEL,END
```

Es entstehen die FLAMFILE - Fragmente KOMP.SPLIT001 bis KOMP.SPLIT004. Sie sollten aus Sicherheitsgr nden an 4 Lagerorten aufbewahrt werden. Sie k nnen nach Zusammenf hrung auf einem Rechner so dekomprimiert werden:

```
/EXEC $FLAM
DECO,FLAMFILE=KOMP.SPLIT001,END
```

5.1.2 Komprimieren mit Kommandoprozedur

```
/.FLAMK
     PROC A, (&FILE, &FLUID=$FLAM, &PRINT=), SUBDTA=&
/REMARK
/REMARK *** DATEI MIT FLAM KOMPRIMIEREN
(&FILE) ***
/REMARK *** NAME DER EINGABEDATEI ?
/REMARK
       SYSFILE SYSLST=LST.&FILE
      OPTION MSG=FHL
/
      SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)
      EXEC &FLUID..FLAM
COMPRESS, FLAMIN=&FILE, FLAMFILE=CMP.&FILE, END
       STEP
      SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY)
      SKIP .NOMSG, OFF=(13)
/REMARK *** KOMPRESSIONSFEHLER; SCHALTER 13 IST GESETZT !!! ***
SETSW OFF=(13)
/.NOMSG REMARK
      OPTION MSG=F
      SYSFILE SYSLST=(PRIMARY)
/REMARK *** PROTOKOLL DRUCKEN UND LOESCHEN (Y/N) ? (&PRINT) ***
      SKIP
            .PRINT&PRINT
/.PRINTY REMARK
      PRINT LST.&FILE, SPACE=E, ERASE
/.PRINTN REMARK
       ENDP
```

5.1.3 Dekomprimieren mit Kommandoprozedur

Zur Dekompression einer Sammeldatei siehe 3.1.4.2

```
PROC A, (&FILE, &FLUID=$FLAM, &PRINT=), SUBDTA=&
/.FLAMD
/REMARK
/REMARK *** DATEI MIT FLAM DEKOMPRIMIEREN
/REMARK *** NAME DER FLAMFILE ?
                                          (&FILE) ***
/REMARK
       SYSFILE SYSLST=LST.&FILE
      OPTION MSG=FHL
/
       SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)
       EXEC
           &FLUID..FLAM
DECOMPRESS, FLAMFILE=&FILE, FLAMOUT=DCM. &FILE, END
       STEP
      SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY)
      SKIP .NOMSG, OFF= (13)
       ********************
/REMARK *** DEKOMPRESSIONSFEHLER; SCHALTER 13 IST GESETZT !!! ***
SETSW OFF=(13)
/.NOMSG REMARK
      OPTION MSG=F
       SYSFILE SYSLST=(PRIMARY)
/REMARK *** PROTOKOLL DRUCKEN UND LOESCHEN (Y/N) ? (&PRINT) ***
      SKIP
             .PRINT&PRINT
/.PRINTY REMARK
       PRINT LST.&FILE, SPACE=E, ERASE
/.PRINTN REMARK
       ENDP
```

5.2 Verwendung der Satzschnittstelle

5.2.1 Komprimieren

Die sequentielle Datei "INDAT" mit fixer Satzl nge wird mit COBOL gelesen. Jeder Datensatz wird an die Satzschnittstelle bergeben. FLAM erzeugt die komprimierte FLAMFILE, die im n chsten Beispiel wieder gelesen wird. Siehe in der Auslieferung: COB.SAMPLE1C.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SAMPLE1C.
AUTHOR.
            LIMES DATENTECHNIK GMBH.
* SAMPLE1C READS A SEQUENTIAL DATA SET.
          EVERY RECORD IS GIVEN TO FLAM FOR COMPRESSION.
          FLAM MANAGES THE FLAMFILE ITSELF.
          IN THIS EXAMPLE, THE FLAMFILE CAN BE
             - ANY DATA SET IN MVS, BS2000
             - VSAM
                                 DOS/VSE
          EINE SEQUENTIELLE DATEI WIRD GELESEN.
          JEDER DATENSATZ WIRD AN FLAM ZUR KOMPRIMIERUNG
          UEBERGEBEN.
          FLAM VERWALTET DIE KOMPRIMATSDATEI SELBST.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    TERMINAL IS OUT-PUT.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT INDAT ASSIGN TO "INDAT"
            ACCESS MODE IS SEQUENTIAL
            ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD INDAT RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS
            RECORDING MODE IS F.
01 INDAT-RECORD.
    02 FILLER PIC X(80).
WORKING-STORAGE SECTION.
77 OPERATION PIC X(6).
```

```
01 FLAM-PARAMETER.
 USED FOR EVERY FLAM-CALL
    02 FILE-ID PIC S9(8) COMP SYNC.
    02 RETCO PIC S9(8) COMP SYNC.
      88 FLAMOK VALUE 0.
    02 RETCO-X REDEFINES RETCO.
     03 RETCO-1 PIC X.
      88 NODMS-ERROR VALUE LOW-VALUE.
      03 RETCO-2-4 PIC XXX.
 USED FOR FLAM OPEN
    02 LASTPAR PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 OPENMODE PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 1.
   02 DDNAME PIC X(8) VALUE "FLAMFILE".
02 STATIS PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
 USED FOR FLAM PUT
    02 DATLEN PIC S9(8) COMP SYNC VALUE +80.
    02 DATABYTES PIC X(80).
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
OPEN-INPUT-DATA.
 OPEN DATA SET TO READ RECORDS
   OPEN INPUT INDAT.
OPEN-FLAM.
    OPEN FLAM FOR OUTPUT (COMPRESSION)
    CALL "FLMOPN" USING FILE-ID, RETCO,
                        LASTPAR, OPENMODE, DDNAME, STATIS.
    IF NOT FLAMOK
       THEN MOVE "OPEN" TO OPERATION
            PERFORM FLAM-ERROR
             GO TO CLOSE-DATA.
```

```
READ-RECORD.
 READ A RECORD FROM INPUT DATA SET
    READ INDAT INTO DATABYTES AT END
                              GO TO FINISH-COMPRESSION.
WRITE-RECORD.
 WRITE THE RECORD WITH FLAM COMPRESSION
    CALL "FLMPUT" USING FILE-ID, RETCO,
                       DATLEN, DATABYTES.
    IF FLAMOK
      THEN GO TO READ-RECORD
      ELSE MOVE "PUT" TO OPERATION
            PERFORM FLAM-ERROR.
FINISH-COMPRESSION.
 CLOSE FLAM
    CALL "FLMCLS" USING FILE-ID, RETCO.
    IF NOT FLAMOK
      THEN MOVE "CLOSE" TO OPERATION
          PERFORM FLAM-ERROR.
CLOSE-DATA.
    CLOSE INDAT.
MAIN-END.
    STOP RUN.
FLAM-ERROR SECTION.
FLAM-ERROR-1.
    IF NODMS-ERROR
      THEN DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
      ELSE MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
            DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
    DISPLAY "OPERATION " OPERATION "RETURNCODE= " RETCO
            UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-99.
    EXIT.
```

5.2.2 Dekomprimieren

Hier liest FLAM das Komprimat aus dem vorangegangenen Beispiel. ber die Satzschnittstelle werden die dekomprimierten S tze bereitgestellt und mit COBOL in die sequentielle Datei "OUTDAT" geschrieben. Siehe in der Auslieferung COB.SAMPLE1D

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SAMPLE1D.
AUTHOR.
           LIMES DATENTECHNIK GMBH.
  SAMPLE1D READS WITH FLAM COMPRESSED RECORDS AND WRITES
          THE RECEIVED DECOMPRESSED DATA IN A SEQUENTIAL
          DATA SET.
           IN THIS EXAMPLE, THE FLAMFILE CAN BE
             - ANY DATA SET IN MVS, BS2000
              - VSAM
                                IN DOS/VSE
          HIER WIRD MIT FLAM AUF KOMPRIMIERTE DATEN LESEND
          ZUGEGRIFFEN.
          DIE ERHALTENEN DATENSAETZE WERDEN IN EINE SEQUENT.
          DATEI GESCHRIEBEN.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    TERMINAL IS OUT-PUT.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT
               OUTDAT
    ASSIGN TO "OUTDAT"
   ACCESS MODE IS SEQUENTIAL.
      DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD OUTDAT RECORD CONTAINS 80 CHARACTERS
           RECORDING MODE F.
01 OUTDAT-RECORD.
    02 FILLER PIC X(80).
```

```
WORKING-STORAGE SECTION.
77 OPERATION PIC X(6).
01 FLAM-PARAMETER.
 USED FOR ALL FLAM-CALLS
    02 FILE-ID PIC S9(8) COMP SYNC.
    02 RETCO PIC S9(8) COMP SYNC.
       88 FLAMOK VALUE 0.
       88 FILEID-ERR
                           VALUE -1.
       88 MEMORY-ERR
                           VALUE -1.
       88 REC-TRUNCATED VALUE 1.
88 END-OF-FILE VALUE 2.
88 REC-NOT-FOUND VALUE 5.
88 NEW-HEADER VALUE 6.
       88 NO-FLAMFILE VALUE 10.
88 FORMAT-ERR VALUE 11.
88 RECLEN-ERR VALUE 12.
       88 FILELEN-ERR
                          VALUE 13.
       88 CHECKSUM-ERR
                           VALUE 14.
       88 MAXB-INVALID
                           VALUE 21.
       88 COMPMODE-INVALID VALUE 22.
       88 COMPSYNTAX-ERR VALUE 23.
       88 MAXREC-INVALID VALUE 24.
       88 MAXSIZE-INVALID VALUE 25.
       88 FLAMCODE-INVALID VALUE 26.
       88 FILE-EMPTY
                        VALUE 30.
       88 NO-DATA-SET
                           VALUE 31.
    02 RETCO-X REDEFINES RETCO.
      03 RETCO-1 PIC X
        88 FLAM-ERROR-RC VALUE LOW-VALUE.
      03 RETCO-2-4 PIC XXX.
  USED FOR FLAM OPEN
    02 LASTPAR PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 OPENMODE PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 DDNAME PIC X(8) VALUE "FLAMFILE".
    02 STATIS PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
 USED FOR FLAM GET
    02 DATLEN
                  PIC S9(8).
    02 MAXLEN
                  PIC S9(8) COMP SYNC VALUE +80.
```

```
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
OPEN-OUTPUT-DATA.
 OPEN DATA SET TO WRITE RECORDS
   OPEN OUTPUT OUTDAT.
OPEN-FLAM.
 OPEN FLAM FOR INPUT (DECOMPRESSION)
    CALL "FLMOPN" USING FILE-ID, RETCO,
                        LASTPAR, OPENMODE, DDNAME, STATIS.
    IF NOT FLAMOK
       THEN MOVE "OPEN" TO OPERATION
             PERFORM FLAM-ERROR
             GO TO CLOSE-DATA.
READ-RECORD.
 READ A RECORD WITH FLAM IN OUTPUT AREA
    CALL "FLMGET" USING FILE-ID, RETCO,
                       DATLEN, OUTDAT-RECORD, MAXLEN.
    IF FLAMOK
      THEN NEXT SENTENCE
      ELSE IF END-OF-FILE
               THEN GO TO CLOSE-FLAM
               ELSE MOVE "GET" TO OPERATION
                   PERFORM FLAM-ERROR
                   GO TO CLOSE-FLAM.
WRITE-RECORD.
 WRITE THE DECOMPRESSED RECORD
   WRITE OUTDAT-RECORD.
   GO TO READ-RECORD.
```

```
CLOSE-FLAM.
 CLOSE TO FLAM
    CALL "FLMCLS" USING FILE-ID, RETCO.
    IF NOT FLAMOK
     THEN MOVE "CLOSE" TO OPERATION
          PERFORM FLAM-ERROR.
CLOSE-DATA.
 CLOSE OUTPUT DATA
   CLOSE OUTDAT.
MAIN-END.
   STOP RUN.
FLAM-ERROR SECTION.
{\tt FLAM-ERROR-1}.
    IF FLAM-ERROR-RC
      THEN DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
     ELSE MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
            DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
    DISPLAY "OPERATION " OPERATION "RETURNCODE= " RETCO
            UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-99.
    EXIT.
```

5.2.3 Direktzugriff auf indexsequentielle FLAMFILE

Dieses Beispiel setzt als Eingabe eine indexsequentielle FLAMFILE einer indexsequentiellen Originaldatei mit 80 Bytes Satzl nge und Satzschl sseln von 8 Bytes L nge an der Position 73 voraus. Die Schl ssel sind abdruckbar numerisch von 1 bis n, wobei n gr er als 40 sein sollte. Das Komprimat dieser Datei kann mit dem Dienstprogramm FLAM erzeugt werden. Siehe in der Auslieferung COB.SAMPLE3D.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. SAMPLE3D.
            LIMES DATENTECHNIK GMBH.
AUTHOR.
  SAMPLE3D IS AN EXAMPLE FOR AN INFORMATION RETRIEVAL PROGRAM,
  BASED ON A VSAM-KSDS-FLAMFILE, USING THE FLAM-CALL-INTERFACE
* A DIRECT READ WITH KEY IS DONE.
 IF RECORD FOUND, THE NEXT RECORDS ARE READ SEQUENTIAL AND
 DISPLAYED, UNTIL A NEW SET OF KEYS START.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    TERMINAL IS OUT-PUT.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 NEXT-KEY PIC 9(8).
77 CONDITION-FLAG PIC X.
    88 SET-END VALUE "X".
77 SET-END-FLAG PIC X
                            VALUE "X".
01 FLAM-FILEID
                  PIC 9(8) COMP.
01 FLAM-RETCO
                  PIC S9(8) COMP.
                    VALUE 0.
    88 FLAMOK
    88 FILEID-ERR
                       VALUE -1.
    88 MEMORY-ERR
                       VALUE -1.
    88 REC-TRUNCATED VALUE 1.
    88 END-OF-FILE VALUE 2.
    88 REC-NOT-FOUND VALUE 5.
88 NEW-HEADER VALUE 6.
```

```
88 NO-FLAMFILE
                       VALUE 10.
    88 FORMAT-ERR
                       VALUE 11.
    88 FORMAT-ERR VALUE 11.
88 RECLEN-ERR VALUE 12.
88 FILELEN-ERR VALUE 13.
88 CHECKSUM-ERR VALUE 14.
88 MAXB-INVALID VALUE 21.
    88 COMPMODE-INVALID VALUE 22.
    88 COMPSYNTAX-ERR VALUE 23.
    88 MAXREC-INVALID VALUE 24.
    88 MAXSIZE-INVALID VALUE 25.
    88 FLAMCODE-INVALID VALUE 26.
    88 FILE-EMPTY
                    VALUE 30.
01 RETCO-X REDEFINES FLAM-RETCO.
    03 RETCO-1 PIC X.
       88 NODMS-ERROR VALUE LOW-VALUE.
    03 RETCO-2 PIC X.
    03 RETCO-3-4.
     05 RETCO-3 PIC X.
     05 RETCO-4 PIC X.
**************
01 FLMOPN-AREA.
    02 LASTPAR PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 OPENMODE PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
    02 DDNAME PIC X(8)
                            VALUE "FLAMFILE".
    02 STATIS PIC S9(8) COMP SYNC VALUE 0.
01 FLMGET-FLMGKY-AREA.
    02 DATALEN PIC S9(8) COMP SYNC.
    02 DATA-AREA.
       04 PURE-DATA PIC X(72).
       04 KEY-DATA PIC 9(8).
    02 BUFFLEN PIC S9(8) COMP SYNC VALUE +80.
01 SEARCH-KEYS.
    02 S-KEY-1
                  PIC 9(8) VALUE 10.
                  PIC 9(8) VALUE 30.
    02 S-KEY-2
                  PIC 9(8) VALUE 0.
    02 S-KEY-3
01 STOP-KEYS.
    02 STOP-KEY-1 PIC 9(8) VALUE 20.
    02 STOP-KEY-2 PIC 9(8) VALUE 40.
    02 STOP-KEY-3 PIC 9(8) VALUE 9.
```

```
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
MAIN-OPEN-FILE.
   OPEN FLAMFILE
   THE FLAMFILE WAS BUILD BY THE FLAM-UTILITY, SO IT HAS
   A FILE-HEADER WITH VALUES ABOUT THE ORIGINAL DATA SET.
   THEN WE NEED ONLY THE FLMOPN-CALL.
   CALL "FLMOPN" USING FLAM-FILEID,
                       FLAM-RETCO,
                        LASTPAR,
                        OPENMODE,
                        DDNAME,
                        STATIS.
    IF NOT FLAMOK
       THEN DISPLAY "OPEN-ERROR." UPON OUT-PUT
            PERFORM FLAM-ERROR
            GO TO MAIN-END.
MAIN-SEARCH-1.
 SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 1
   MOVE S-KEY-1
                   TO KEY-DATA.
   PERFORM GET-KEY.
 IF RECORD FOUND, READ THE NEXT RECORDS
   IF FLAMOK
       THEN MOVE STOP-KEY-1 TO NEXT-KEY
           MOVE SPACE TO CONDITION-FLAG
           PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.
MAIN-SEARCH-2.
 SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 2
                     TO KEY-DATA.
   MOVE S-KEY-2
   PERFORM GET-KEY.
 IF RECORD FOUND, READ THE NEXT RECORDS
    IF FLAMOK
       THEN MOVE STOP-KEY-2 TO NEXT-KEY
           MOVE SPACE TO CONDITION-FLAG
           PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.
```

```
MAIN-SEARCH-3.
 SEARCH FOR SPECIAL RECORD WITH KEY NO. 3
 (KEY DOES NOT EXIST IN DATA SET).
   MOVE S-KEY-3
                    TO KEY-DATA.
   PERFORM GET-KEY.
 IF RECORD NOT FOUND, FLAM POSITIONS TO THE NEXT HIGHER KEY
 IN THE DATA SET:
    IF REC-NOT-FOUND
      THEN MOVE STOP-KEY-3 TO NEXT-KEY
          MOVE SPACE TO CONDITION-FLAG
           PERFORM GET-SEQ UNTIL SET-END.
MAIN-CLOSE-FILE.
 CLOSE FLAMFILE
          CALL "FLMCLS" USING FLAM-FILEID,
                               FLAM-RETCO.
MAIN-END.
   STOP RUN.
FLAM-ERROR SECTION.
 FLAM-RETURNCODE IS NOT ZERO.
 DOCUMENT THE ERROR-SITUATION.
FLAM-ERROR-1.
    IF END-OF-FILE
     THEN GO TO FLAM-ERROR-99.
    IF NODMS-ERROR
      THEN DISPLAY "FLAM-ERROR." UPON OUT-PUT
      ELSE MOVE LOW-VALUE TO RETCO-1
            THIS BYTE CONTAINS A SIGN FOR DATA SET-ERROR,
            WE DON'T NEED TO DISPLAY IT
            DISPLAY "DMS-ERROR FOR FLAMFILE." UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-2.
    DISPLAY "RETURNCODE= " FLAM-RETCO UPON OUT-PUT.
FLAM-ERROR-99.
   EXIT.
GET-KEY SECTION.
 GET A RECORD WITH SPECIFIED KEY
GET-KEY-1.
    CALL "FLMGKY" USING FLAM-FILEID,
                         FLAM-RETCO,
                         DATALEN,
                         DATA-AREA,
                         BUFFLEN.
```

```
GET-KEY-2.
   IF FLAMOK
      THEN NEXT SENTENCE
       ELSE IF REC-NOT-FOUND
               THEN DISPLAY "KEY NOT FOUND: " KEY-DATA
                            UPON OUT-PUT
                     GO TO GET-KEY-99
               ELSE PERFORM FLAM-ERROR
                     GO TO GET-KEY-99.
GET-KEY-3.
   DISPLAY "KEY FOUND: " KEY-DATA UPON OUT-PUT.
                         UPON OUT-PUT.
   DISPLAY "DATA: "
                                UPON OUT-PUT.
   DISPLAY DATA-AREA
GET-KEY-99.
   EXIT.
GET-SEQ SECTION.
 GET RECORDS IN SEQUENTIAL ORDER
GET-SEQ-1.
   CALL "FLMGET" USING FLAM-FILEID,
                        FLAM-RETCO,
                         DATALEN,
                         DATA-AREA,
                         BUFFLEN.
GET-SEQ-2.
 CHECK RETURNCODE
   IF FLAMOK
     THEN
     IF RECORD CONTAINS TO THE SET, DISPLAY THE DATA,
     ELSE SET THE SET-END CONDITION.
       IF KEY-DATA
                    NEXT-KEY
         THEN DISPLAY DATA-AREA UPON OUT-PUT
         ELSE MOVE SET-END-FLAG TO CONDITION-FLAG
     ELSE
     SET THE SET-END CONDITION,
     ON ERROR, DISPLAY THE FLAM-RETURNCODE.
         MOVE SET-END-FLAG TO CONDITION-FLAG
         IF NOT END-OF-FILE
          THEN PERFORM FLAM-ERROR.
GET-SEQ-99.
   EXIT.
```

5.2.4 Testprogramm f r die Satzschnittstelle RECTEST

Mit diesem Programm k nnen alle Funktionen der Satzschnittstelle FLAMREC mit allen Parameterwerten in beliebiger Reihenfolge aufgerufen werden. Dieses Beispiel enth It damit alle Datendefinitionen und alle Unterprogrammaufrufe, die f r die Satzschnittstelle gebraucht werden k nnen. Es kann sowohl als Muster f r eigene Entwicklungen als auch zum Untersuchen beliebiger FLAMFILEs benutzt werden.

```
PROGRAM-ID. RECTEST.
*******************
                                       VERSION: 09.12.92 *
          RECTEST
 FUNKTION FLAMREC-SCHNITTSTELLE TESTEN.
          MIT DIESEM TESTPROGRAMM KOENNEN ALLE FUNKTIONEN
          DER FLAM SATZSCHNITTSTELLE FLAMREC MIT ALLEN PARA- *
          METERWERTEN IN BELIEBIGER REIHENFOLGE AUFGERUFEN
*******************
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    TERMINAL IS TERMIN
    TERMINAL IS TERMOUT.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
   PARAMETER FUER FLMOPN
77 FLAMID
                           PIC S9(8) COMP SYNC.
01 RETCO
                           PIC S9(8) COMP SYNC.
   88 OK
                             VALUE 0.
    88 UNZULAESSIG
                             VALUE -1.
01 RETCO-RED REDEFINES RETCO.
    05 RETCO-INDICATOR PIC X(1).
       88 DVS-ERROR
                              VALUE HIGH-VALUE.
    05 FILLER
05 RETCO-FLAM
                         PIC X(1).
                        PIC S9(4) COMP SYNC.
       88 CUT
                              VALUE 1.
       88 EOF
                              VALUE 2.
       88 GAP
                              VALUE 3.
       88 INVKEY
                              VALUE 5.
```

```
77 LASTPAR
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
                                  VALUE 0.
    88 LAST-PARAMETER
77 OPENMODE
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 2.
    88 OPEN-INPUT
                                  VALUE 0.
    88 OPEN-OUTPUT
                                  VALUE 1.
    88 OPEN-INOUT
                                  VALUE 2.
    88 OPEN-OUTIN
                                  VALUE 3.
                              PIC X(8)
77 LINKNAME
                                  VALUE "FLAMFILE".
77 STATIS
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
   88 STATISTIK
                                  VALUE 1.
   PARAMETER FUER FLMOPD
77 NAMELEN
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 54.
77 FILENAME
                              PIC X(54)
                                  VALUE SPACES.
77 FCBTYPE
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
77 RECFORM
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
77 MAXSIZE
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 512.
77 RECDELIM
                              PIC X(4).
77 BLKSIZE
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
77 CLOSDISP
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 0.
77 DEVICE
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 0.
   PARAMETER FUER FLMOPF
77 VERSION
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
    88 VERSION-1
                                  VALUE 100.
                                  VALUE 101.
    88 VERSION-1-1
   88 VERSION-2
                                  VALUE 200.
77 FLAMCODE
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
    88 EBC-DIC
                                  VALUE 0.
    88 ASCII
                                  VALUE 1.
77 COMPMODE
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
   88 CX8
                                  VALUE 0.
    88 CX7
                                  VALUE 1.
    88 VR8
                                  VALUE 2.
77 MAXBUFF
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
77 HEADER
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
    88 NOHEADER
                                  VALUE 0.
    88 FILEHEADER
                                  VALUE 1.
77 MAXREC
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 255.
```

```
SCHLUESSELBESCHREIBUNG DER FLAMFILE
01 KEYDESC.
  05 KEYFLAGS
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
 05 KEYPARTS
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
  05 KEYENTRY1.
   10 KEYPOS1
                             PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
   10 KEYLEN1
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 9.
   10 KEYTYPE1
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                 VALUE 1.
  05 KEYENTRY-2-BIS-8
                                  OCCURS 7 TIMES.
   10 KEYPOS
                           PIC S9(8) COMP SYNC.
   10 KEYLEN
                             PIC S9(8) COMP SYNC.
    10 KEYTYPE
                             PIC S9(8) COMP SYNC.
77 BLKMODE
                             PIC S9(8) COMP SYNC.
    88 UNBLOCKED
                                 VALUE 0.
    88 BLOCKED
                                  VALUE 1.
77 EXK20
                              PIC X(8)
                                 VALUE SPACES.
77 EXD20
                              PIC X(8)
                                  VALUE SPACES.
   PARAMETER FUER FLMPHD
77 NAMELEN-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 54.
                              PIC X(54)
77 FILENAME-ORIG
                                  VALUE SPACES.
77 FCBTYPE-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                 VALUE 1.
77 RECFORM-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
77 RECSIZE-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 512.
77 RECDELIM-ORIG
                              PIC X(4).
77 BLKSIZE-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
77 PRCTRL-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                 VALUE 0.
    88 NO-CONTROL-CHAR
                                 VALUE 0.
                                 VALUE 1.
    88 ASA-CONTROL-CHAR
    88 MACH-CONTROL-CHAR
                                 VALUE 2.
77 SYSTEM-ORIG
                              PIC X(2)
                                 VALUE LOW-VALUES.
                              PIC S9(8) COMP SYNC
77 LASTPAR-PHD
                                 VALUE 1.
    88 LAST-PARAMETER-PHD
                                 VALUE 0.
```

```
SCHLUESSELBESCHREIBUNG DER ORIGINALDATEI
01 KEYDESC-ORIG.
  05 KEYFLAGS-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
  05 KEYPARTS-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
  05 KEYENTRY1-ORIG.
   10 KEYPOS1-ORIG
                             PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
   10 KEYLEN1-ORIG
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 8.
   10 KEYTYPE1-ORIG
                             PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 1.
  05 KEYENTRY-2-BIS-8-ORIG
                                  OCCURS 7 TIMES
                                  INDEXED BY KEYDESC-INDEX.
                      PIC S9(8) COMP SYNC.
PIC S9(8) COMP SYNC.
PIC S9(8) COMP SYNC.
    10 KEYPOS-ORIG
    10 KEYLEN-ORIG
    10 KEYTYPE-ORIG
77 KEYDESC-INDIKATOR PIC X(1)
                                 VALUE "Y".
   88 KEYDESC-DEFINIERT
                                  VALUE "Y".
   PARAMETER FUER FLMPUH
77 UATTRLEN
                              PIC S9(8) COMP SYNC.
77 USERATTR
                              PIC X(80).
   PARAMETER FLMGET / FLMPUT
77 RECLEN
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                        VALUE 80.
01 REC-ORD.
 05 BYTE
                              PIC X(1)
                                  OCCURS 32767 TIMES
                                  INDEXED BY REC-INDEX.
01 RECORD-DISPLAY REDEFINES REC-ORD
                              PIC X(80).
01 RECORD-KEY-DISPLAY.
    02 RECORD-KEY-BYTE
                              PIC X(1) OCCURS 80
                                  INDEXED BY KEY-INDEX.
77 BUFLEN
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 32767.
77 CHECKMODE
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 0.
77 RECNO
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 0.
```

```
VARIABLEN ZUR AUFBEREITUNG DES RETURNCODES
77 LEN-RETCO
                              PIC S9(8) COMP SYNC
                                  VALUE 4.
01 RETCO-HEX.
                              PIC X(4).
   05 FILLER
   05 RETCO-DISP
                              PIC X(4).
   VARIABLEN ZUM EINLESEN UND AUFBEREITEN VON ZAHLEN
01 EINGABE.
   05 BYTE-EIN
                              PIC X(1)
                              OCCURS 9 TIMES
                              INDEXED BY EIN-INDEX.
01 EINGABE-NUM
                              PIC S9(8).
01 EINGABE-RED REDEFINES EINGABE-NUM.
   05 BYTE-RED
                              PIC X(1)
                              OCCURS 8 TIMES
                              INDEXED BY RED-INDEX.
 AUSGEWAEHLTE FUNKTION
01 FUNKTION
                              PIC X(8).
                                 VALUES "FLMOPD" "OPD".
   88 FLMOPD
   88 FLMOPF
                                 VALUES "FLMOPF" "OPF".
   88 FLMCLS
                                 VALUES "FLMCLS" "CLS" "C".
                                 VALUES "FLMFLU" "FLU".
   88 FLMFLU
                                 VALUES "FLMGET" "GET" "G".
   88 FLMGET
   88 FLMGTR
                                 VALUES "FLMGTR" "GTR".
   88 FLMGKY
                                 VALUES "FLMGKY" "GKY".
   88 FLMFKY
                                 VALUES "FLMFKY" "FKY".
   88 FLMGRN
                                 VALUES "FLMGRN" "GRN".
                                 VALUES "FLMFRN" "FRN".
   88 FLMFRN
                                 VALUES "FLMPUT" "PUT" "P".
   88 FLMPUT
   88 FLMPKY
                                 VALUES "FLMPKY" "PKY".
   88 FLMPOS
                                 VALUES "FLMPOS" "POS".
                                 VALUES "FLMDEL" "DEL" "D".
   88 FLMDEL
                                 VALUES "FLMUPD" "UPD" "U".
   88 FLMUPD
                                 VALUES "FLMPHD" "PHD".
   88 FLMPHD
   88 FLMPUH
                                 VALUES "FLMPUH" "PUH".
   88 FLMGHD
                                 VALUES "FLMGHD" "GHD".
   88 FLMGUH
                                 VALUES "FLMGUH" "GUH".
```

```
BEREICHE FUER FLMCLS UND FLMFLU
77 CPUTIME
                             PIC 9(8) COMP.
77 REC-ORDS
                             PIC 9(8) COMP.
01 BYTEFELD.
    05 BYTEOFL
                             PIC 9(8) COMP SYNC.
    05 BYTES
                             PIC 9(8) COMP SYNC.
01 BYTECHT REDEFINES BYTEFELD PIC S9(18) COMP SYNC.
77 CMPRECS
                             PIC 9(8) COMP.
01 CMPBYFELD.
    05 CMPBYOFL
                             PIC 9(8) COMP SYNC.
    05 CMPBYTES
                             PIC 9(8) COMP SYNC.
01 CMPBYCNT REDEFINES CMPBYFELD
                             PIC S9(18) COMP SYNC.
77 STATIS-DIS
                     PIC ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ,ZZZ.
* ARBEITSVARIABLEN
77 INDEX-DISPLAY
                            PIC 9(8).
77 KEY-IND-DISP
                            PIC S9(8) COMP.
77 GET-COUNT
                            PIC 9(8).
77 GET-INDEX
                            PIC S9(8) COMP SYNC.
                           PIC S9(8) COMP SYNC.
77 REL-POSITION
    88 DATEI-ENDE
                                 VALUE 99999999.
    88 DATEI-ANFANG
                                 VALUE -999999999.
77 DIGIT
                             PIC 9.
01 HEXDATA
                             PIC 9(8) COMP SYNC.
01 HEXDATA-BYTES REDEFINES HEXDATA.
                      PIC X(2).
PIC X(2).
    05 BYTE-1-2-HEX
    05 BYTE-3-4-HEX
77 HEX-QUOTIENT
                            PIC 9(8) COMP SYNC.
77 HEX-REMAINDER
                             PIC 9(8) COMP SYNC.
01 HEXDIGITS
                             PIC X(16)
                                 VALUE "0123456789ABCDEF".
01 HEXTAB REDEFINES HEXDIGITS.
                             PIC X(1)
    05 DIGIT-HEX
                                 OCCURS 16 TIMES
                                 INDEXED BY HEX-INDEX.
01 CHARDATA
                             PIC X(8).
01 CHARDATA-BYTES REDEFINES CHARDATA.
    05 BYTE-1-CHAR PIC X(2).
    05 BYTE-2-4-CHAR.
        10 BYTE-2-CHAR
                            PIC X(2).
        10 BYTE-3-4-CHAR PIC X(4).
01 CHARDATA-TAB REDEFINES CHARDATA.
    05 BYTE-CHAR
                             PIC X(1)
                                 OCCURS 8 TIMES
                                 INDEXED BY CHAR-INDEX.
```

```
PROCEDURE DIVISION.
 STARTMELDUNG AUSGEBEN
START-MELDUNG.
   DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT.
   DISPLAY "TESTPROGRAMM FUER FLAMREC ",
           "GESTARTET."
                                                 UPON TERMOUT.
    DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT.
 DATEI OEFFNEN
OPEN-EINGABE.
   DISPLAY "PARAMETER FUER FLMOPN EINGEBEN :"
                                                 UPON TERMOUT
    DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT
    DISPLAY "OPENMODE (0=INPUT 1=OUTPUT 2=INOUT) ?"
                                                 UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
           EINGABE-NUM TO OPENMODE
    DISPLAY "LINKNAME ?"
                                                 UPON TERMOUT
    ACCEPT LINKNAME
                                                 FROM TERMIN
    DISPLAY "STATIS (0=NO 1=YES) ?"
                                                 UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
           EINGABE-NUM TO STATIS
   DISPLAY "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?"
                                                UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE
           EINGABE-NUM TO LASTPAR
    CALL "FLMOPN" USING FLAMID, RETCO,
                           LASTPAR, OPENMODE,
                           LINKNAME, STATIS
        NOT OK
    TF
    THEN
         DISPLAY "FEHLER BEIM OEFFNEN VON: ", LINKNAME
                                                 UPON TERMOUT
         PERFORM FEHLER-MELDUNG
         DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT
         DISPLAY "PROGRAMM ABNORMAL BEENDET"
                                                 UPON TERMOUT
         STOP RUN
    END-IF.
```

```
OPEN-NEXT.
    ΙF
       NOT LAST-PARAMETER
    THEN
        DISPLAY "BITTE FUNKTION AUSWAEHLEN: FLMOPD FLMOPF"
                                                UPON TERMOUT
        ACCEPT FUNKTION
                                                FROM TERMIN
        ΙF
            FLMOPD
        THEN
             DISPLAY " "
                                                UPON TERMOUT
             DISPLAY "PARAMETER FUER FLMOPD EINGEBEN :"
                                                UPON TERMOUT
             DISPLAY "FILENAME ?"
                                                UPON TERMOUT
             ACCEPT FILENAME
                                               FROM TERMIN
             DISPLAY "NAMELEN (0 - 54) ?"
                                               UPON TERMOUT
             PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
             MOVE
                     EINGABE-NUM TO NAMELEN
             IF OPEN-OUTPUT
             THEN
                  DISPLAY "FCBTYPE (0=SEQ 1=INDEX ...) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                          EINGABE-NUM TO FCBTYPE
                  DISPLAY "RECFORM (0=VAR 1=FIX ...) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                         EINGABE-NUM TO RECFORM
                  MOVE:
                  DISPLAY "MAXSIZE (80 - 32768) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  MOVE EINGABE-NUM TO MAXSIZE
                  DISPLAY "KEYDESC FUER ORIGINALDATEI ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM KEYDESC-EINGABE
                  MOVE KEYDESC-ORIG TO KEYDESC
                  DISPLAY "BLKSIZE (0 - 32768) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  MOVE
                           EINGABE-NUM TO BLKSIZE
             END-IF
             DISPLAY "CLOSDISP (0=REWIND 1=UNLOAD ...) ?"
                                               UPON TERMOUT
             PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                    EINGABE-NUM TO CLOSDISP
             DISPLAY "DEVICE (0=DISK 1=TAPE ...) ?"
                                                UPON TERMOUT
             PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
             MOVE
                  EINGABE-NUM TO DEVICE
             DISPLAY "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?" UPON TERMOUT
             PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                    EINGABE-NUM TO LASTPAR
```

MOVE

```
CALL
            "FLMOPD" USING FLAMID, RETCO,
                     LASTPAR, NAMELEN, FILENAME,
                     FCBTYPE, RECFORM, MAXSIZE,
                     RECDELIM, KEYDESC, BLKSIZE,
                     CLOSDISP, DEVICE
    IF NOT OK
    THEN
         DISPLAY "FEHLER BEIM OEFFNEN VON: ",
                  FILENAME
                                      UPON TERMOUT
         PERFORM FEHLER-MELDUNG
         DISPLAY " "
                                   UPON TERMOUT
         DISPLAY "PROGRAMM ABNORMAL BEENDET"
                                       UPON TERMOUT
         STOP RUN
    ELSE
         DISPLAY "NAMELEN ", NAMELEN UPON TERMOUT
         DISPLAY "FILENAME ", FILENAME UPON TERMOUT
         DISPLAY "FCBTYPE ", FCBTYPE UPON TERMOUT
         DISPLAY "RECFORM ", RECFORM UPON TERMOUT
         DISPLAY "MAXSIZE ", MAXSIZE UPON TERMOUT
         IF FCBTYPE 0 AND KEYPARTS 0
         THEN
              DISPLAY "KEYDESC DER FLAMFILE"
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYFLAGS ", KEYFLAGS
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYPARTS ", KEYPARTS
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYPOS1 ", KEYPOS1
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYLEN1 ", KEYLEN1
                                       UPON TERMOUT
              DISPLAY "KEYTYPE1 ", KEYTYPE1
                                       UPON TERMOUT
         END-TF
         DISPLAY "BLKSIZE ", BLKSIZE UPON TERMOUT
         DISPLAY "CLOSDISP ", CLOSDISP UPON TERMOUT
         DISPLAY "DEVICE ", DEVICE UPON TERMOUT
    END-IF
ELSE
    IF
         FLMOPF
    THEN
         MOVE
                1
                         TO LASTPAR
                LINKNAME TO FILENAME
    ELSE
         DISPLAY FUNKTION, " UNBEKANNT"
                                       UPON TERMOUT
         GO TO OPEN-NEXT
    END-IF
END-IF
```

```
NOT LAST-PARAMETER
THEN
    DISPLAY " "
                                       UPON TERMOUT
    DISPLAY "PARAMETER FUER FLMOPF EINGEBEN :"
                                       UPON TERMOUT
        OPEN-OUTPUT
    TF
    THEN
         DISPLAY "FLAMCODE (0=EBCDIC 1=ASCII) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  EINGABE-NUM TO FLAMCODE
         DISPLAY "COMPMODE (0=CX8 1=CX7 2=VR8) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE EINGABE-NUM TO COMPMODE
         DISPLAY "MAXBUFF (0 - 32768) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE EINGABE-NUM TO MAXBUFF
         DISPLAY "HEADER (0=NO 1=YES) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE EINGABE-NUM TO HEADER
         DISPLAY "MAXREC (1 - 255) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE
                  EINGABE-NUM TO MAXREC
         IF FLMOPF
         THEN
              DISPLAY "KEYDESC FUER ORIGINALDATEI ?"
                                       UPON TERMOUT
              PERFORM KEYDESC-EINGABE
         DISPLAY "BLKMODE (0=UNBLK 1=BLK) ?"
                                       UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                 EINGABE-NUM TO BLKMODE
         DISPLAY "EXK20 ?"
                                      UPON TERMOUT
         ACCEPT EXK20
                                       FROM TERMIN
    ELSE
         DISPLAY "HEADER (0=NO 1=YES) ?"
                                      UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE
                EINGABE-NUM TO HEADER
         IF OPEN-INOUT
         THEN
             DISPLAY "MAXREC (1 - 255) ?"
                                       UPON TERMOUT
             PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                   EINGABE-NUM TO MAXREC
             DISPLAY "EXK20 ?" UPON TERMOUT
             ACCEPT EXK20
                                      FROM TERMIN
         END-IF
         IF FLMOPF
         THEN
             DISPLAY "KEYDESC FUER ORIGINALDATEI ?"
```

UPON TERMOUT

```
PERFORM KEYDESC-EINGABE
                  END-IF
                  DISPLAY "EXD20 ?"
                                              UPON TERMOUT
                  ACCEPT EXD20
                                              FROM TERMIN
             END-IF
                    "FLMOPF" USING FLAMID, RETCO,
             CALL
                            VERSION, FLAMCODE, COMPMODE,
                            MAXBUFF, HEADER, MAXREC,
                             KEYDESC-ORIG, BLKMODE,
                             EXK20, EXD20
             ΙF
                 NOT OK
             THEN
                  DISPLAY "FEHLER BEIM OEFFNEN VON: ",
                         FILENAME
                                              UPON TERMOUT
                  PERFORM FEHLER-MELDUNG
                  DISPLAY " "
                                              UPON TERMOUT
                  DISPLAY "PROGRAMM ABNORMAL BEENDET"
                                              UPON TERMOUT
                  STOP RUN
              ELSE
                  DISPLAY "VERSION ", VERSION UPON TERMOUT
                  DISPLAY "FLAMCODE ", FLAMCODE UPON TERMOUT
                  DISPLAY "COMPMODE ", COMPMODE UPON TERMOUT
                  DISPLAY "MAXBUFF ", MAXBUFF UPON TERMOUT
                  DISPLAY "HEADER
                                 ", HEADER UPON TERMOUT
                  DISPLAY "MAXREC ", MAXREC UPON TERMOUT
                  PERFORM KEYDESC-AUSGABE
                  DISPLAY "BLKMODE ", BLKMODE UPON TERMOUT
                  DISPLAY "EXK20 ", EXK20 UPON TERMOUT
                  DISPLAY "EXD20 ", EXD20 UPON TERMOUT
              END-IF
         END-IF
    END-TF
******************
 VERARBEITUNGSSCHLEIFE
*******************
     PERFORM UNTIL FLMCLS
       DISPLAY "BITTE FUNKTION AUSWAEHLEN: "
              "GET GTR GKY FKY GRN FRN "
              "PUT PKY POS DEL UPD GHD GUH PHD PUH FLU CLS"
                                              UPON TERMOUT
       ACCEPT FUNKTION
                                              FROM TERMIN
          FLMGET
       THEN PERFORM SEQUENTIELL-LESEN
       ELSE
            FLMGTR
        THEN PERFORM SEQUENTIELL-LESEN-RUECKWAERTS
       ELSE
        IF
             FLMPOS
        THEN PERFORM POSITIONIEREN
        ELSE
             FLMDEL
         THEN PERFORM LOESCHEN
         ELSE
```

```
FLMGKY
THEN PERFORM SCHLUESSEL-LESEN
ELSE
THEN PERFORM SCHLUESSEL-POSITIONIEREN
ELSE
 ΙF
     FLMGRN
 THEN PERFORM SATZNUMMER-LESEN
 ELSE
  ΙF
       FLMFRN
  THEN PERFORM SATZNUMMER-POSITIONIEREN
    ΙF
        FLMPUT
    THEN PERFORM SCHREIBEN
    ELSE
    ΙF
         FLMPKY
    THEN PERFORM SCHLUESSEL-SCHREIBEN
    ELSE
          FLMUPD
     THEN PERFORM AENDERN
     ELSE
           FLMPHD
       THEN PERFORM HEADER-SCHREIBEN
      ELSE
            FLMPUH
        IF
        THEN PERFORM USER-HEADER-SCHREIBEN
        ELSE
        ΙF
             FLMGHD
        THEN PERFORM HEADER-LESEN
        ELSE
         ΙF
              FLMGUH
         THEN PERFORM USER-HEADER-LESEN
              FLMFLU
          THEN PERFORM MATRIX-ABSCHLIESSEN
          ELSE
           IF
                FLMCLS
           THEN DISPLAY FILENAME,
                         " WIRD GESCHLOSSEN"
                                     UPON TERMOUT
           ELSE DISPLAY FUNKTION,
                         " UNBEKANNT"
                                     UPON TERMOUT
           END-IF
          END-IF
         END-IF
        END-IF
        END-IF
      END-IF
     END-IF
    END-IF
   END-IF
  END-IF
 END-IF
END-IF
END-IF
```

```
END-IF
       END-IF
       END-IF
      END-IF
    END-PERFORM.
FLAMFILE-SCHLIESSEN.
    CALL "FLMCLS" USING FLAMID, RETCO CPUTIME REC-ORDS
                        BYTES BYTEOFL CMPRECS CMPBYTES
                        CMPBYOFL.
    IF NOT OK
       DISPLAY "FEHLER BEIM SCHLIESSEN"
                                            UPON TERMOUT
       PERFORM FEHLER-MELDUNG
    ELSE
       IF STATISTIK
       THEN
         DISPLAY " "
                                              UPON TERMOUT
         MOVE REC-ORDS TO STATIS-DIS
         DISPLAY "ORIGINALSAETZE", STATIS-DIS UPON TERMOUT
         MOVE BYTECHT TO STATIS-DIS
         DISPLAY "ORIGINALBYTES ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
         MOVE CMPRECS TO STATIS-DIS
         DISPLAY "KOMPRIMATSSAETZE ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
                 CMPBYCNT TO STATIS-DIS
         DISPLAY "KOMPRIMATSBYTES ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
       END-IF
       DISPLAY " "
                                              UPON TERMOUT
       DISPLAY "PROGRAMM NORMAL BEENDET"
                                             UPON TERMOUT
    END-IF.
    STOP RUN.
  ******************
 VERARBEITUNGSFUNKTIONEN
********************
SEQUENTIELL-LESEN.
    DISPLAY "ANZAHL ZU LESENDER SAETZE ?"
                                            UPON TERMOUT.
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
    MOVE
          EINGABE-NUM TO GET-COUNT.
           0 TO RETCO.
    PERFORM VARYING GET-INDEX FROM 0 BY 1
           UNTIL GET-INDEX = GET-COUNT OR NOT OK
       MOVE SPACES TO RECORD-DISPLAY
       CALL "FLMGET" USING FLAMID, RETCO,
                     RECLEN, REC-ORD, BUFLEN
       IF GAP
         DISPLAY "*** LUECKE GEFUNDEN ***"
                                        UPON TERMOUT
         MOVE 0 TO RETCO
       ELSE
         IF OK OR CUT
            DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                            UPON TERMOUT
         END-IF
       END-IF
    END-PERFORM.
    IF NOT OK
```

DISPLAY "FEHLER BEIM LESEN"

UPON TERMOUT

```
PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
SEQUENTIELL-LESEN-RUECKWAERTS.
   DISPLAY "ANZAHL ZU LESENDER SAETZE ?" UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO GET-COUNT.
           0 TO RETCO.
   PERFORM VARYING GET-INDEX FROM 0 BY 1
          UNTIL GET-INDEX = GET-COUNT OR NOT OK
      MOVE SPACES TO RECORD-DISPLAY
      CALL "FLMGTR" USING FLAMID, RETCO,
                     RECLEN, REC-ORD, BUFLEN
         DISPLAY "*** LUECKE GEFUNDEN ***" UPON TERMOUT
         MOVE 0 TO RETCO
      ELSE
         IF OK OR CUT
            DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                               UPON TERMOUT
         END-IF
      END-IF
   END-PERFORM.
    IF NOT OK
      DISPLAY "FEHLER BEIM LESEN RUECKWAERTS" UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
SATZNUMMER-LESEN.
   DISPLAY " "
                                                UPON TERMOUT.
   DISPLAY "SATZNUMMER ?"
                                                UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO RECNO.
           SPACES TO RECORD-DISPLAY
   CALL "FLMGRN" USING FLAMID, RETCO, RECLEN, REC-ORD
                                     BUFLEN, RECNO.
   IF GAP
      DISPLAY "*** LUECKE GEFUNDEN ***"
                                               UPON TERMOUT
             0 TO RETCO
      MOVE
   ELSE
      IF OK OR CUT
         DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                               UPON TERMOUT
      END-IF
   END-IF
    IF NOT OK
      DISPLAY "FEHLER BEIM POSITIONIEREN AUF SATZNUMMER"
                                                UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
```

```
SATZNUMMER-POSITIONIEREN.
   DISPLAY " "
                                                UPON TERMOUT.
   DISPLAY "SATZNUMMER ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE:
          EINGABE-NUM TO RECNO.
                                               UPON TERMOUT.
   DISPLAY "CHECKMODE (0/1/2) ?"
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
          EINGABE-NUM TO CHECKMODE.
    CALL "FLMFRN" USING FLAMID, RETCO, RECNO, CHECKMODE.
    IF NOT OK
      DISPLAY "FEHLER BEIM POSITIONIEREN AUF SATZNUMMER"
                                                 UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
      DISPLAY "SATZNUMMER: ", RECNO
                                         UPON TERMOUT
   END-IF.
POSITIONIEREN.
   DISPLAY " "
                                               UPON TERMOUT.
   DISPLAY "RELATIVE POSITION ?"
                                               UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
          EINGABE-NUM TO REL-POSITION.
    CALL "FLMPOS" USING FLAMID, RETCO, REL-POSITION.
    IF NOT OK
      DISPLAY "FEHLER BEIM POSITIONIEREN"
                                               UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
LOESCHEN.
    CALL "FLMDEL" USING FLAMID, RETCO,
    IF NOT OK
      DISPLAY "FEHLER BEIM LOESCHEN"
                                       UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
```

```
SCHLUESSEL-LESEN.
   DISPLAY "SATZSCHLUESSEL ?"
                                                UPON TERMOUT.
   MOVE SPACES TO REC-ORD.
    ACCEPT RECORD-KEY-DISPLAY
                                               FROM TERMIN.
   SET KEY-INDEX TO 1.
    SET
           REC-INDEX
                         TO KEYPOS1-ORIG.
   PERFORM VARYING KEY-IND-DISP FROM 0 BY 1
           UNTIL KEY-IND-DISP = KEYLEN1-ORIG
      MOVE RECORD-KEY-BYTE (KEY-INDEX) TO BYTE (REC-INDEX)
      SET
           KEY-INDEX UP BY 1
      SET REC-INDEX UP BY 1
    END-PERFORM.
   CALL "FLMGKY" USING FLAMID, RETCO,
                  RECLEN, REC-ORD, BUFLEN.
    IF NOT OK
    THEN
      DISPLAY "FEHLER BEIM LESEN MIT SCHLUESSEL" UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
              RECORD-KEY-DISPLAY TO RECORD-DISPLAY
      DISPLAY "GESUCHTER SATZ: "
                                                UPON TERMOUT
      DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                UPON TERMOUT
      DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                UPON TERMOUT
   END-IF.
SCHLUESSEL-POSITIONIEREN.
   DISPLAY "SATZSCHLUESSEL ?"
                                                UPON TERMOUT.
          SPACES TO REC-ORD.
    ACCEPT RECORD-KEY-DISPLAY
                                               FROM TERMIN.
   DISPLAY "CHECKMODE (0/1/2) ?"
                                                UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO CHECKMODE.
        KEY-INDEX TO 1.
REC-INDEX TO KEYPOS1-ORIG.
    SET
    SET
    PERFORM VARYING KEY-IND-DISP FROM 0 BY 1
           UNTIL KEY-IND-DISP = KEYLEN1-ORIG
      MOVE RECORD-KEY-BYTE (KEY-INDEX) TO BYTE (REC-INDEX)
           KEY-INDEX UP BY 1
      SET
            REC-INDEX UP BY 1
      SET
    END-PERFORM.
    CALL "FLMFKY" USING FLAMID, RETCO,
                  RECLEN, REC-ORD, CHECKMODE.
    IF NOT OK
    THEN
      DISPLAY "FEHLER BEIM POISITINIEREN AUF SCHLUESSEL"
                                                UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
              RECORD-KEY-DISPLAY TO RECORD-DISPLAY
      DISPLAY "GESUCHTER SATZ: "
                                                UPON TERMOUT
      DISPLAY RECORD-DISPLAY
                                                UPON TERMOUT
   END-IF.
```

```
SCHREIBEN.
   DISPLAY "SATZLAENGE ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
           EINGABE-NUM TO RECLEN.
   DISPLAY "SATZINHALT ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   MOVE SPACES TO RECORD-DISPLAY
   ACCEPT RECORD-DISPLAY
                                                 FROM TERMIN.
   MOVE RECORD-DISPLAY TO REC-ORD.
    CALL "FLMPUT" USING FLAMID, RETCO,
                   RECLEN, REC-ORD.
    IF NOT OK
    THEN
      DISPLAY "FEHLER BEIM SCHREIBEN"
                                                 UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
SCHLUESSEL-SCHREIBEN.
   DISPLAY "SATZLAENGE ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
          EINGABE-NUM TO RECLEN.
   DISPLAY "SATZ MIT SCHLUESSEL ?"
                                                 UPON TERMOUT.
          SPACES TO RECORD-DISPLAY
    ACCEPT RECORD-DISPLAY
                                                 FROM TERMIN.
   MOVE
          RECORD-DISPLAY TO REC-ORD.
   CALL "FLMPKY" USING FLAMID, RETCO,
                  RECLEN, REC-ORD.
   IF NOT OK
    THEN
      DISPLAY "FEHLER BEIM SCHREIBEN MIT SCHLUESSEL"
                                                 UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
AENDERN.
   DISPLAY "SATZLAENGE ?"
                                                 UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
   MOVE EINGABE-NUM TO RECLEN.
   DISPLAY "SATZINHALT MIT SCHLUESSEL"
                                                 UPON TERMOUT.
   MOVE
          SPACES TO RECORD-DISPLAY
    ACCEPT RECORD-DISPLAY
                                                 FROM TERMIN.
   MOVE RECORD-DISPLAY TO REC-ORD.
    CALL "FLMUPD" USING FLAMID, RETCO,
                   RECLEN, REC-ORD, BUFLEN.
    IF NOT OK
    THEN
      DISPLAY "FEHLER BEIM AENDERN"
                                               UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
```

```
HEADER-SCHREIBEN.
   DISPLAY "FILENAME ?"
                                                 UPON TERMOUT
    ACCEPT FILENAME-ORIG
                                                 FROM TERMIN
   DISPLAY "NAMELEN (0 - 54) ?"
                                                 UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            EINGABE-NUM TO NAMELEN-ORIG
   DISPLAY "FCBTYPE (0=SEQ 1=INDEX 2=REL ...) ?" UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            EINGABE-NUM TO FCBTYPE-ORIG
    DISPLAY "RECFORM (0=VAR 1=FIX 2=UNDEF ...) ?" UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            EINGABE-NUM TO RECFORM-ORIG
   DISPLAY "RECSIZE (0 - 32768) ?"
                                                 UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            EINGABE-NUM TO RECSIZE-ORIG
   DISPLAY "BLKSIZE (0 - 32768) ?"
                                                UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
    MOVE EINGABE-NUM TO BLKSIZE-ORIG
    IF NOT KEYDESC-DEFINIERT
    THEN
        PERFORM KEYDESC-EINGABE
        MOVE "N" TO KEYDESC-INDIKATOR
    END-IF
   DISPLAY "PRCTRL (0=NO 1=MACHINE 2=ASA) ?"
                                                UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
            EINGABE-NUM TO PRCTRL-ORIG
            LOW-VALUES TO SYSTEM-ORIG
   DISPLAY "LASTPAR (0=YES 1=NO) ?"
                                                 UPON TERMOUT
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
   MOVE
            EINGABE-NUM TO LASTPAR-PHD
    CALL
          "FLMPHD" USING FLAMID, RETCO,
                   NAMELEN-ORIG, FILENAME-ORIG,
                   FCBTYPE-ORIG, RECFORM-ORIG,
                   RECSIZE-ORIG, RECDELIM-ORIG,
                   KEYDESC-ORIG, BLKSIZE-ORIG,
                   PRCTRL-ORIG, SYSTEM-ORIG,
                   LASTPAR-PHD.
    IF NOT OK
    THEN
        DISPLAY "FEHLER BEIM HEADER SCHREIBEN" UPON TERMOUT
        PERFORM FEHLER-MELDUNG
    ELSE
        IF NOT LAST-PARAMETER-PHD
         THEN
             DISPLAY " "
                                                 UPON TERMOUT
             DISPLAY "BENUTZERHEADER SCHREIBEN:" UPON TERMOUT
             PERFORM USER-HEADER-SCHREIBEN
        END-IF
    END-IF.
```

```
USER-HEADER-SCHREIBEN.
   DISPLAY "HEADERLAENGE ?"
                                                UPON TERMOUT.
   PERFORM NUMERISCHE-EINGABE.
           EINGABE-NUM TO UATTRLEN.
   DISPLAY "BENUTERSPEZIFISCHE ATTRIBUTE"
                                              UPON TERMOUT.
   ACCEPT USERATTR
                                               FROM TERMIN.
   CALL "FLMPUH" USING FLAMID, RETCO,
                  UATTRLEN, USERATTR.
   IF NOT OK
   THEN
      DISPLAY "FEHLER BEIM USER-HEADER SCHREIBEN"
                                               UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   END-IF.
HEADER-LESEN.
   MOVE 54
              TO NAMELEN-ORIG.
   MOVE SPACES TO FILENAME-ORIG.
   CALL "FLMGHD" USING FLAMID, RETCO,
                  NAMELEN-ORIG, FILENAME-ORIG,
                   FCBTYPE-ORIG, RECFORM-ORIG,
                   RECSIZE-ORIG, RECDELIM-ORIG,
                   KEYDESC-ORIG, BLKSIZE-ORIG,
                   PRCTRL-ORIG, SYSTEM-ORIG.
   IF NOT OK
   THEN
      DISPLAY "FEHLER BEIM HEADER LESEN"
                                              UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
      DISPLAY "NAMELEN ", NAMELEN-ORIG
                                              UPON TERMOUT
      DISPLAY "FILENAME ", FILENAME-ORIG
                                               UPON TERMOUT
      DISPLAY "FCBTYPE ", FCBTYPE-ORIG
                                               UPON TERMOUT
      DISPLAY "RECFORM ", RECFORM-ORIG
                                              UPON TERMOUT
      DISPLAY "RECSIZE ", RECSIZE-ORIG
                                              UPON TERMOUT
      PERFORM KEYDESC-AUSGABE
      DISPLAY "BLKSIZE ", BLKSIZE-ORIG
                                              UPON TERMOUT
      DISPLAY "PRCTRL
                       ", PRCTRL-ORIG
                                              UPON TERMOUT
      DISPLAY "RECSIZE ", RECSIZE-ORIG
                                               UPON TERMOUT
               SYSTEM-ORIG TO BYTE-3-4-HEX
      PERFORM HEX-TO-CHAR
      DISPLAY "SYSTEM ", BYTE-3-4-CHAR
                                              UPON TERMOUT
   END-IF.
```

```
USER-HEADER-LESEN.
   MOVE 80 TO UATTRLEN.
   MOVE SPACES TO USERATTR.
   CALL "FLMGUH" USING FLAMID, RETCO,
                  UATTRLEN, USERATTR.
   IF NOT OK
   THEN
      DISPLAY "FEHLER BEIM USER-HEADER LESEN"
                                              UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
      DISPLAY "UATTRLEN ", UATTRLEN
                                                UPON TERMOUT
      IF UATTRLEN 0
      THEN
         DISPLAY USERATTR
                                                UPON TERMOUT
      END-IF
   END-IF.
MATRIX-ABSCHLIESSEN.
   CALL "FLMFLU" USING FLAMID, RETCO CPUTIME REC-ORDS
                        BYTES BYTEOFL CMPRECS CMPBYTES
                         CMPBYOFL.
   IF NOT OK
      DISPLAY "FEHLER BEIM MATRIX-ABSCHLIESSEN" UPON TERMOUT
      PERFORM FEHLER-MELDUNG
   ELSE
      IF STATISTIK
      THEN
         DISPLAY " "
                                                UPON TERMOUT
         MOVE REC-ORDS TO STATIS-DIS
         DISPLAY "ORIGINALSAETZE", STATIS-DIS UPON TERMOUT
         MOVE BYTECHT TO STATIS-DIS
         DISPLAY "ORIGINALBYTES ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
               CMPRECS TO STATIS-DIS
         DISPLAY "KOMPRIMATSSAETZE ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
                 CMPBYCNT TO STATIS-DIS
         DISPLAY "KOMPRIMATSBYTES ", STATIS-DIS UPON TERMOUT
      END-IF
   END-IF.
```

```
*******************
   HILFSFUNKTIONEN
*******************
FEHLER-MELDUNG.
    IF
       UNZULAESSIG
    THEN DISPLAY "UNZULAESSIGE FUNKTION" UPON TERMOUT
    ELSE
        IF DVS-ERROR
                  LOW-VALUE TO RETCO-INDICATOR
        THEN
             MOVE
             MOVE
             PERFORM HEX-TO-CHAR
             DISPLAY "DVS-FEHLERCODE: ", BYTE-2-4-CHAR
                                             UPON TERMOUT
        ELSE
            DISPLAY "FLAM-FEHLERCODE: ", RETCO-FLAM
                   UPON TERMOUT
        END-IF
    END-IF.
NUMERISCHE-EINGABE.
    ACCEPT EINGABE
                                       FROM TERMIN.
    MOVE
           0 TO EINGABE-NUM.
           RED-INDEX TO 8.
    PERFORM VARYING EIN-INDEX
             FROM 9 BY -1 UNTIL EIN-INDEX = 0
                            OR RED-INDEX = 0
                BYTE-EIN (EIN-INDEX) NUMERIC
           THEN MOVE BYTE-EIN (EIN-INDEX)
                   TO BYTE-RED (RED-INDEX)
                  SET RED-INDEX DOWN BY 1
           END-TF
    END-PERFORM.
          BYTE-EIN(1) = "-"
    THEN
           COMPUTE EINGABE-NUM = -1 * EINGABE-NUM
    END-IF.
HEX-TO-CHAR.
     PERFORM VARYING CHAR-INDEX
              FROM 8 BY -1 UNTIL CHAR-INDEX = 1
            DIVIDE HEXDATA BY 16 GIVING HEX-QUOTIENT
              REMAINDER HEX-REMAINDER
            END-DIVIDE
            ADD 1
                            TO HEX-REMAINDER
            SET HEX-INDEX TO HEX-REMAINDER
            MOVE HEX-QUOTIENT TO HEXDATA
            MOVE DIGIT-HEX (HEX-INDEX)
             TO BYTE-CHAR (CHAR-INDEX)
     END-PERFORM.
```

```
KEYDESC-EINGABE.
    DISPLAY "KEYPARTS (0 - 8) ?"
                                               UPON TERMOUT
    PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
             EINGABE-NUM TO KEYPARTS-ORIG
    IF KEYPARTS-ORIG 0
    THEN
         DISPLAY "KEYFLAGS (0=NODUP 1=DUPKY) ?" UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE
                  EINGABE-NUM TO KEYFLAGS-ORIG
         DISPLAY "KEYPOS1 (1 - 32767) ?"
                                                UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                 EINGABE-NUM TO KEYPOS1-ORIG
         DISPLAY "KEYLEN1 (1 - 255) ?"
                                                UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                 EINGABE-NUM TO KEYLEN1-ORIG
         DISPLAY "KEYTYPE1 (0=DISP 1=BINARY) ?" UPON TERMOUT
         PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
         MOVE
                  EINGABE-NUM TO KEYTYPE1-ORIG
         PERFORM VARYING KEYDESC-INDEX FROM 1 BY 1
                    UNTIL KEYDESC-INDEX = KEYPARTS-ORIG
                  SET
                         DIGIT TO KEYDESC-INDEX
                  ADD
                          1 TO DIGIT
                  DISPLAY "KEYPOS", DIGIT, " (1 - 32767) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  MOVE
                          EINGABE-NUM
                           KEYPOS-ORIG (KEYDESC-INDEX)
                  DISPLAY "KEYLEN", DIGIT, " (1 - 255) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  MOVE
                         EINGABE-NUM
                    TO
                          KEYLEN-ORIG (KEYDESC-INDEX)
                  DISPLAY "KEYTYPE", DIGIT, " (0=DISP 1=BIN) ?"
                                                UPON TERMOUT
                  PERFORM NUMERISCHE-EINGABE
                  MOVE
                         EINGABE-NUM
                    TO
                           KEYTYPE-ORIG (KEYDESC-INDEX)
         END-PERFORM
    END-IF.
```

```
KEYDESC-AUSGABE.
      IF KEYPARTS-ORIG 0
      THEN
            DISPLAY "KEYDESC DER ORIGINALDATEI" UPON TERMOUT
DISPLAY "KEYPARTS ", KEYPARTS-ORIG UPON TERMOUT
DISPLAY "KEYFLAGS ", KEYFLAGS-ORIG UPON TERMOUT
            DISPLAY "KEYPOS1 ", KEYPOS1-ORIG
DISPLAY "KEYLEN1 ", KEYLEN1-ORIG
DISPLAY "KEYTYPE1 ", KEYTYPE1-ORIG
                                                             UPON TERMOUT
                                                             UPON TERMOUT
                                                             UPON TERMOUT
            PERFORM VARYING KEYDESC-INDEX FROM 1 BY 1
                           UNTIL KEYDESC-INDEX = KEYPARTS-ORIG
                       DIGIT TO KEYDESC-INDEX
                SET
                ADD
                          1 TO DIGIT
                DISPLAY "KEYPOS", DIGIT, " ",
                           KEYPOS-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT
                DISPLAY "KEYLEN", DIGIT, " ",
                           KEYLEN-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT
                DISPLAY "KEYTYPE", DIGIT, " ",
                           KEYTYPE-ORIG (KEYDESC-INDEX) UPON TERMOUT
            END-PERFORM
      END-IF.
```

FLAMUIO START

5.3 Benutzer Ein-/Ausgabe Schnittstelle

5.3.1 ASSEMBLER-Beispiel

Dieses Beispiel realisiert ein DUMMY-Device, das beim Lesen sofort beim ersten Satz den Returncode END-OF-FILE liefert. Beim Schreiben werden alle S tze bernommen. Es wird immer der Returncode OK zur ckgegeben, ohne da die S tze irgendwohin geschrieben werden. Die Funktionen USRGKY und USRPOS liefern immer den Returncode INVALID-KEY bzw. INVALID-POSITION. Die Funktion USRDEL liefert immer den Returncode INVALID-FUNCTION. Siehe in der Auslieferung SRA.FLAMUIO.

Diese Funktionalit t entspricht einer Dateizuweisung auf *DUMMY.

Durch Ausf Ilen der mit drei Punkten markierten Sequenzen, kann diese Routine als Ger st f r eine spezielle Benutzer Ein-/Ausgabe Routine benutzt werden.

```
************************
  NAME: FLAMUIO
                                            VERSION: 28.01.91 *
  FUNKTION:
       DUMMY FUER BENUTZER-DATEIZUGRIFF
  EXTERNE SCHNITTSTELLEN:
       USROPN DATEI OEFFNEN
       USRCLS DATEI SCHLIESSEN
       USRGET SATZ SEQUENTIELL LESEN
       USRGKY SATZ MIT SCHLUESSEL LESEN
       USRPUT SATZ SEQUENTIELL SCHREIBEN
       USRPKY SATZ MIT SCHLUESSEL SCHREIBEN
       USRDEL AKTUELLEN SATZ LOESCHEN
       USRPOS IN DER DATEI POSITIONIEREN
  HINWEIS:
       ALLE FUNKTIONEN SIND REENTRANT.
       ES WIRD KEIN LAUFZEITSYSTEM BENOETIGT.
       DIESER MODUL IST BETRIEBSSYSTEMUNABHAENGIG
*******************
  ADRESSIERUNGSMODUS
FLAMUIO AMODE ANY
FLAMUIO RMODE ANY
USROPN AMODE ANY
USROPN RMODE ANY
USRCLS AMODE ANY
USRCLS RMODE ANY
USRGET AMODE ANY
USRGET RMODE ANY
USRGKY
       AMODE ANY
USRGKY RMODE ANY
USRPUT AMODE ANY
USRPUT RMODE ANY
USRPKY AMODE ANY
USRPKY RMODE ANY
```

```
USRDEL
        AMODE ANY
USRDEL RMODE ANY
USRPOS AMODE ANY
USRPOS RMODE ANY
   FEHLERCODES
OK
          EQU
                                 KEIN FEHLER
          EQU
                                 REQM-FEHLER; UNGUELTIGE KENNUNG BZW.
                                 UNZULAESSIGE FUNKTION
BUT
          EQU
                                 SATZ VERKUERZT
EOF
          EQU
                                 DATEIENDE
               3
GAP
          EQU
                                 LUECKE IN RELATIVER DATEI
                                 SATZ AUFGEFUELLT
FILL
          EQU 4
INVKEY EQU 5
                          SCHLUESSEL NICHT VORHANDEN
EINGABEDATEI IST LEER
EINGABEDATEI IST NICHT VORHANDEN
UNZULAESSIGER OPEN-MODE
UNZULAESSIGES DATEIFORMAT
UNZULAESSIGES SATZFORMAT
UNZULASSIGE SATZLAENGE
UNZULASSIGE BLOCKGROESSE
UNZULAESSIGE SCHLUESSELPOSITION
UNZULAESSIGE SCHLUESSELLAENGE
UNZULAESSIGE DATEINAME
                                SCHLUESSEL NICHT VORHANDEN
RCEMPTY EQU 30
RCNEXIST EQU 31
RCOPENMO EQU 32
               33
RCFCBTYP EQU
RCRECFOR EQU
                 34
RCRECSIZ EQU 35
RCBLKSIZ EQU 36
RCKEYPOS EQU 37
RCKEYLEN EQU 38
RCFILNAM EQU 39
                                UNZULAESSIGER DATEINAME
     EQU X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLER
**********
* COLUMBUS-ASSEMBLER
**********
* SYMBOLIC CONDITIONS FOR #IF, #WHEN, #WHIL(E), #TOR, #AND, #OR
#LT EQU 4 LESS THAN
       EQU 2 GREATER THAN
EQU 8 EQUAL
EQU 7 NOT EQUAL
EQU 13 LESS OR EQUAL
EQU 11 GREATER OR EQUAL
EQU 4 LESS THAN ZERO
#GT
#EQ
#NE
#LE
#GE
#LZ
#GZ
        EQU 2 GREATER THAN ZERO
#ZE
        EQU 8 ZERO
        EQU 7 NOT ZERO
#NZ
         EQU 1 ONES
#ON
                4 MIXED
          EQU
#MI
#ZO
         EQU 11 ZEROS OR ONES
         EQU 14 ZEROS OR MIXED
#ZM
#OM
         EQU 7
                     ONES OR MIXED
#F
        EQU 15 TRUE IN ANY CASE
* FLOATING POINT REGISTERS, GENERAL REGISTERS, COLUMBUS REGISTERS
FΑ
          EQU
          EQU
FB
FC
          EQU
FD
          EQU
R0
          EQU
R1
          EQU
                1
R2
          EQU
          EQU
R3
                 3
R4
          EQU
R5
          EQU
```

```
R6
        EQU
R7
        EQU
              7
R8
        EQU
        EQU
R9
R10
        EQU
R11
        EQU
R12
        EQU
              12
R13
        EQU
             13
R14
        EQU
        EQU
R15
             15
R#PAR
        EQU
             R1
R#BASE
        EQU
              R10
R#STACK EQU
R#EXIT EQU
             R14
R#PASS EQU
              R15
        EJECT
USROPN
       CSECT
        USING USROPN, R10
              ***************
  NAME USROPN
  FUNKTION
        DATEI OEFFNEN
  PARAMETER
                        ARBEITSBEREICH IST MIT X'00' INITIALISIERT.
  1 <->WORKAREA 256F
                        DIESER BEREICH IST DER DATEI EINDEUTIG
                        ZUGEORDNET. ER KANN ALS GEDAECHTNIS ZWISCHEN *
                        DEN AUFRUFEN BENUTZT WERDEN.
  2 <- RETCO
                        RETURNCODE
        = 0
                        KEIN FEHLER
        = 30
                        EINGABEDATEI IST LEER
        = 31
                        EINGABEDATEI IST NICHT VORHANDEN
        = 32
                        UNGUELTIGER OPEN MODE
        = 33
                        UNGUELTIGER DATEITYP
        = 34
                        UNGUELTIGES SATZFORMAT
        = 35
                        UNGUELTIGE SATZLAENGE
        = 36
                        UNGUELTIGE BLOCKLAENGE
        = 37
                       UNGUELTIGE SCHLUESSELPOSITION
        = 38
                       UNGUELTIGE SCHLUESSELLAENGE
        = 39
                        UNGUELTIGER DATEINAME
                        UNZULAESSIGE FUNKTION; REQM FEHLER
        = X'0FXXXXXX'
                        SONSTIGER FEHLERCODE
  3 -> OPENMODE F
                        VERARBEITUNGSART
        = 0
                        INPUT (SEQUENTIELL LESEN)
                        (DATEI MUSS BEREITS EXISTIEREN)
        = 1
                        OUTPUT (SEQUENTIELL SCHREIBEN)
                        (DATEI WIRD NEU ANGELEGT ODER UEBERSCHRIEBEN) *
                        INOUT (MIT SCHLUESSEL UND SEQUENTIELL
                        LESEN UND SCHREIBEN)
                        (DATEI MUSS BEREITS EXISTIEREN)
                        OUTIN (MIT SCHLUESSEL UND SEQUENTIELL
        = 3
                        SCHREIBEN UND LESEN)
                        (DATEI WIRD NEU ANGELEGT ODER UEBERSCHRIEBEN) *
  4 -> LINKNAME CL8
                        LINKNAME
```

```
5 <-> FCBTYPE F DATEIFORMAT
        = 0; 8; 16 ... SEQUENTIELL
        = 1; 9; 17 ... INDEXSEQUENTIELL
        = 2; 10; 18 ... RELATIV
        = 3; 11; 19 ... DIREKTZUGRIFF
        = 4; 12; 20 ... KEINE SATZSTRUKTUR
        = 5; 13; 21 ... BIBLIOTHEK
  6 <-> RECFORM F
                       SATZFORMAT
        = 0; 8; 16 ... VARIABEL (V)
                        8 = BLOCKED 16 = BLOCKED/SPANNED
        = 1; 9; 17 ... FIX (F)
                        9 = BLOCKED 17 = BLOCKED
        = 2; 10; 18 ... UNDEFINIERT (U)
        = 3; 11; 19 ... STREAM (S)
                       11 = TEXTTRENNER 19 LAENGENFELDER
  7 <-> RECSIZE F
                       SATZLAENGE
        = 0 BIS 32767
          RECFORM = V: MAXIMALE SATZLAENGE ODER 0
          RECFORM = F: SATZLAENGE
          RECFORM = U: MAXIMALE SATZLAENGE ODER 0
          RECFORM = S: LAENGE DES TEXTTRENNERS BZW LAENGENFELDES
  8 <-> BLKSIZE F BLOCKLAENGE
        = 0
                       UNGEBLOCKT
  9 <-> KEYDESC STRUCT SCHLUESSELBESCHREIBUNG
        KEYFLAGS F OPTIONEN
                      KEINE DOPPELTEN SCHLUESSEL
        = 0
        = 1
                      DOPPELTE SCHLUESSEL ZULAESSIG
        KEYPARTS F ANZAHL DER SCHLUESSELTEILE
        = 0 BIS 8
        KEYPOS1 F ERSTES BYTE DES ERSTEN TEILSCHLUESSELS
        = 1 BIS 32766
        KEYLEN1 F LAENGE DES ERSTEN TEILSCHLUESSELS
        = 1 BIS 255
      KEYTYPE1 F DATENTYP DES ERSTEN TEILSCHLUESSELS
        = 0
                      ABDRUCKBARE ZEICHEN
        = 1
                      BINAERWERT
                      ERSTES BYTE DES ACHTEN TEILSCHLUESSELS
        KEYPOS8 F
       KEYLEN8 F LAENGE DES ACHTEN TEILSCHLUESSELS
= 1 BIS 255
        = 1 BIS 32766
       KEYTYPE8 F DATENTYP DES ACHTEN TEILSCHLUESSELS
= 0 ARDDUCKBARE ZEICHEN
                       ABDRUCKBARE ZEICHEN
        = 0
        = 1
                       BINAERWERT
* 10 <-> DEVICE F GERAETETYP
* = 7; 15; 23 BENUTZERGERAETE
* 11 <-> RECDELIM XL<N> SATZTRENNER
* 12 -> PADCHAR XL1 FUELLZEICHEN
* 13 <-> PRCTRL F VORSCHUBSTEUERZEICHEN 
* = 0 KEINE
                       ASA-STEUERZEICHEN
```

```
= 2
                       SYSTEM-SPEZIFISCHE-STEUERZEICHEN
* 14 -> CLOSDISP F CLOSEVERARBEITUNG
        = 0
                      REWIND
       = 1
                      UNLOAD
 - Z RETAIN / LEAVE

15 -> ACCESS F ZUGRIFFSVERFAHREN
= 0
       = 0
                      LOGISCH (SATZWEISE)
       = 1
                     PHYSISCH (BLOCKWEISE)
       = 2
                     MIXED (BLOCKZUGRIFF MIT SATZUEBERGABE)
                     LAENGE DES DATEINAMENS
* 16 <-> NAMELEN F
                      BZW. DES BEREICHS FUER DEN DATEINAMEN
* 17 <-> FILENAME CL<N> DATEINAME
                       (DER DATEINAME WIRD ZURUECKGEGEBEN, WENN
                       ER NICHT ANGEGEBEN IST. (1.ZEICHEN = " ")
*********************
  REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
             R14, R12, 12 (R13)
        STM
        LR
            R10,R15
  PARAMETER LADEN
        LM R1, R2, 0 (R1)
  ARBEITSBEREICH ADRESSIEREN
        LR R12,R1
        USING WORKAREA, R12
  DATEI OEFFNEN
  RETURNCODE AUF KEIN FEHLER SETZEN
        LA RO, OK
        ST R0,0(R2)
  RUECKSPRUNG
        LM R14, R12, 12 (R13)
             R#EXIT
        BR
  BASISREGISTER FUER WORKAREA FREIGEBEN
        DROP R12
        LTORG
        DS
             0D
        DROP R10
```

```
USRCLS CSECT
       USING USRCLS, R10
*********************
* NAME: USRCLS
  FUNKTION:
       DATEI SCHLIESSEN
* PARAMETER:
 1 <-> WORKAREA 256F ARBEITSBEREICH
* 2 <- RETCO F RETURNCODE

* = 0 KEIN FEHLER

* = -1 UNZULAESSIGE
       = -1
                     UNZULAESSIGE FUNKTION
       = X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLERCODE
                    DVS-FEHLERCODE
       SONST
*********************
  REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
       STM R14,R12,12(R13)
       LR R10, R15
  PARAMETER LADEN
       LM R1, R2, 0 (R1)
  ARBEITSBEREICH ADRESSIEREN
       LR R12, R1
       USING WORKAREA, R12
  DATEI SCHLIESSEN
  RETURNCODE AUF KEIN FEHLER SETZEN
       LA RO,OK
       ST R0,0(R2)
  RUECKSPRUNG
       LM R14,R12,12(R13)
       BR R#EXIT
  BASISREGISTER FUER WORKAREA FREIGEBEN
       DROP R12
       LTORG
       DS OD
       DROP R10
```

```
USRGET CSECT
       USING USRGET, R10
*********************
* NAME: USRGET
  FUNKTION:
       SATZ LESEN (SEQUENTIELL)
* PARAMETER:
 1 <-> WORKAREA 256F ARBEITSBEREICH
 2 <- RETCO F RETURNCODE
= 0 KEIN FEHLER
= 1 SATZ VERKUEI
       = 1
                     SATZ VERKUERZT
              DATEIENDE
LUECKE IN RELATIVER DATEI GEFUNDEN
UNZULAESSIGE FUNKTION
       = 2
       = -1
       = X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLERCODE
* 3 <- RECLEN F SATZLAENGE IN BYTES
 4 <- RECORD XL<N> SATZ
  5 -> BUFLEN F LAENGE DES SATZPUFFERS IN BYTES
***********************
 REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
       STM R14, R12, 12 (R13)
       LR R10, R15
  PARAMETER LADEN
       LM R1, R5, 0 (R1)
  ARBEITSBEREICH ADRESSIEREN
       LR R12,R1
       USING WORKAREA, R12
  SATZ LESEN
  END-OF-FILE ZURUECKMELDEN
       LA RO, EOF
       ST R0,0(R2)
  RUECKSPRUNG
       LM
           R14,R12,12(R13)
       BR
           R#EXIT
  BASISREGISTER FUER WORKAREA FREIGEBEN
       DROP R12
       LTORG
       DS
             0D
       DROP R10
```

```
USRGKY CSECT
       USING USRGKY, R10
*********************
* NAME: USRGKY
  FUNKTION:
       SATZ MIT ANGEGEBENEM SCHLUESSEL LESEN
* PARAMETER:
 1 <-> WORKAREA 256F ARBEITSBEREICH
 2 <- RETCO F RETURNCODE
= 0 KEIN FEHLER
= 1 SATZ VERKUER
                     SATZ VERKUERZT
              DATEIENDE
SCHLUESSEL NICHT VORHANDEN
UNZULAESSIGE FUNKTION
       = 2
       = 5
       = -1
       = X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLERCODE
* 3 <- RECLEN F SATZLAENGE IN BYTES
  4 <-> RECORD XL<N> SATZ MIT SUCHBEGRIFF / SATZ
  5 ->- BUFLEN F LAENGE DES SATZPUFFERS IN BYTES
***********************
 REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
        STM R14, R12, 12 (R13)
       LR R10, R15
  PARAMETER LADEN
       LM R1, R5, 0 (R1)
  ARBEITSBEREICH ADRESSIEREN
       LR R12,R1
       USING WORKAREA, R12
  SATZ LESEN
  SCHLUESSEL NICHT VORHANDEN ZURUECKMELDEN
        LA RO, INVKEY
        ST R0,0(R2)
  RUECKSPRUNG
        LM
           R14,R12,12(R13)
        BR
            R#EXIT
  BASISREGISTER FUER WORKAREA FREIGEBEN
        DROP R12
        LTORG
        DS
            0D
        DROP R10
```

```
USRPUT CSECT
       USING USRPUT, R10
**********************
* NAME: USRPUT
  FUNKTION:
       SATZ SCHREIBEN (SEQUENTIELL)
* PARAMETER:
  1 <-> WORKAREA 256F ARBEITSBEREICH
 2 <- RETCO F RETURNCODE

= 0 KEIN FEHLER

= 1 SATZ VERKUERZT

= 4 SATZ AUFGEFUELLT

= -1 UNZULAESSIGE FUNKTION
       = X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLERCODE
 3 -> RECLEN F SATZLAENGE
  4 -> RECORD XL<N> SATZ
***********************
  REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
        STM R14,R12,12(R13)
        LR R10, R15
  PARAMETER LADEN
        LM R1, R4, 0 (R1)
  ARBEITSBEREICH ADRESSIEREN
       LR R12, R1
        USING WORKAREA, R12
  SATZ SCHREIBEN
  RETURNCODE AUF KEIN FEHLER SETZEN
        LA RO,OK
        ST R0,0(R2)
  RUECKSPRUNG
        LM R14, R12, 12 (R13)
        BR R#EXIT
  BASISREGISTER FUER WORKAREA FREIGEBEN
        DROP R12
        LTORG
        DS
             0D
        DROP R10
```

```
USRPKY CSECT
       USING USRPKY, R10
***********************
* NAME: USRPKY
  FUNKTION:
        SATZ MIT ANGEGEBENEM SCHLUESSEL SCHREIBEN
* PARAMETER:
  1 <-> WORKAREA 256F ARBEITSBEREICH
 2 <- RETCO F RETURNCODE
= 0 KEIN FEHLER
= 1 SATZ VERKUEI
                       SATZ VERKUERZT
                     SATZ AUFGEFUELLT
              SATZ AGEGLECTICS
SCHLUESSEL IST UNGUELTIG
UNZULAESSIGE FUNKTION
        = 5
        = -1
        = X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLERCODE
* 3 -> RECLEN F SATZLAENGE
  4 -> RECORD XL<N> SATZ
  HINWEIS:
        WENN DER SCHLUESSEL DES ZULETZT GELESENEN SATZES MIT DEM
        SCHLUESSEL DER FIOPKY FUNKTION UEBEREINSTIMMT, WIRD DER
        SATZ UEBERSCHRIEBEN (REWRITE!), SONST WIRD BEI GLEICHEM
        SCHLUESSEL EIN WEITERER SATZ HINZUGEFUEGT, SOFERN DOPPELTE
       SCHLUESSEL ZUGELASSEN SIND.
  REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
        STM R14,R12,12(R13)
        LR R10,R15
  PARAMETER LADEN
        LM R1, R5, 0 (R1)
  ARBEITSBEREICH ADRESSIEREN
        LR R12, R1
        USING WORKAREA, R12
  SATZ SCHREIBEN
  RETURNCODE AUF KEIN FEHLER SETZEN
        LA RO, OK
        ST R0,0(R2)
  RUECKSPRUNG
        LM R14,R12,12(R13)
        BR R#EXIT
  BASISREGISTER FUER WORKAREA FREIGEBEN
        DROP R12,R10
```

```
USRDEL
      CSECT
       USING USRDEL, R10
*********************
* NAME USRDEL
  FUNKTION:
       AKTUELLEN SATZ LOESCHEN
* PARAMETER:
 1 <-> WORKAREA 256F KENNUNG DER DATEI
 2 <- RETCO F RETURNCODE

= 0 KEIN FEHLER

= 5 KEIN AKTUELI

= -1 UNZULAESSIGE
                     KEIN AKTUELLER SATZ VORHANDEN
                     UNZULAESSIGE FUNKTION
       = X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLERCODE
********************
 REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
        STM R14,R12,12(R13)
       LR R10, R15
  PARAMETER LADEN
       LM R1, R2, 0 (R1)
  ARBEITSBEREICH ADRESSIEREN
       LR R12, R1
       USING WORKAREA, R12
  SATZ LOESCHEN
  KEIN AKTUELLER SATZ VORHANDEN
       LA RO, INVKEY
        ST R0,0(R2)
  RUECKSPRUNG
        LM R14,R12,12(R13)
        BR R#EXIT
  BASISREGISTER FUER WORKAREA FREIGEBEN
        DROP R12
        LTORG
        DS
            0D
        DROP R10
```

```
USRPOS CSECT
       USING USRPOS, R10
*********************
* NAME: USRPOS
  FUNKTION:
       IN DATEI POSITIONIEREN
* PARAMETER:
 1 <-> WORKAREA 256F ARBEITSBEREICH
 2 <- RETCO F RETURNCODE
                    KEIN FEHLER
       = 0
       = 5
                     UNGUELTIGE POSITION
       = -1
                     UNZULAESSIGE FUNKTION
       = X'0FXXXXXX' SONSTIGER FEHLERCODE
 3 -> POSITION F RELATIVE POSITION
= 0 KEINE POSITIONIERUNG
       = - MAXINT DATEIANFANG
                     ( -2147483648. BZW X'80000000')
       = + MAXINT DATEIENDE
                     ( +2147483647. BZW X'7FFFFFFF')
                   N SAETZE RUECKWAERTS
       = - N
                    N SAETZE VORWAERTS
       = + N
* HINWEIS:
       MIT DIESER FUNKTION KANN DURCH VORWAERTSPOSITIONIEREN IN
       EINER RELATIVEN DATEI EINE LUECKE ERZEUGT WERDEN.
********************
  REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
       STM R14, R12, 12 (R13)
       LR R10, R15
  PARAMETER LADEN
       LM R1, R5, 0 (R1)
  ARBEITSBEREICH ADRESSIEREN
       LR R12, R1
       USING WORKAREA, R12
  SATZ POSITIONIEREN
  RETURNCODE AUF -1 SETZEN
       LA RO, 0
       BCTR R0,0
       ST R0,0(R2)
  RUECKSPRUNG
       LM R14, R15, 12 (R13)
       BR R#EXIT
```

```
BASISREGISTER FUER WORKAREA FREIGEBEN
       DROP R12
       LTORG
       DS
            0D
       DROP R10
  COPYRIGHT
            CL40'***** COPYRIGHT (C) 1986-1991 BY *****
       DC
           CL40'***** LIMES DATENTECHNIK GMBH *******
       DC
            CL40'***** MODUL FLAMUIO VERSION: 2.5A ****
       EJECT
WORKAREA DSECT
* ARBEITSBEREICH AUF DOPPELWORTGRENZE AUSGERICHTET
*************************
       DS XL1024
LWORK
       EQU *-WORKAREA
                           LAENGE; MAXIMAL 1024 BYTES
       EJECT
********************
* DUMMY SECTIONS
  PARAMETERLISTE FUER USROPN
OPNPAR DSECT
ADWORKA DS
                            WORKAREA
ADRETCO DS
                            RETCO
ADOPMO DS
                            OPENMODE
                            T.TNKNAME
ADLINK DS
ADFCBT DS A
                            FCBTYPE
ADRECFO DS A
                            RECFORM
ADRECSI DS
                            RECSIZE
            Α
ADBLKSI DS
                            BLKSIZE
            Α
ADKEYDE DS
                            KEYDESC
ADEVICE DS
            Α
                            DEVICE
ADRECDE DS
                            RECDELIM
ADPADC DS A
                            PADCHAR
ADPRCTL DS A
                            PRCNTRL
ADCLOSDI DS
                            CLOSDISP
ADACC DS
                            ACCESS
ADNAML DS
            Α
                            NAMELEN
ADFNAM DS
                            FILENAME
```

```
SCHLUESSELBESCHREIBUNG
KEYDESC DSECT
KEYFLAGS DS
                              ANZAHL SCHLUESSELTEILE
KEYPARTS DS
KEYPOS1 DS F
                              ERSTES BYTE DES ERSTEN TEILS
KEYLEN1 DS F
                              LAENGE DES ERSTEN TEILS
KEYTYPE1 DS F
                              DATENTYP DES ERSTEN TEILS
KEYPOS2 DS F
KEYLEN2 DS
KEYTYPE2 DS
KEYPOS3 DS F
KEYLEN3 DS F
KEYTYPE3 DS F
KEYPOS4 DS F
KEYLEN4 DS F
KEYTYPE4 DS
KEYPOS5 DS
KEYLEN5 DS F
KEYTYPE5 DS F
KEYPOS6 DS F
KEYLEN6 DS F
KEYTYPE6 DS F
KEYPOS7 DS F
KEYLEN7 DS
KEYTYPE7 DS F
KEYPOS8 DS F
                              ERSTES BYTE DES LETZTEN TEILS
KEYLEN8 DS F
                              LAENGE DES LETZTEN TEILS
KEYTYPE8 DS F
                              DATENTYP DES LETZTEN TEILS
```

END

5.3.2 COBOL-Beispiel

Die Benutzer Ein-/Ausgabe kann auch in COBOL oder in einer anderen h heren Programmiersprache geschrieben werden. Das folgende Beispiel realisiert zwei verschiedene Funktionen, die ber den symbolischen Dateinamen (LINKNAME bzw. DDNAME) ausgew hlt werden. Siehe in der Auslieferung COB.USERIO.

Beim Dateinamen "DATBASE" k nnen 10 S tze mit dem Inhalt:

"THIS IS A DATA-BASE RECORD FROM THE USER-IO"

gelesen werden, bevor der Returncode END-OF-FILE gemeldet wird.

Beim Dateinamen "USER..." k nnen 20 S tze mit dem Inhalt:

"THIS IS A USER RECORD FROM THE USER-IO"

gelesen werden, bevor der Returncode END-OF-FILE gemeldet wird.

Zus tzlich werden in beiden F llen die Aufrufe in der Terminalausgabe protokolliert, so da die Reihenfolge und Aufrufzeitpunkte der einzelnen Funktionen im Ablaufprotokoll von FLAM sehr gut erkennbar sind.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. USERIO.
            LIMES DATENTECHNIK GMBH.
 USERIO IS AN EXAMPLE FOR AN USER-I/O-MODULE TO CONNECT
  TO FLAM.
  THE PROGRAM IS WRITTEN TO SUPPORT 2 DIFFERENT DATA SETS IN
  THE SAME MODULE, DISTINGUISHED BY THE DD-NAME (DATBASE OR
                                                     USER...)
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
    TERMINAL IS OUT-PUT.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
77 ALL-OK
                          PIC S9(8) COMP VALUE 0.
77 FUNCTION-ERR
                         PIC S9(8) COMP VALUE -1.
                         PIC S9(8) COMP VALUE 1.
77 REC-TRUNCATED
77 END-OF-FILE
                          PIC S9(8) COMP VALUE 2.
77 REC-NOT-FOUND
                          PIC S9(8) COMP VALUE 5.
77 NEW-HEADER
                          PIC S9(8) COMP VALUE 6.
                         PIC S9(8) COMP VALUE 30.
77 FILE-EMPTY
77 FILE-NOT-EXIST PIC S9(8) COMP VALUE 31.
77 OPEN-MODE-ERR PIC S9(8) COMP VALUE 32.
77 FILE-NAME-ERR PIC S9(8) COMP VALUE 39.
```

```
77 EXAMPLE-USER-RECORD PIC X (72) VALUE
       "THIS IS A USER RECORD FROM THE USER-IO".
77 EXAMPLE-DATBAS-RECORD PIC X(72) VALUE
       "THIS IS A DATA-BASE RECORD FROM THE USER-IO".
77 RECLEN
                        PIC S9(8) COMP VALUE 80.
*************
LINKAGE SECTION.
01 USER-WORK.
    03 W-DDNAME
                  PIC X(8).
    03 W-COUNTER PIC S9(7) COMP-3.
    03 W-ELSE PIC X(1012).
01 RETCO PIC S9(8) COMP.
01 OPENMODE PIC S9(8) COMP.
    88 OP-INPUT VALUE 0.
    88 OP-OUTPUT VALUE 1.
01 DDNAME.
    03 DDNAME-1 PIC X(4).
03 FILLER PIC X(4).
 IN THIS EXAMPLE WE DO NOT NEED THE FOLLOWING PARAMETER
*01 FCBTYPE
                  PIC S9(8) COMP.
*01 RECFORM
                  PIC S9(8) COMP.
*01 RECSIZE
                  PIC S9(8) COMP.
*01 BLKSIZE
                  PIC S9(8) COMP.
*01 KEYDESC.
    03 KEYFLAGS PIC S9(8) COMP.
    03 KEYPARTS PIC S9(8) COMP.
    03 KEYENTRY
                                OCCURS 8 TIMES.
       05 KEYPOS PIC S9(8) COMP.
       05 KEYLEN PIC S9(8) COMP.
      05 KEYTYPE PIC S9(8) COMP.
              PIC S9(8) COMP.
PIC X(4).
*01 DEVICE
*01 RECDELIM
*01 PADCHAR
                  PIC X.
                  PIC S9(8) COMP.
*01 PRCTRL
                  PIC S9(8) COMP.
*01 CLOSMODE
                  PIC S9(8) COMP.
*01 ACCESS
*01 DSNLEN
                   PIC S9(8) COMP.
*01 DATA-SET-NAME PIC X(44).
 USED FOR READING
01 DATALEN
               PIC S9(8) COMP.
01 DATA-AREA.
03 DATA-1 PIC X(72).
03 DATA-2 PIC X(8).
01 BUFFLEN PIC S9(8)
                  PIC S9(8) COMP.
```

```
PROCEDURE DIVISION.
USROPN-MAIN SECTION.
 OPEN ROUTINE
USROPN-MAIN-1.
   ENTRY "USROPN" USING USER-WORK, RETCO,
                          OPENMODE, DDNAME.
 IN THIS EXAMPLE WE DO NOT USE THE OTHER PARAMETER, SO IT IS
 NOT NECESSARY TO MENTION THEM.
 FLAM STANDARDS ARE USED:
   SEQUENTIAL,
    VARIABLE LENGTH UP TO 32752 BYTE (BUT WE ONLY USE 80 BYTE)
 WE ONLY SUPPORT OPEN INPUT IN THIS EXAMPLE,
  CHECK THE OPEN MODE
    IF OP-INPUT
      THEN NEXT SENTENCE
      ELSE MOVE OPEN-MODE-ERR TO RETCO
             DISPLAY "USER-IO CANNOT WRITE TO " DDNAME
                     UPON OUT-PUT
             GO TO USROPN-MAIN-99.
FOR FURTHER USE, WE STORE THE DD-NAME IN THE
 GIVEN WORKAREA
   MOVE DDNAME TO W-DDNAME.
 WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
 CHECK FOR DDNAME "DATBASE", OR THE FIRST 4 BYTE FOR "USER"
    IF DDNAME = "DATBASE"
      THEN PERFORM OPN-DATBASE
      ELSE IF DDNAME-1 = "USER"
             THEN PERFORM OPN-USER
             ELSE MOVE FILE-NAME-ERR TO RETCO
                  DISPLAY "USER-IO DOES NOT SUPPORT " DDNAME
                          UPON OUT-PUT.
USROPN-MAIN-99.
 GO BACK TO FLAM
   EXIT PROGRAM.
```

```
OPN-DATBASE SECTION.
* OPEN-ROUTINE FOR A DATA BASE
OPN-DATBASE-1.
 HERE YOU HAVE TO PROCESS THE OPEN,
 INITIALIZE COUNTER-FIELD IN WORK AREA
   MOVE ZERO TO W-COUNTER.
  WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
    DISPLAY "USER-IO: OPEN FOR DATABASE IS DONE"
            UPON OUT-PUT.
OPN-DATBASE-90.
  SET THE RETURNCODE
    MOVE ALL-OK TO RETCO.
OPN-DATBASE-99.
    EXIT.
OPN-USER SECTION.
  OPEN-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE
OPN-USER-1.
 HERE YOU HAVE TO PROCESS THE OPEN,
 INITIALIZE COUNTER-FIELD IN WORK AREA
   MOVE ZERO TO W-COUNTER.
 WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
    DISPLAY "USER-IO: OPEN FOR " DDNAME " IS DONE"
            UPON OUT-PUT.
OPN-USER-90.
 SET THE RETURNCODE
    MOVE ALL-OK TO RETCO.
OPN-USER-99.
    EXIT.
```

```
USRCLS-MAIN SECTION.
CLOSE ROUTINE
USRCLS-MAIN-1.
   ENTRY "USRCLS" USING USER-WORK, RETCO.
WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
 CHECK FOR DDNAME
   IF W-DDNAME = "DATBASE"
      THEN PERFORM CLS-DATBASE
      ELSE PERFORM CLS-USER.
USRCLS-MAIN-99.
 GO BACK TO FLAM
   EXIT PROGRAM.
CLS-USER SECTION.
 CLOSE-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE
CLS-USER-1.
 HERE YOU HAVE TO PROCESS THE CLOSE,
WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
   DISPLAY "USER-IO: CLOSE FOR " W-DDNAME " IS DONE"
     UPON OUT-PUT.
CLS-USER-90.
 SET THE RETURNCODE
   MOVE ALL-OK TO RETCO.
CLS-USER-99.
   EXIT.
```

```
CLS-DATBASE SECTION.
* CLOSE-ROUTINE FOR A DATA BASE
CLS-DATBASE-1.
* HERE YOU HAVE TO PROCESS THE CLOSE,
  WE ONLY DISPLAY A MESSAGE
    DISPLAY "USER-IO: CLOSE FOR DATABASE IS DONE"
            UPON OUT-PUT.
CLS-DATBASE-90.
  SET THE RETURNCODE
    MOVE ALL-OK TO RETCO.
CLS-DATBASE-99.
    EXIT.
USRGET-MAIN SECTION.
 ROUTINE FOR READING RECORDS
USRGET-MAIN-1.
    ENTRY "USRGET" USING USER-WORK, RETCO,
                          DATALEN, DATA-AREA, BUFFLEN.
 WE SUPPORT DIFFERENT DATA SETS,
  CHECK FOR DDNAME
    IF W-DDNAME = "DATBASE"
       THEN PERFORM GET-DATBASE
       ELSE PERFORM GET-USER.
USRGET-MAIN-99.
  GO BACK TO FLAM
    EXIT PROGRAM.
```

```
GET-DATBASE SECTION.
 GET-ROUTINE FOR A DATA BASE
GET-DATBASE-1.
 WE RETURN ALWAYS THE SAME RECORD
 AFTER THE 10. RECORD WE FINISH (EOF)
   IF W-COUNTER << +10
      THEN MOVE EXAMPLE-DATBAS-RECORD TO DATA-1
          MOVE W-DDNAME TO DATA-2
          MOVE RECLEN
                                   TO DATALEN
                                   TO W-COUNTER
          ADD +1
          MOVE ALL-OK
                                   TO RETCO
      MOVE ALL-OK TO ELSE MOVE ZERO TO DATALEN
          MOVE END-OF-FILE TO RETCO.
GET-DATBASE-99.
   EXIT.
GET-USER SECTION.
 GET-ROUTINE FOR THE OTHER EXAMPLE,
GET-USER-1.
 WE RETURN ALWAYS THE SAME RECORD,
 AFTER THE 20. RECORD WE FINISH (EOF)
   IF W-COUNTER << +20
      THEN MOVE EXAMPLE-USER-RECORD TO DATA-1
          MOVE W-DDNAME TO DATA-2
MOVE RECLEN TO DATA FOR
          MOVE RECLEN
                                 TO DATALEN
      MOVE END-OF-FILE TO RETCO.
GET-USER-99.
   EXIT.
```

5.4 Verwendung der Benutzerausg nge

5.4.1 EXK10/EXD10-Schnittstelle

5.4.1.1 Trennung mit Trennzeichen SEPARATE

Die folgende Exitroutine kann sowohl beim Komprimieren als auch beim Dekomprimieren eingesetzt werden. Sie erm glicht das Bearbeiten von Feldern innerhalb von S tzen. Siehe in der Auslieferung SRA.SEPARATE.

```
TITLE 'SEPARATE: EXIT ZUR FLAM-KOMPRIMIERUNG'
SEPARATE CSECT
SEPARATE AMODE ANY
SEPARATE RMODE ANY
********************
        DAS PROGRAMM TRENNT FELDER IN DATENSAETZEN, DIE DURCH EIN
        TRENNZEICHEN SEPARIERBAR SIND, IN EINZELNE FLAM-SAETZE.
        DADURCH WIRD EINE BESSERE KOMPRIMIERUNG ERREICHT.
        DAS PROGRAMM IST SO AUSGELEGT, DASS DURCH AENDERUNG IN EINEM
        STATEMENT EIN ANDERES, AUCH IN DER LAENGE UNTERSCHIEDLICHES
        TRENNZEICHEN DEFINIERT WERDEN KANN, OHNE DASS DAS PROGRAMM
        IM ABLAUF GEAENDERT WERDEN MUSS.
        DIE TRENNZEICHEN WERDEN AUS DEM DATENSATZ ELIMINIERT UND DURCH
        FLAM-SYNTAX ERSETZT.
        ENTHAELT DER DATENSATZ KEIN TRENNZEICHEN, SO WIRD DER
        SATZ UNVERAENDERT AN FLAM ZURUECKGEGEBEN.
        SEPARATE WIRD DURCH PARAMETEREINGABE 'EXK10=SEPARATE' BEIM
        AUFRUF VON FLAM/FLAMUP AKTIVIERT.
        DIE FELDER BESTEHEN AUS ABDRUCKBAREN ZEICHEN, GETRENNT
        DURCH EIN 2 BYTE LANGES TRENNZEICHEN (X'0D25')
        DIE SO KOMPRIMIERTEN DATEN WERDEN MITTELS FILE TRANSFER ZU
        EINEM PC UEBERTRAGEN UND MIT FLAM FELDWEISE (MIT TRENNZEICHEN
        DES JEWEILIGEN BETRIEBSSYSTEMS, WIE X'ODOA' BEI MSDOS ODER
        NUR X'OA' BEI UNIX) AUF DAS SPEICHERMEDIUM DEKOMPRIMIERT.
  ANMERKUNG:
        BEI DEKOMPRIMIERUNG AUF DEM HOST-RECHNER IST IN EINE
        DATEI VARIABLER SATZLAENGE ANZUGEBEN.
        JEDES BEI DER KOMPRIMIERUNG GETRENNTE FELD WIRD IN EINEM
        SEPARATEN DATENSATZ AUSGEGEBEN. DIE TRENNZEICHEN SIND NICHT
        MEHR IM SATZ ENTHALTEN.
        D.H. AUF GROSSRECHNERN IST DIE URSPRUNGSDATEI NICHT
        REKONSTRUIERBAR.
```

```
DIESER MODUL IST REENTRANT UND REUSABLE
  AUTOR: LIMES DATENTECHNIK GMBH
                 PHILIPP-REIS-PASSAGE 2
                 D-61381 FRIEDRICHSDORF/TS.
                 TEL. 06172-5919-0
                 FAX 06172-5919-39
********************
  INTERFACE: R1 ZEIGT AUF EINE PARAMETERLISTE
  0 (R1) - A (FUNKTIONSCODE)
  4(R1) - A(RETURNCODE)
  8 (R1) - A (A (SATZ)) SATZPOINTER
 12 (R1) - A (SATZLAENGE)
  16(R1) - A(WORKAREA)
                               NEU AB FLAM V2.5
********************
        LR R12,R15 BASISADRESSE IST EINSPRUNGADRESSE
USING SEPARATE,R12 BASIS REGISTER ZUWEISEN
USING WORKAREA,R2 BASIS REGISTER WORKAREA
LA 15,0 ZUNAECHST IST STORM
        L R3,0(,R1) A (FC LADEN)

CLC 0(4,R3),FCSATZ SATZ UEBERGEBEN ?

BE SATZUEB == JA
        CLC 0(4,R3),FCOPEN OPEN ?
        BNE RET
                                == NEIN
  ZUM OPEN ZEITPUNKT WORKAREA-FELDER LOESCHEN
             R2,16(,R1)
                             A (WORKAREA)
                              FLAGS LOESCHEN
        MVI FLAG, X'00'
             RET
        B
SATZUEB DS
              OН
```

```
SATZ WURDE UEBERGEBEN
               R10,8(,R1)
                                 A(A(SATZ)) NACH R10
         L
               R4,0(,R10)
                                 A (SATZ) LADEN
         L
               R11,12(,R1)
                                 A (SATZLAENGE)
                                 SATZLAENGE LADEN
         т.
               R5,0(,R11)
         LΑ
               R9,0(R5,R4)
                                 A (SATZENDE)
                                 A (WORKAREA)
         L
               R2,16(,R1)
         TM
               FLAG, SATZDA
                                 SATZ SCHON GEHABT ?
         BNO
               BEGINN
                                 == NEIN
         ΤM
               FLAG, LOESCH
                                 SATZ ZU LOESCHEN ?
               LOESATZ
                                 == JA
         во
BEGINNA DS
                                 SATZ WURDE SCHON BEARBEITET
         L
               R4, SATZPTR
                                 A (FELD) VOM LETZTEN MAL
BEGINN
         DS
               0н
               FLAG, SATZDA
                                 KZ FUER SATZ SCHON GEHABT
         OI
         LR
               R7,R4
                                 A (FELDANFANG SICHERN)
         LR
               R6,R9
                                 A (FELDENDE)
         SR
               R6,R7
                                 - A(FELDANFANG) = L'RESTSATZ
               LEERSATZ
                                 L' = 0, LEERSATZ UEBERGEBEN
         BZ
         С
               R6, LTRENNKZ
                                 L' << L'TRENNZEICHEN HAT KEIN TRENN-Z.
               SUCH
         RNT.
         OI
               FLAG, LOESCH
                                 KZ ZUM LOESCHEN BEI NAECHSTEM RUN
         LR
               R4, R9
                                 A (SATZENDE)
               SUCHEND
         В
SUCH
         DS
               OН
         LA
               R8,1
                                 SCHRITTWEITE FUER BX-BEFEHL
         S
               R9, LTRENNKZ
                                 WG. BX-BEFEHL SATZENDE -L' SETZEN
SUCHLOOP DS
               OН
   SUCHKRITERIUM IST (TRENNKZ)
         CLC
               0(L'TRENNKZ,R4),TRENNKZ
                                          TRENNZEICHEN ?
         BE
                                 == JA
         BXLE R4, R8, SUCHLOOP
                                 NAECHSTES ZEICHEN
         OI
               FLAG, LOESCH
                                KZ ZUM LOESCHEN BEI NAECHSTEM RUN
               R4, L'TRENNKZ-1 (R4) FELD IST UM L'-1 GROESSER
         В
               SUCHEND
ISTDA
         DS
               OН
               R6, L'TRENNKZ (R4) SATZPOINTER ERHOEHEN
         LΑ
               R6, SATZPTR
         ST
                                 SATZPOINTER SICHERN
SUCHEND DS
               0н
```

```
PARAMETERLEISTE VON FLAM VERSORGEN
          SK R4,R7 FELDLAENGE
ST R4,0(R11) IST SATZLAENGE FUER FLAM
ST R7,0(R10) SATZADRESSE FUER FLAM
LA R15,8 RETURNCORE
                                     RETURNCODE: SATZ EINFUEGEN
RET
          DS OH
          ZURUECK ZU FLAM
          L R3,4(,R1) A(RC) LADEN

ST R15,0(,R3) RC UEBERGEBEN

L R14,12(R13) REGISTER ZURUECKLADEN

LM R0,R12,20(R13)

BR R14
          BR R14
LOESATZ DS
                OН
          LA R15,4
MVI FLAG,X'00'
                                        RETURNCODE: SATZ LOESCHEN
                                     RETURNCODE: SA
FLAG LOESCHEN
          В
               RET
                                       UND FERTIG
              NACH TRENNZEICHEN AM SATZENDE
FLAG, LOESCH KZ ZUM LOESCHEN BEI NAECHSTEM RUN
R4,0 SATZ IST LEFP
LEERSATZ DS OH
          OI
          ST R4,0(R11)
LA R15,8
                                     SATZLAENGE FUER FLAM
RETURNCODE: SATZ EINFUEGEN
                 RET
                                       UND FERTIG
  KONSTANTEN UND WORKBEREICHE
                            FUNCTION CODE SATZUEBERGABE
FCSATZ DC F'4'
FCOPEN DC F'0'
                                                         OPEN
LTRENNKZ DC A(L'TRENNKZ) LAENGE DES TRENN-ZEICHENS
* BEI ANDEREM TRENNZEICHEN HIER MODIFIZIEREN
TRENNKZ DC XL2'0D25'
                                       ZU SUCHENDES TRENNZEICHEN
```

```
REGISTER
R0
         EQU
                                  PARAMETER ADRESSE
R1
         EQU
               1
                                  BASISREGISTER FUER WORKAREA
R2
         EQU
R3
         EQU
               3
R4
         EQU
R5
         EQU
               5
R6
         EQU
               6
R7
         EQU
               7
R8
         EQU
              8
         EQU
R9
R10
        EQU
             10
R11
        EQU
                                  BASIS REGISTER
R12
        EQU
             12
R13
        EQU
              13
                                  A (SAVE AREA)
R14
        EQU
               14
                                  RUECKSPRUNGADRESSE
R15
        EQU
                                  EINSPRUNGADRESSE
         LTORG
         DC
              C'*** MODULE SEPARATE V1.02 FOR FLAM V2.5.'
         DC
               C' COPYRIGHT (C) 1990-91 BY LIMES DATENTECHNIK GMBH. '
               C'DATE, TIME ASSEMBLED: '
         DC
         DC
               C'&SYSDATE , &SYSTIME '
               C'***'
  WORKAREA BEREICH WIRD VON FLAM UEBERGEBEN (1024 BYTE)
WORKAREA DSECT
DDNAME
        DS
               CL8
                                  DD-NAME DER AKTUELLEN DATEI
SATZPTR DS
                                  SATZPOINTER
               Α
                                  KENNZEICHEN ZUR VERARBEITUNG
FLAG
        DS
              Х
SATZDA
        EQU
             1
                                  SATZ WAR SCHON UEBERGEBEN
LOESCH EQU
                                  SATZ IST ZU LOESCHEN
         END
```

5.4.1.2 Tabulatoren in Leerzeichen umwandeln TABEX

Die folgende Exitroutine kann sowohl beim Komprimieren als auch beim Dekomprimieren eingesetzt werden. Alle Tabulatorzeichen X'05' werden in 1 bis 8 Leerzeichen X'40' umgewandelt, so da die n chste Tabulatorposition im Abstand von 8 Zeichen erreicht wird. Leere S tze werden in S tze mit einem Leerzeichen umgewandelt. Siehe in der Auslieferung SRA.TABEX.

```
START
                                              VERSION 06.10.92 *
 NAME TABEX
 FUNKTION
        TABULATOREN IN LEERZEICHEN EXPANDIEREN
       LEERE SAETZE IN SAETZE MIT EINEM LEERZEICHEN UMSETZEN
 PARAMETER:
   FUCO
              F KENNZEICHEN
       RETCO F RETURNCODE
       RECPTR A SATZZEIGER RECLEN F SATZLAENGE
       EXWORK 256F WORKAREA
*********************
* TABEX #ENTR TYP=B
       CSECT
       USING TABEX, R15
* SYMBOLIC CONDITIONS FOR #IF, #WHEN, #WHIL(E), #TOR, #AND, #OR
      EQU 4 LESS THAN
#LT
      EQU 2 GREATER THAN
#GT
#EQ
      EQU 8 EQUAL
      EQU 7 NOT EQUAL
#NE
      EQU 13 LESS OR EQUAL
#LE
     EQU 11 GREATER OR EQUAL
EQU 4 LESS THAN ZERO
EQU 2 GREATER THAN ZERO
#GE
#LZ
#GZ
#ZE
      EQU 8 ZERO
#NZ
      EQU 7 NOT ZERO
#ON
      EQU 1 ONES
      EQU 4 MIXED
#MI
       EQU 11 ZEROS OR ONES
#ZO
       EQU 14 ZEROS OR MIXED
#ZM
#OM
      EQU 7 ONES OR MIXED
#F
       EQU 15 TRUE IN ANY CASE
```

```
GENERAL REGISTERS
R0
         EQU
R1
         EQU
               1
R2
         EQU
         EQU
R3
               3
R4
         EQU
         EQU
R5
               5
R6
         EQU
               6
         EQU
               7
R7
R8
         EQU
               8
R9
         EQU
         EQU
R10
              10
R11
         EQU
R12
         EQU
              12
R13
         EQU
               13
R14
         EQU
               14
R15
         EQU
  REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
         STM R14, R12, 12 (R13)
 PARAMETER LADEN
               R1, R5, 0 (R1)
         LM
  RETURNCODE MIT NULL VORBESETZEN
               R0,0
         LA
         ST
               R0,0(R2)
         #IF
               EQ
   SATZ UEBERGEBEN
         LA
               R0,4
         С
               R0,0(R1)
         #THEN
               #F-#EQ, #F1001
         BC
         #IF
  SATZLAENGE GROESSER ALS 0
               R6,0(R4)
         L
         LTR
               R6, R6
         #THEN
               #F-#GZ, #F1002
         вc
```

```
#IF
  SATZ ENTHAELT MINDESTENS EINEN TABULATOR
         BCTR R6,0
         LA
               R2,0
         L
              R1,0(R3)
              R0,R1
         LR
         EΧ
              R6, TRTTAB
         LTR R2, R2
         #THEN
         ВC
               #F-#NZ, #F1003
  ZEIGER AUF ARBEITSBEREICH ZURUECKGEBEN
         ST
               R5,0(R3)
  ERSTEN TEIL DES SATZES IN DEN ARBEITSBEREICH UEBERTRAGEN
               R1,R0
         SR
         LR
              R7,R1
              R8, R5
         LR
              R9,8(R1)
         LA
         ICM
              R1,8,SPACE
         MVCL R8, R0
  TABULATORPOSITION ERMITTELN
         SRL
              R8,3
             R8,3
         SLL
         #WHILE GZ
#W1004
        DS
               OН
  RESTLAENGE GROESSER ALS NULL
         SR
              R6,R7
         #AND NZ
         BC
               #F-#GZ, #F1005
  WEITERER TABULATOR VORHANDEN
         Α
               R0,F1
               R1,R0
         LR
               R2,0
         LΑ
         BCTR R6,0
         EX
               R6, TRTTAB
         LTR
              R2, R2
         #DO
         BC
               #F-#NZ, #F1004
  NAECHSTEN TEIL DES SATZES IN DEN ARBEITSBEREICH UEBERTRAGEN
         SR
               R1, R0
         LR
              R7,R1
              R9,8(R1)
         LA
         ICM R1,8,SPACE
         MVCL R8, R0
```

```
TABULATORPOSITION ERMITTELN
             R8,3
        SRL
        SLL
             R8,3
        #BEND
              #W1004
        В
#F1004
        DS
              OН
#F1005 DS
              OН
        #IF GZ
  RESTLAENGE IST GROESSER ALS 0
        LTR
             R6,R6
        #OR
        BC
              #GZ, #T1007
  LETZTES IST KEIN TABULATOR
        LTR
             R2, R2
        #THEN
        BC
              #F-#ZE, #F1006
#T1007
        DS
              OН
  LETZTEN TEIL DES SATZES IN DEN ARBEITSBEREICH UEBERTRAGEN
        LA
              R1,1(R6)
        LR
              R9, R1
        MVCL R8, R0
        #BEND
#F1006
              OН
  NEUE SATZLAENGE ERMITTELN UND ZURUECKGEBEN
        SR
              R8,R5
        ST
              R8,0(R4)
        #BEND
#F1003
        DS
              ОН
        #ELSE
        В
              #I1002
#F1002
        DS
              OН
  SATZ MIT EINEM LEERZEICHEN ERZEUGEN
        MVI 0(R5),C''
        LA
              R0,1
        ST
              R0,0(R4)
        ST
              R5,0(R3)
        #BEND
#11002
        DS
              OН
        #BEND
#F1001
        DS
              0H
```

```
RUECKSPRUNG
         R14, R12, 12 (R13)
      LM
      #EXIT
      BR
         R14
  VARIABLE BEFEHLE FUER EXECUTE
TRTTAB TRT 0(0,R1), TABTAB
*******************
* LOKALE KONSTANTEN
**********************
F1
    DC F'1'
SPACE DC CL4' '
  TABELLE ZUM ERMITTELN VON TABULATORZEICHEN
TABTAB DC 256X'00'
      ORG TABTAB+X'05'
      DC X'05'
      ORG
      #END
      DROP R15
      END
```

5.4.2 EXK20-/EXD20-Schnittstelle

Da FLAM Komprimate mit Checksummen gegen Manipulation sch tzt, lassen sich mit geringstem Aufwand Verschl sselungen in den Benutzerausg ngen f r die Komprimate durchf hren.

Weil das Komprimat bereits verschleiert ist, kann das einfache deterministische Vertauschen von Zeichen im Komprimat von einem unberechtigten Benutzer nur sehr schwer erkannt werden.

Bei der Dekomprimierung f hrt die Vertauschung, sofern sie nicht von einem berechtigten Benutzer r ckg ngig gemacht wird, zu einem Checksummenfehler und das Komprimat kann nicht gelesen werden.

Durch die Symmetrie der Schnittstellen kann bei der Verschl sselung und Entschl sselung die gleiche Routine benutzt werden, sofern die zweimalige Anwendung der gleichen Funktion den Ausgangszustand wiederherstellt, wie das beim Vertauschen der Fall ist.

hnliche Ergebnisse kann man durch bersetzungstabellen erzielen, die mehrere Zeichen paarweise zyklisch vertauschen.

```
TITLE 'EX20 (B) | VERSION 1.00:06/25/91 | '
*********
* COLUMBUS-ASSEMBLER
* SYMBOLIC CONDITIONS FOR #IF, #WHEN, #WHIL(E), #TOR, #AND, #OR
    EQU 4 LESS THAN
       EQU 2 GREATER THAN
#GT
     EQU 8 EQUAL
#EO
     EQU 7 NOT EQUAL
#NE
#LE
     EQU 13 LESS OR EQUAL
#GE
     EQU 11 GREATER OR EQUAL
#LZ
       EQU 4 LESS THAN ZERO
       EQU
            2 GREATER THAN ZERO
#GZ
#ZE
       EQU
           8 ZERO
#NZ
       EQU 7 NOT ZERO
       EQU 1 ONES
#ON
#MI
       EQU 4 MIXED
       EQU 11 ZEROS OR ONES
#ZO
       EQU 14 ZEROS OR MIXED
#ZM
       EQU 7 ONES OR MIXED
#OM
       EQU 15 TRUE IN ANY CASE
#F
```

```
* FLOATING POINT REGISTERS, GENERAL REGISTERS, COLUMBUS REGISTERS
FA
       EQU
       EQU
FΒ
FC
       EQU
FD
       EQU
            6
R0
       EQU
            0
R1
       EQU
            1
R2
       EQU
R3
       EQU
            3
R4
       EQU
R5
       EQU
            5
R6
       EQU
            6
R7
       EQU
           7
       EQU
           8
R8
R9
       EQU
R10
      EQU
           10
     EQU
           11
R11
R12
      EQU
           12
R13
       EQU
            13
R14
       EQU
           14
R15
      EQU
           15
R#PAR EQU R1
R#BASE EQU R10
R#STACK EQU R13
R#EXIT
           R14
       EQU
R#PASS EQU
       EJECT
       CSECT
EX20
       USING EX20,R#PASS
***********************
 NAME: EX20
                                           VERSION: 13.03.91 *
  FUNKTION:
       FLAMFILE AUF EINFACHE WEISE VER- UND ENTSCHLUESSELN
       DAS 16.TE UND 17.TE ZEICHEN WIRD VERTAUSCHT. DADURCH
       VERAENDERT SICH DIE CHECKSUMME UND KOMPRIMAT KANN NUR
       VERARBEITET WERDEN, WENN DIE ZEICHEN ZUVOR ERNEUT
       GETAUSCHT WERDEN.
 PARAMETER
              F KENNZEICHEN
* 1 ->> ID
       RETCO F RETURNCODE
* 2 <<-
* 3 ->> RECPTR A SATZZEIGER
* 4 ->> RECLEN F SATZLAENGE
*******************
```

```
REGISTER SICHERN UND BASISREGISTER LADEN
         STM R14, R12, 12 (R13)
  PARAMETER LADEN
        LM
              R1,R4,0(R1)
  KOMPRIMATSSATZ UEBERGEBEN
         CLC
              0(4,R1),F4
         BC
              #F-#EQ, #F1001
  SATZLAENGE LADEN
              R4,0(R4)
         L
  SATZLAENGE GROESSER ALS 16
         LA R14,16
         CR
            R4,R14
         вc
              #F-#GT, #F1002
  VERTAUSCHEN DES 16.TEN UND 17.TEN ZEICHENS
              R3,0(R3)
         L
         BCTR R14,0
        LA
              R14,0(R3,R14)
         IC
              R5,0(R14)
        MVC 0(1,R14),1(R14)
        STC R5,1(R14)
#F1002
        DS
              OН
#F1001
              OН
        DS
  RETURNCODE = SATZ UEBERNEHMEN, BZW OHNE FEHLER
         LA
             R0,0
              R0,0(R2)
         ST
  RUECKSPRUNG
         LM
              R14, R12, 12 (R13)
         BR
              R#EXIT
  LOKALE KONSTANTEN
        DC
              F'4'
F4
        DC
              F'16'
F16
         LTORG
        DS
              0D
        DROP R#PASS
         END
```

5.5 Kopplung von FLAM mit anderen Produkten

FLAM kann als Dienstprogramm und Zugriffsmethode nur Basismechanismen anbieten, die zur Realisierung beliebiger Anwendungen geeignet sind.

Als Werkzeug zur Erledigung von Benutzeraufgaben wird FLAM erst im Zusammenspiel mit anderen Produkten oder Benutzerprogrammen seine Funktionalit t, Effizienz und Qualit t beweisen k nnen. Produkte f r eine Integration sind z.B. Dateibearbeiter, vierte Generationssprachen, File-Transfer, Archivprogramme und alle Arten von Anwendungen, die sehr gro e Datenmengen schnell und platzsparend verwalten und bearbeiten m ssen.

5.5.1 Kopplung mit FT-BS2000

Der Filetransfer FT-BS2000 bietet nur die bertragung ganzer Dateien an; eine satzweise bergabe ist nicht vorgesehen. Da andererseits bei der Daten bertragung zwischen Rechnern immer mit Ausfallsituationen gerechnet werden mu und damit auch ein Wiederanlauf notwendig ist, der von FLAM derzeit nicht unterst tzt wird, bietet sich folgendes Verfahren an:

Im ersten Schritt wird die zu versendende Datei mit FLAM komprimiert. Im zweiten Schritt wird die komprimierte Datei dem FT-BS2000 zur bertragung bergeben. Dieses Verfahren ist auch im Hinblick auf eine optimale Leitungsausnutzung sinnvoll, da nur in einer solchen Konfiguration die bertragungsrate an die Leitungsgeschwindigkeit angepa t werden kann.

Sowohl FLAM als auch FT-BS2000 bieten Unterprogrammschnittstellen an, ber die die vollst ndige Verarbeitung einer Datei gestartet werden kann. Damit ist es auf einfache Weise m glich, ein Steuerprogramm zur gemeinsamen Benutzung von FLAM und FT-BS2000 mit einer einheitlichen Bedieneroberfl che zu entwickeln.

Hinweis: Das Programm FLAMFT mu mit der Compiler-Option "COMOPT ACCEPT-LOW-TO-UP=NO" bersetzt werden.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. FLAMFT.
 FUNKTION: KOMPRIMIERUNG MIT ANSCHLIESSENDEM FILETRANSFER
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
   TERMINAL IS TERM.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
   PARAMETER FUER NCOPY
                         PIC -ZZZZ9.
77 MAIN-RCODE-STRING
77 SUB-RCODE-STRING
                            PIC -ZZZZ9.
01 FT-NCOPY-LIST.
 02 FILLER
                            PIC X(4) VALUE "V300".
 02 USER-PARAMETERS.
   05 TRANSFER-DIRECTION PIC X(1).
       88 TO-PARTNER
                                       VALUE "T".
                                       VALUE "F".
       88 FROM-PARTNER
   05 PARTNER-NAME
                           PIC X(8).
   05 LOCAL-PARAMETER.
                        PIC X(56).
       10 FILE-NAME
           88 NOT-SPECIFIED
                                       VALUE LOW-VALUE.
                            PIC X(8).
       10 LINK-NAME
           88 NOT-SPECIFIED
                                       VALUE LOW-VALUE.
       10 LIBRARY
                            PIC X(56).
           88 NOT-SPECIFIED
                                       VALUE LOW-VALUE.
                            PIC X(64).
       10 ELEMENT
           88 NOT-SPECIFIED
                                       VALUE LOW-VALUE.
       10 TYP
                            PIC X(8).
           88 NOT-SPECIFIED
                                       VALUE LOW-VALUE.
       10 VERSION PIC X(24).
           88 STD
                                       VALUE LOW-VALUE.
       10 FILE-PASSWORD
                          PIC X(11).
       10 SUCCESS-PROCESSING PIC X(250).
       10 FAILURE-PROCESSING PIC X(250).
       10 USER-DEF-ADMISSION PIC X(67).
           88 NONE
                                       VALUE LOW-VALUE.
```

```
10 TRANSFER-ADMISSION.
       15 USER-ID PIC X(8).
                       PIC X(40).
       15 ACCOUNT
       15 PASSWORD PIC X(19).
   10 PROCESSING-ADMISSION.
                                   VALUE HIGH-VALUE.
       88 NOT-SPECIFIED
       15 USER-ID
                       PIC X(8).
       15 ACCOUNT
                       PIC X(40).
       15 PASSWORD
                       PIC X(19).
   10 LISTING
                        PIC X(1).
       88 SYSLST-LST
                                   VALUE LOW-VALUE.
       88 LISTFILE
                                   VALUE "L".
                                   VALUE "N".
       88 NONE
   10 MONJV
                       PIC X(56).
       88 NONE
                                   VALUE LOW-VALUE.
   10 JV-PASSWORD
                       PIC X(11).
       88 NONE
                                   VALUE LOW-VALUE.
05 REMOTE-PARAMETER.
   10 REMOTE-SYNTAX
                        PIC X(1).
       88 BS2000
                                   VALUE LOW-VALUE.
       88 MSP
                                   VALUE "3".
       88 ANY-SYNTAX
                                   VALUE "A".
                        PIC X(56).
   10 FILE-NAME
       88 NOT-SPECIFIED
                                   VALUE LOW-VALUE.
   10 LINK-NAME
                        PIC X(8).
       88 NOT-SPECIFIED
                                   VALUE LOW-VALUE.
   10 LIBRARY
                        PIC X(56).
       88 NOT-SPECIFIED
                                   VALUE LOW-VALUE.
   10 ELEMENT
                        PIC X(64).
       88 NOT-SPECIFIED
                                   VALUE LOW-VALUE.
   10 TYP
                        PIC X(8).
       88 NOT-SPECIFIED
                                   VALUE LOW-VALUE.
                 PIC X(24).
   10 VERSION
                                   VALUE LOW-VALUE.
       88 NONE
                                   VALUE " ".
       88 STD
   10 FILE-PASSWORD
                       PIC X(11).
   10 SUCCESS-PROCESSING PIC X(250).
   10 FAILURE-PROCESSING PIC X(250).
   10 USER-DEF-ADMISSION PIC X(67).
                                   VALUE HIGH-VALUE.
       88 NONE
   10 TRANSFER-ADMISSION.
       88 NONE
                                   VALUE HIGH-VALUE.
       15 USER-ID
                       PIC X(8).
       15 ACCOUNT
                       PIC X(40).
       15 PASSWORD PIC X(19).
```

```
10 PROCESSING-ADMISSION.
           88 NOT-SPECIFIED
                                     VALUE HIGH-VALUE.
                                      VALUE HIGH-VALUE.
           88 NONE
           15 USER-ID PIC X(8).
           15 ACCOUNT
                           PIC X(40).
           15 PASSWORD
                           PIC X(19).
   05 COMPRESS
                          PIC X(1).
       88 NONE
                                      VALUE LOW-VALUE.
                                      VALUE "B".
       88 BYTE-REPETITION
   05 WRITE-MODE
                           PIC X(1).
       88 REPLACE-FILE
                                      VALUE LOW-VALUE.
       88 NEW-FILE
                                      VALUE "N".
       88 EXTEND-FILE
                                      VALUE "E".
   05 DATA-TYPE
                           PIC X(1).
       88 CHARACTER-TYPE
                                      VALUE LOW-VALUE.
       88 BINARY-TYPE
                                      VALUE "B".
       88 NOT-SPECIFIED
                                      VALUE HIGH-VALUE.
   05 PRIORITY
                          PIC X(1).
      88 NORMAL
                                      VALUE LOW-VALUE.
       88 HIGH
                                      VALUE "H".
   05 START-TIME.
       10 EARLIEST-DATE
                          PIC X(8).
                                      VALUE LOW-VALUE.
           88 TODAY
           88 TOMORROW
                                      VALUE "T".
       10 EARLIEST-TIME
                         PIC X(5).
   05 CANCEL-PARAMETER.
       10 CANCEL-DESIRED PIC X(1).
           88 NO-CANCEL
                                      VALUE LOW-VALUE.
           88 YES
                                      VALUE "Y".
       10 CANCEL-DATE PIC X(8).
           88 TODAY
                                      VALUE LOW-VALUE.
                                      VALUE "T".
           88 TOMORROW
                          PIC X(5).
       10 CANCEL-TIME
01 FT-RETURN-INFO.
   05 FILLER
                            PIC X(4)
                                     VALUE "V300".
   05 TRANSFER-ID
                            PIC X(10).
   05 FT-RETURN-CODE.
       10 MAIN-RETURN-CODE PIC S9(5) COMP.
           88 OKAY
                                      VALUE 0.
       10 SUB-RETURN-CODE PIC S9(5) COMP.
       10 DMS-RETCODE
                           PIC X(8).
       10 LINK-RETCODE REDEFINES DMS-RETCODE PIC X(8).
```

```
PARAMETER FUER FLAMUP
77 FLAM-FLAMID
                              PIC 9(8) COMP.
                              PIC 9(8) COMP.
77 FLAM-RETCO
01 FLAM-PARAM.
   05 FILLER
                              PIC X(18)
      VALUE IS "COMPRESS, FLAMFILE=".
   05 FLAMFILE.
      10 FILLER
                             PIC X(4) VALUE "CMP.".
       10 FLAMFILE-TIME
                              PIC 9(8).
   05 FILLER
                              PIC X(8) VALUE ",FLAMIN=".
   05 FLAMIN
                             PIC X(218) VALUE SPACES.
                             PIC S9(8) COMP VALUE 256.
77 FLAM-PARLEN
 FELD FUER ANTWORTEN
01 ANTWORT
                              PIC X(1).
   88 JA
                                          VALUE "Y", "J"
PROCEDURE DIVISION.
 NAME DER EINGABE-DATEI ERMITTELN
   DISPLAY "DATEINAME IN LOKALEN SYSTEM"
            "UND FLAM-PARAMETER ?"
                                           UPON TERM.
   ACCEPT FLAMIN
                                           FROM TERM.
   ACCEPT FLAMFILE-TIME
                                          FROM TIME.
 KOMPRIMIERUNG AUFRUFEN
    INSPECT FLAM-PARAM
                       "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ".
            CONVERTING
   CALL "FLAMUP" USING FLAM-FLAMID FLAM-RETCO
                        FLAM-PARAM FLAM-PARLEN.
 PARAMETER FUER FILE-TRANSFER VERSORGEN
   MOVE
         LOW-VALUE TO USER-PARAMETERS.
   DISPLAY "NAME DES FERNEN SYSTEMS ?" UPON TERM.
   ACCEPT PARTNER-NAME
                                           FROM TERM.
           "T" TO TRANSFER-DIRECTION.
   MOVE:
   MOVE
           FLAMFILE TO FILE-NAME IN LOCAL-PARAMETER.
    STRING
           "/ERASE " FLAMFILE ";/LOGOFF NOSPOOL"
           DELIMITED BY SIZE INTO
            SUCCESS-PROCESSING IN LOCAL-PARAMETER.
```

```
DISPLAY "DATEINAME IN FERNEM SYSTEM ?"
                                            UPON TERM.
   ACCEPT FILE-NAME IN REMOTE-PARAMETER
                                            FROM TERM.
   DISPLAY "USER-ID AUF FERNEM SYSTEM ?"
                                            UPON TERM.
    ACCEPT USER-ID IN TRANSFER-ADMISSION
            IN REMOTE-PARAMETER
                                            FROM TERM.
   DISPLAY "ACCOUNT AUF FERNEM SYSTEM ?"
                                            UPON TERM.
   ACCEPT ACCOUNT IN TRANSFER-ADMISSION
                   IN REMOTE-PARAMETER
                                            FROM TERM.
    IF
           ACCOUNT IN TRANSFER-ADMISSION
                    IN REMOTE-PARAMETER = SPACES
    THEN
           MOVE HIGH-VALUES TO ACCOUNT
                    IN TRANSFER-ADMISSION
                     IN REMOTE-PARAMETER.
   DISPLAY "PASSWORT AUF FERNEM SYSTEM ?"
              "(NUR FUER BS2000 IN HOCHKOMMATA EINSCHLIESSEN)"
                                             UPON TERM.
   ACCEPT PASSWORD IN TRANSFER-ADMISSION
                     IN REMOTE-PARAMETER FROM TERM.
    ΙF
           PASSWORD IN TRANSFER-ADMISSION
                    IN REMOTE-PARAMETER = SPACES
   THEN
           MOVE LOW-VALUES TO PASSWORD
                     IN TRANSFER-ADMISSION
                     IN REMOTE-PARAMETER.
   DISPLAY "LISTE ERZEUGEN (Y/N)?"
                                            UPON TERM.
   ACCEPT ANTWORT
                                             FROM TERM.
   ΙF
            JΑ
    THEN
           MOVE "L" TO LISTING
   END-TF
   MOVE
           "A" TO REMOTE-SYNTAX
           "B" TO DATA-TYPE.
   MOVE
           "NCOPY" USING FT-NCOPY-LIST FT-RETURN-INFO.
   CALL
ERGEBNIS-BEHANDLUNG.
   IF OKAY IN MAIN-RETURN-CODE
   THEN
      DISPLAY "NCOPY-AUFTRAG ANGENOMMEN, TID= "
              TRANSFER-ID
                                            UPON TERM
   ELSE
      MOVE MAIN-RETURN-CODE TO MAIN-RCODE-STRING
      MOVE SUB-RETURN-CODE TO SUB-RCODE-STRING
      DISPLAY "NCOPY-AUFTRAG ABGELEHNT"
                                            UPON TERM
      DISPLAY "MAIN-RETURN-CODE: " MAIN-RCODE-STRING
               " SUB-RETURN-CODE: " SUB-RCODE-STRING
                                            UPON TERM.
ENDE.
```

FLAM V4.0 (BS2000)

STOP RUN.

5.5.2 Kopplung mit SORT


FLAM und SORT k nnen mit Hilfe von einfachen Schnittstellenanpassungsroutinen miteinander integriert werden.

Damit k nnen Komprimate direkt sortiert werden, ohne da sie vorher expandiert werden m ssen. Au erdem kann das sortierte Ergebnis vor dem Schreiben in die Ausgabedatei komprimiert werden.

Bei der Eingabe kann eine FLAMFILE und eine oder mehrere Originaldateien gemischt und zusammen sortiert werden. Das Ergebnis kann in einer FLAMFILE abgelegt werden. Damit besteht auch die M glichkeit, FLAMFILEs zu aktualisieren, weil beim Sortieren die Eingabe- und die Ausgabedatei identisch sein k nnen.

Da die Sortbenutzerausg nge E15 und E35 die Satzl nge nur bei variablem Satzformat zur Verf gung stellen, mu das interne Satzformat (Format 2) durch die Sortanweisung: RECORD TYPE=V auf variabel eingestellt werden. Das hat zur Konsequenz, da alle unkomprimierten Eingabedateien bei Verwendung des Anpassungsmoduls FLAME15 variabel sein m ssen. Es k nnen auch fixe Eingabedateien verarbeitet werden, wenn man das Beispiel geringf gig modifiziert.

Die Anpassungmodule FLAME15 und FLAME35 k nnen gemeinsam oder getrennt benutzt werden.



Aufrufprozedur

```
/.FLAMSORT PROC N, (&SORTIN, &SORTFIN, &SORTFOUT, &FLUID=$FLAM), SUBDTA=&
/REMARK
/REMARK *** KOMPRIMATE SORTIEREN
/REMARK *** NAME DER SORTIERTEN KOMPRIMATSDATEI ? (&SORTFOUT) ***
/REMARK
       SYSFILE TASKLIB=&FLUID..SYSOML.FLAM
      SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)
      FILE &SORTFIN, LINK=SORTFIN
      FILE &SORTFOUT, LINK=SORTFOUT
      FILE &SORTIN, LINK=SORTIN
      EXEC $SORT
MODS E15=(LINK=FLAME15), E35=(LINK=FLAME35)
RECORD TYPE=V
       SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY)
      RESUME
      ENDP
```

Vom Aufrufer sind noch die eigenlichen SORT-Anweisungen und die END-Anweisung einzugeben, um den SORT-Lauf zu starten.

Zum Beispiel:

```
SORT FIELDS=(5,10)
END
```

```
TITLE 'FLAME15 (B) | VERSION 1.00:06/25/91 | '
* COLUMBUS-ASSEMBLER
***********
* SYMBOLIC CONDITIONS FOR #IF, #WHEN, #WHIL(E), #TOR, #AND, #OR
    EQU 4 LESS THAN
#LT
      EQU 2 GREATER THAN
#GT
#EQ
      EQU 8 EQUAL
      EQU 7 NOT EQUAL
#NE
     EQU 13 LESS OR EQUAL
EQU 11 GREATER OR EQ
#LE
       EQU 11 GREATER OR EQUAL
#GE
#LZ
       EQU 4 LESS THAN ZERO
#GZ
      EQU 2 GREATER THAN ZERO
     EQU 8 ZERO
EQU 7 NOT ZERO
#ZE
#NZ
      EQU 1 ONES
#ON
     EQU 4 MIXED
EQU 11 ZEROS OR ONES
#MI
#ZO
#ZM
       EQU 14 ZEROS OR MIXED
     EQU 7
#OM
                 ONES OR MIXED
       EQU 15 TRUE IN ANY CASE
#F
* FLOATING POINT REGISTERS, GENERAL REGISTERS, COLUMBUS REGISTERS
FΑ
      EQU
       EQU
FΒ
             2
FC
       EQU
            4
FD
       EQU
             6
R0
       EQU
            0
       EQU
R1
            1
R2
       EQU
R3
       EQU
R4
       EQU
R5
       EQU
            5
R6
       EQU
R7
       EQU
             7
R8
       EQU
            8
R9
      EQU
            9
R10
      EQU
R11
      EQU
            11
       EQU
R12
            12
R13
       EQU
            13
R14
       EQU
            15
R15
       EQU
R#PAR EQU R1
R#BASE EQU R10
R#STACK EQU R13
R#EXIT EQU
            R14
R#PASS EQU
             R15
        EJECT
```

```
FLAME15 CSECT
       USING FLAME15,R10
***********************
 NAME: FLAME15
                                                VERSION: 04.06.91 *
  FUNKTION:
        FLAM SORT-BENUTZERAUSGANG E15 ZUM LESEN EINER KOMPRIMIERTEN *
        EINGABEDATEI.
 HINWEISE:
       DIE EINGABEDATEI HAT DEN LINKNAMEN SORTFIN ANSTELLE VON
             /FILE DATEINAME, LINK=SORTFIN
       DER AUFRUF DES BENUTZERAUSGANGS ERFOLGT DURCH DIE ANWEISUNG: *
             MODS E15=(LINK=FLAME15)
        DAS INTERNE SATZFORMAT (FORMAT2) MUSS VARIABEL SEIN:
            RECORD TYPE=V
  ADRESSIERUNGSMODUS
FLAME15 AMODE ANY
FLAME15 RMODE ANY
  REGISTER SICHERN, BASISREGISTER LADEN UND SAVEAREA BEREITSTELLEN
        STM R14,R12,12(R13)
        LR
             R10,R15
        LA
            R15, SAVEAREA
        ST R13,4(R15)
                              RUECKWAERTSVERKETTUNG
        ST R15,8(R13)
                              VORWAERTSVERKETTUNG
        LR R13,R15
                              UMSCHALTEN AUF NEUE SAVEAREA
  VERSORGUNGSBEREICH ADRESSIEREN
        LR R11,R1
        USING SORTPAR, R11
  ERSTER AUFRUF
        CLI FIRSTIND, TRUE
        BC
             #F-#EQ, #F1001
  INDIKATOR FUER ERSTEN AUFRUF LOESCHEN
        MVI FIRSTIND, FALSE
```

```
FLAMFILE OEFFNEN
********************
  PARAMETERLISTE FUER FLMOPN AUFBAUEN
             R15, SRTUSR
        L
        ST
           R15, ARFLAMID
        LΑ
            R15, RETCO
        ST
             R15, ARETCO
        LA
             R15, LASTPAR
        ST
             R15, ARLAST
        LA
             R15, OPENMODE
        ST R15, ARMODE
        LA R15, FLAMLINK
        ST R15, ARLINK
           R15,STATIS
        LA
        ST
             R15, ARSTATIS
  FLAMFILE OEFFNEN
        LA
           R1, RECPAR
            R15, VFLMOPN
        BALR R14,R15
  FEHLER
             R15, RETCO
        LTR R15,R15
             #F-#NZ,#F1002
        BC
  FEHLERAUSGANG: SORT ABBRECHEN
             R15, SRTAKT
        MVI
             3 (R15), X'10'
             R13,4(R13) UMSCHALTEN AUF ALTE SAVEAREA
R14,R12,12(R13) REGISTER WIEDERHERSTELLEN
        т.
             R#EXIT
#F1002
              OН
        DS
  PARAMETERLISTE FUER FLMLOC VERVOLLSTAENDIGEN
            R15, RECLEN
        LA
        ST R15, ARECLEN
#F1001
        DS
             OН
```

```
SATZ LESEN UND DEKOMPRIMIEREN
               R15, SRTUSR
         ST
               R15, ARFLAMID
               R15, SRTREC
         LA
         ST
               R15, ARECPTR
               R1, RECPAR
         LA
               R15, VFLMLOC
         BALR R14,R15
  FEHLER
               R15, RETCO
               R15,R15
         LTR
         ВC
               #F-#NZ, #F1003
  END OF FILE
         LA
               R0,2
         CR
               R15,R0
         ВC
               #F-#EQ, #F1004
   SORT BEENDEN
               R15, SRTAKT
         L
         MVI
               3 (R15), X'08'
               #11004
         В
#F1004
         DS
               OН
  FEHLERAUSGANG: SORT ABBRECHEN
         L
               R15, SRTAKT
         MVI
               3 (R15), X'10'
#I1004
         DS
  FLAMFILE SCHLIESSEN
         LA
               R1, RECPAR
               R15, VFLMCLS
         BALR R14,R15
               #I1003
#F1003
         DS
   SATZZEIGER AUF LAENGENFELD SETZEN
               R15, SRTREC
         L
         LA
               R0,4
         SR
               R15,R0
         ST
               R15, SRTREC
```

```
SATZ EINFUEGEN
          R15, SRTAKT
       MVI
          3 (R15), X'0C'
#I1003 DS
         0H
  RUECKSPRUNG
          R13,4(R13)
       L
                         UMSCHALTEN AUF ALTE SAVEAREA
           R14,R12,12(R13)
       LM
                          REGISTER WIEDERHERSTELLEN
           R#EXIT
 BASISREGISTER FUER VERSORGUNGSBEREICH FREIGEBEN
       DROP R11
************************
* LOKALE KONSTANTEN
  ADRESSEN
VFLMOPN DC V(FLMOPN)
                         ADRESSE VON FLMOPN
VFLMLOC DC V(FLMLOC)
                         ADRESSE VON FLMLOC
VFLMCLS DC V(FLMCLS)
                          ADRESSE VON FLMCLS
  KONSTANTE PARAMETERWERTE FUER FLAMREC
LASTPAR DC F'0'
                         ENDE DER PARAMETERUEBERGABE
OPENMODE DC F'0'
                          OPENMODE = INPUT
FLAMLINK DC CL8'SORTFIN ' LINKNAME DER FLAMFILE
STATIS DC F'0'
                          KEINE STATISTIK
*********************
* LOKALE VARIABLEN
************************
SAVEAREA DS 18F
                          REGISTER SICHERSTELLUNGSBEREICH
FIRSTIND DC
           X'FF'
                          INDIKATOR FUER ERSTEN AUFRUF
TRUE EQU X'FF'
                            GESETZT
FALSE EQU X'00'
                            NICHT GESETZT
```

```
********************
* PARAMETERLISTEN FUER FLAMREC
********************
  PARAMETERLISTE FUER FLMOPN
RECPAR DS
           0A
ARFLAMID DS
                           ADRESSE FLAMID
ARETCO DS A
                           ADRESSE RETCO
AREST DS
           0F
ARLAST DS
                           ADRESSE LASTPAR
ARMODE DS A
                           ADRESSE MODE
ARLINK DS A
                           ADRESSE LINKNAME
                          ADRESSE STATIS
ARSTATIS DS A
* PARAMETER FUER FLMCLS
       ORG
           AREST
ARCPUTIM DS
                           ADRESSE CPUTIME
ARECORDS DS
                           ADRESSE RECORDS
ARBYTES DS A
                           ADRESSE BYTES
ARBYTOFL DS A
                           ADRESSE BYTEOFL
ARCMPREC DS A
                           ADRESSE CMPRECS
ARCMPBYT DS
                           ADRESSE CMPBYTES
ARCBYOFL DS
                           ADRESSE CBYTEOFL
 PARAMETER FUER FLMLOC
       ORG AREST
ARECLEN DS A
                          ADRESSE RECLEN
ARECPTR DS
                           ADRESSE RECPTR
      ORG
  VARIABLE PARAMETERWERTE FUER FLAMREC
RETCO DS F
                           RETURNCODE
RECLEN DS F
                           SATZLAENGE
```

```
MODULINFORMATION
        DS
             CL40'***** LIMES DATENTECHNIK GMBH *******
        DC
             CL40'***** MODUL FLAME15 VERSION: 2.5A ****
        DC
        LTORG
        DS
             0D
        DROP R10
  VERSORGUNGSBEREICH FUER SORT
SORTPAR DSECT
SRTREC DS A
                               ADRESSE DES EINGABESATZES
SRTUSR DS A
                               ADRESSE BENUTZERKONSTANTE
SRTFID DS A
                               ADRESSE DATEIKENNZEICHEN
SRTAKT DS A
                               ADRESSE AKTIONSWORT
        END
```

```
TITLE 'FLAME35 (B) | VERSION 1.00:06/25/91 | '
* COLUMBUS-ASSEMBLER
***********
* SYMBOLIC CONDITIONS FOR #IF, #WHEN, #WHIL(E), #TOR, #AND, #OR
    EQU 4 LESS THAN
#LT
      EQU 2 GREATER THAN
#GT
#EQ
     EQU 8 EQUAL
     EQU 7 NOT EQUAL
#NE
     EQU 13 LESS OR EQUAL
#LE
       EQU 11 GREATER OR EQUAL
#GE
#LZ
       EQU 4 LESS THAN ZERO
#GZ
     EQU 2 GREATER THAN ZERO
     EQU 8 ZERO
#ZE
#NZ
     EQU 7 NOT ZERO
      EQU 1 ONES
#ON
     EQU 4 MIXED
#MI
      EQU 11 ZEROS OR ONES
#ZO
#ZM
       EQU 14 ZEROS OR MIXED
     EQU 7
#OM
                ONES OR MIXED
       EQU 15 TRUE IN ANY CASE
#F
* FLOATING POINT REGISTERS, GENERAL REGISTERS, COLUMBUS REGISTERS
FΑ
      EQU
       EQU
FΒ
            2
FC
       EQU
            4
FD
       EQU
            6
R0
       EQU
            0
R1
       EQU
           1
R2
       EQU
R3
       EQU
R4
       EQU
R5
       EQU
            5
R6
       EQU
       EQU
            7
R7
R8
       EQU
           8
R9
      EQU
           9
R10
      EQU
R11
      EQU
           11
       EQU
R12
           12
R13
       EQU
            13
R14
       EQU
           15
R15
       EQU
R#PAR EQU R1
R#BASE EQU R10
R#STACK EQU R13
R#EXIT
       EQU
            R14
R#PASS EQU
            R15
       EJECT
```

```
FLAME35 CSECT
       USING FLAME35,R10
***********************
 NAME: FLAME35
                                             VERSION: 04.06.91 *
  FUNKTION:
       FLAM SORT-BENUTZERAUSGANG E35 ZUM SCHREIBEN EINER
       KOMPRIMIERTEN AUSGABEDATEI.
 HINWEISE:
       DIE AUSGABEDATEI HAT DEN LINKNAMEN SORTFOUT ANSTELLE VON
       SORTOUT:
            /FILE DATEINAME, LINK=SORTFOUT
       DER AUFRUF DES BENUTZERAUSGANGS ERFOLGT DURCH DIE ANWEISUNG: *
            MODS E35=(LINK=FLAME35)
       DAS INTERNE SATZFORMAT (FORMAT2) MUSS VARIABEL SEIN:
            RECORD TYPE=V
*******************
  ADRESSIERUNGSMODUS
FLAME35 AMODE ANY
FLAME35 RMODE ANY
  REGISTER SICHERN, BASISREGISTER LADEN UND SAVEAREA BEREITSTELLEN
       STM R14,R12,12(R13)
       LR
            R10,R15
       LA
            R15, SAVEAREA
       ST R13,4(R15)
                            RUECKWAERTSVERKETTUNG
       ST R15,8(R13)
                            VORWAERTSVERKETTUNG
       LR R13,R15
                            UMSCHALTEN AUF NEUE SAVEAREA
  VERSORGUNGSBEREICH ADRESSIEREN
       LR R11,R1
       USING SORTPAR, R11
  ERSTER AUFRUF
       CLI FIRSTIND, TRUE
       BC
            #F-#EQ, #F1001
  INDIKATOR FUER ERSTEN AUFRUF LOESCHEN
       MVI FIRSTIND, FALSE
```

```
*******************
 FLAMFILE OEFFNEN
********************
  PARAMETERLISTE FUER FLMOPN AUFBAUEN
            R15, SRTUSR
       L
       ST
          R15, ARFLAMID
       LA
            R15, RETCO
       ST
            R15, ARETCO
       LA
            R15, LASTPAR
       ST
            R15, ARLAST
       LA
            R15, OPENMODE
       ST R15, ARMODE
       LA R15, FLAMLINK
       ST R15, ARLINK
          R15,STATIS
       LA
            R15, ARSTATIS
       ST
  FLAMFILE OEFFNEN
       LA
          R1, RECPAR
           R15, VFLMOPN
       BALR R14,R15
  FEHLER
            R15, RETCO
       LTR R15, R15
            #F-#NZ, #F1002
       BC
  FEHLERAUSGANG: SORT ABBRECHEN
            R15, SRTAKT
       MVI
            3 (R15), X'10'
                           UMSCHALTEN AUF ALTE SAVEAREA
            R13,4(R13)
       т.
            R14,R12,12(R13) REGISTER WIEDERHERSTELLEN
            R#EXIT
#F1002
       DS
            OН
  PARAMETERLISTE FUER FLMPUT VERVOLLSTAENDIGEN
           R15, RECLEN
       LA
       ST
          R15, ARECLEN
#F1001
       DS
            OН
* SATZ VORHANDEN
           R15, SRTNXT
       L
       LTR R15, R15
       BC
           #F-#NZ,#F1003
```

```
SATZ SCHREIBEN UND KOMPRIMIEREN
               R15, SRTUSR
         L
         ST
               R15, ARFLAMID
               R15, SRTNXT
         L
               R0,0
         LA
         ICM
               R0,3,0(R15)
         LA
               R1,4
         SR
               R0,R1
         ST
               R0, RECLEN
         LA
               R15,4(R15)
         ST
               R15, ARECORD
               R1, RECPAR
         L
               R15, VFLMPUT
         BALR R14,R15
  FEHLER
              R15,RETCO
         L
         LTR R15, R15
               #F-#NZ, #F1004
  FLAMFILE SCHLIESSEN
         LA
               R1, RECPAR
               R15, VFLMCLS
         BALR R14,R15
  SORT ABBRECHEN
               R15, SRTAKT
         MVI
               3 (R15), X'10'
               #11004
         В
#F1004
         DS
               OН
  SATZ LOESCHEN
         L
               R15, SRTAKT
         MVI
               3 (R15), X'04'
#11004
         DS
               ОН
               #11003
         В
#F1003
         DS
               OН
```

```
FLAMFILE SCHLIESSEN
           R1, RECPAR
           R15, VFLMCLS
       L
       BALR R14,R15
  SORT BEENDEN
       L
           R15, SRTAKT
       MVI 3(R15), X'08'
#11003
      DS
  RUECKSPRUNG
       L R13,4(R13) UMSCHALTEN AUF ALTE SAVEAREA
LM R14,R12,12(R13) REGISTER WIEDERHERSTELLEN
           R#EXIT
       BR
  BASISREGISTER FUER VERSORGUNGSBEREICH FREIGEBEN
       DROP R11
 LOKALE KONSTANTEN
ADRESSEN
VFLMOPN DC V(FLMOPN)
                        ADRESSE VON FLMOPN
ADRESSE VON FLMPUT
VFLMPUT DC V(FLMPUT)
VFLMCLS DC V(FLMCLS) ADRESSE VON FLMCLS
  KONSTANTE PARAMETERWERTE FUER FLAMREC
LASTPAR DC F'0'
                          ENDE DER PARAMETERUEBERGABE
OPENMODE DC F'1'
                           OPENMODE = OUTPUT
FLAMLINK DC CL8'SORTFOUT'
                          LINKNAME DER FLAMFILE
STATIS DC F'0'
                           KEINE STATISTIK
***********************
* LOKALE VARIABLEN
********************
                           REGISTER SICHERSTELLUNGSBEREICH
SAVEAREA DS 18F
FIRSTIND DC X'FF'
                           INDIKATOR FUER ERSTEN AUFRUF
TRUE EQU X'FF'
                             GESETZT
FALSE EQU X'00'
                              NICHT GESETZT
```

```
********************
* PARAMETERLISTEN FUER FLAMREC
********************
  PARAMETERLISTE FUER FLMOPN
RECPAR DS
           0A
ARFLAMID DS
                           ADRESSE FLAMID
ARETCO DS A
                           ADRESSE RETCO
AREST
      DS
           OF
ARLAST DS
                           ADRESSE LASTPAR
ARMODE DS A
                           ADRESSE MODE
ARLINK DS A
                           ADRESSE LINKNAME
                          ADRESSE STATIS
ARSTATIS DS A
* PARAMETER FUER FLMCLS
       ORG
           AREST
ARCPUTIM DS
                           ADRESSE CPUTIME
ARECORDS DS
                           ADRESSE RECORDS
ARBYTES DS A
                           ADRESSE BYTES
ARBYTOFL DS A
                           ADRESSE BYTEOFL
ARCMPREC DS A
                           ADRESSE CMPRECS
ARCMPBYT DS
                           ADRESSE CMPBYTES
ARCBYOFL DS
                           ADRESSE CBYTEOFL
 PARAMETER FUER FLMPUT
       ORG AREST
ARECLEN DS A
                          ADRESSE RECLEN
ARECORD DS
                           ADRESSE RECORD
       ORG
  VARIABLE PARAMETERWERTE FUER FLAMREC
RETCO DS F
                           RETURNCODE
RECLEN DS F
                           SATZLAENGE
```

```
MODULINFORMATION
        DS
             CL40'***** LIMES DATENTECHNIK GMBH *******
        DC
             CL40'***** MODUL FLAME35 VERSION: 2.5A ****'
        DC
        LTORG
        DS
             0D
        DROP R10
  VERSORGUNGSBEREICH FUER SORT
SORTPAR DSECT
SRTNXT DS A
                               ADRESSE DES NAECHSTEN SATZES
SRTREC DS A
                               ADRESSE DES AKTUELLEN SATZES
SRTUSR DS A
                               ADRESSE BENUTZERKONSTANTE
SRTAKT DS A
                               ADRESSE AKTIONSWORT
        END
```

5.5.3 Kopplung mit NATURALfi

In Zusammenarbeit mit der Software AG wurde f r NATURAL eine Kopplung zu FLAM entwickelt.

NATURAL ist ab der Version 2.2 in der Lage, seine Workfiles und Druckdateien mit FLAM zu schreiben und zu lesen. Damit ist es m glich, mit NATURAL-Programmen komprimierte Dateien zu erzeugen oder zu verarbeiten. Dabei werden auch Dateiformate unterst tzt, die bisher als Workfile nicht zugelassen waren (ISAM-Dateien).

Die Steuerung eines FLAM Einsatzes erfolgt ber JCL, eine ~ nderung eines NATURAL-Programms ist nicht erforderlich.

Der f r FLAM n tige Modul NATFLAM ist Bestandteil jeder Auslieferung von FLAM f r alle /370-Systeme und mu mit dem zugeh rigen Programm der Software AG zusammengebunden werden.

F r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder direkt an die Hersteller Software AG und limes datentechnik gmbh.

5.5.4 Kopplung mit SIRONfi

In Zusammenarbeit mit der Ton Beller GmbH in Bensheim wurde fr das Produkt SIRON ein Zugriffsmodul fr FLAM entwickelt. Damit ist es m glich, mit SIRON-Abfragen komprimierte Dateien mit FLAM zu erzeugen oder zu verarbeiten.

Der anderungsaufwand bestehender SIRON-Abfragen ist gering, bzw. entf llt durch Eintrag von FLAM im GENAT fr die jeweilige Datei.

JCL- nderungen sind nicht erforderlich.

Entweder wird die NIMM-Schnittstelle verwendet:

HOLE datei (NIMM=HZFLAM), LIES datei (NIMM=HZFLAM),

SCHREIBE datei ... (NIMM=HZFLAM)

oder im GENAT-Eintrag f r den DD-Namen der Datei angegeben:

HIN ddname ... MODUL= HZFLAM

Mit dem GENAT-Eintrag werden bei jedem Zugriff auf die Datei die Daten komprimiert oder dekomprimiert.

Der n tige Modul HZFLAM wird durch die Ton Beller GmbH ausgeliefert. Vor Einsatz ist er mit den FLAM-Modulen zusammenzubinden.

F r weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder direkt an die Hersteller Ton Beller GmbH und limes datentechnik gmbh.

5.5.5 Kopplung mit CFSfi

Im BS2000 sind die Connection & File Services (CFS) in besonderer Weise geeignet zur Bedienung von FLAM. Das ist zum einen darin begr ndet, da CFS von seiner Aufgabenstellung, Dateien und Bibliothekselemente in einfacher Weise bearbeiten zu k nnen, sehr eng mit der Aufgabenstellung von FLAM als Zugriffsmethode f r Dateien korrespondiert. Zum anderen bietet CFS gen gend offene und leistungsf hige Schnittstellen, die mit geringem Aufwand eine enge und funktionelle Kopplung erm glicht.

Sehr wichtig ist dabei die konzeptionelle ~ hnlichkeit, orthogonale Schnittstellen anzubieten. Orthogonalit t bedeutet, da f r gleiche Funktionen stets gleiche Schnittstellen angeboten werden. So erfolgt die Bearbeitung von Dateien und Bibliothekselementen im CFS in der gleichen Weise, entsprechend findet ein FLAMBenutzer, unabh ngig vom Dateiformat, dem Speicherungsmedium oder dem Betriebssystem, einheitliche Zugriffsfunktionen auf die Daten vor.

Mit CFS kann die Verarbeitung vollst ndiger Dateien mit FLAM gesteuert werden (FLAMUP-Schnittstelle). Weiterhin k nnen FLAMFILEs unmittelbar im Originalformat angezeigt und editiert werden (FLAMREC-Schnittstelle).

5.5.5.1 Ganzdateibearbeitung

Die Bearbeitung vollst ndiger Dateien ist durch die Kommandos "ONXFLAM" und "ONXDFLAM" als Variable Actions realisiert.

Hier k nnen alle Parameter des Dienstprogramms angegeben werden. Insbesondere k nnen auch FLAM-Benutzerausg nge aktiviert und Codetransformationen durchgef hrt werden.

5.5.5.2 Anzeigen und Editieren

Im CFS-Display/Editor k nnen FLAMFILEs in der Originaldarstellung angezeigt und editiert werden, ohne da dabei die Dateien vollst ndig dekomprimiert werden m ssen.

Nachdem die Datei oder das Bibliothekselement mit "D" angezeigt oder mit "M" zum ndern freigegeben ist, wird FLAM ber das Kommando: "DA FLAM" aktiviert. Damit wird das Datenelement im Originalformat angezeigt und alle Kommandos des CFS-Display/Editors k nnen danach in der gleichen Weise wie im Original benutzt werden.

Im Kommando: "DA FLAM" k nnen eine Reihe von FLAM-Parametern angegeben werden:

TRANSLATE=A/E bzw. E/A erm glicht die Umsetzung von ASCII nach EBCDIC-Code und umgekehrt. Benutzerdefinierte Tabellen sind nicht vorgesehen.

EXD20 und EXK20 k nnen ohne Einschr nkung benutzt werden.

EXD10 und EXK10 d rfen nur f r solche Benutzerroutinen benutzt werden, die satzweise Umsetzungen durchf hren (Returncode = 0).

FLAMOUT= <Selektionsvorschrift> kann benutzt werden, um in Sammelkomprimaten einzelne Dateien zum Anzeigen zu selektieren.

FLAMFILE und FLAMLINK k nnen zum Ausw hlen der Komprimatsdatei benutzt werden. CFS ordnet die FLAMFILE ber den Linknamen DISP zu.

HEADER=NO kann die Auswertung des Fileheaders unterbinden. Das kann in seltenen F llen sinnvoll sein, wenn es Probleme mit dem Anzeigen gibt.

Die Dateieigenschaften der Originaldatei k nnen dann mit den Parametern OFCBTYPE usw. definiert werden.

5.5.5.3 Auswertung defekter Komprimate

ber die Satzschnittstelle von FLAM k nnen FLAMFILEs, die einzelne Checksummenfehler oder unzul ssige Teilkomprimatsl ngen enthalten, im Anschlu an die zerst rte bzw. manipulierte Matrix weiterbearbeitet werden. Damit ist es mit Hilfe der Anzeigefunktion des CFS m glich, Originaldaten aus einer defekten FLAMFILE nach einem Defekt zu lesen. Man mu nur nach der Ausgabe der entsprechenden Fehlermeldung weiterlesen bzw. positionieren. Die Originaldaten nach dem Defekt k nnen dann mit den blichen Funktionen des CFS in eine Datei ausgegeben werden.

5.6 Duplizieren von Magnetb ndern

Mit Hilfe der Zugriffsmethode BTAM k nnen im BS2000 beliebige Magnetb nder gelesen werden. Da FLAM ab der Version 2.5 auch diese Zugriffsmethode unterst tzt, k nnen mit FLAM beliebige Magnetb nder dupliziert werden.

Dazu ist keine Kenntnis des Datenformats notwendig. Selbst die Etiketten und Header k nnen unver ndert bernommen werden. Au erdem wird nur ein Bandger t ben tigt.

```
/.TAPEDUP PROCEDURE N, (&VSN, &D=, &FLUID=$FLAM, &LOOP=), SUBDTA=&
/REMARK
/REMARK *** MAGNETBAND MIT FLAM DUPLIZIEREN
/REMARK
/REMARK *** VSN DES EINGABEBANDES
                                    (&VSN) ***
/REMARK *** SCHREIBDICHTE (1600=P/6250=G)
                                     (&D) ***
/REMARK
     SYSFILE SYSLST=LST.TAPEDUP.&VSN
      SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)
      OPTION MSG=FHL
           OFLOW=NO
      TCHNG
/REMARK
/REMARK * BAND KOMPRMIEREN
/REMARK
      FILE T.A.P.E, LINK=FLAMIN, VOL=&VSN, DEVICE=T9&D,
           BLKSIZE=32767, FCBTYPE=BTAM,
           STATE=FOREIGN, SECLEV=LOW
     EXEC &FLUID..FLAM
C, FLAMFILE=CMP. &VSN, MAXSIZE=2048, ACCESS=PHY, END
/REMARK
/REMARK * DATEIEN FREIGEBEN
STEP
     RELEASE FLAMIN, UNLOAD
     ERASE T.A.P.E
      SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY)
```

```
/REMARK * BAND DEKOMPRIMIEREN
SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD)
/.LOOP
     REMARK *** SCHLEIFE FUER MEHRERE AUSGABEBAENDER
      FILE T.A.P.E, LINK=FLAMOUT, VOL=&VSN, DEVICE=T9&D
      EXEC
            &FLUID..FLAM
U, FLAMF=CMP.&VSN, ACC=PHY, OFCB=BTAM, ORECF=U, ODEV=TAPE, OBLK=32767, END
/REMARK
/REMARK * DATEIEN FREIGEBEN
/REMARK
      STEP
      RELEASE FLAMOUT, UNLOAD
/
      ERASE T.A.P.E
                                (&LOOP) ***
/REMARK *** MEHRERE AUSGABEBAENDER ERZEUGEN (Y/N)
      SKIP .LOOP&LOOP
            . LOOP
/.LOOPY
     SKIP
/.LOOP&LOOP STEP
            *** KEINE SCHLEIFE
                                           ***
     ERASE
            CMP. &VSN
      TCHNG
            OFLOW=ACK
      OPTION MSG=F
/.ENDE
      SYSFILE SYSDTA=(PRIMARY)
       SYSFILE SYSLST=(PRIMARY)
       ENDP
```

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Kapitel 6:

Installation

Inhalt

6.	Installation	3
6.1	FLAM-Lizenz	3
6.2	Komponentenliste	5
6.3	Installation von FLAM	7
6.4	Standardwerte generieren	10
6.5	Meldungsdatei aktualisieren	13
6.6	FLAM statisch binden	14

6. Installation

6.1 FLAM-Lizenz

FLAM ist gegen unberechtigte Nutzung gesch tzt. Die berechtigte Nutzung von FLAM ist nur mit Hilfe einer von limes datentechnik gmbh vergebenen Lizenznummer m glich. Nur mit dieser Lizenznummer kann das Installationsprogramm INSTALL aus der Installationsdatei INST.SYSLNK.FLAM die Einsatzbibliothek SYSLNK.FLAM erzeugen.

Eine Lizenznummer gestattet die Benutzung von FLAM auf einem oder mehreren Rechnern.

Zur Vergabe einer Lizenznummer wird der Rechnername (siehe: SINF-Makro, INFO='CONFNAME') und die Seriennummer der CPU (siehe: SINF-Makro, INFO='CPUSER') ben tigt. Diese Informationen k nnen mit dem Installationsprogramm ermittelt werden.

Es wird unterschieden zwischen zeitlich befristeten Testlizenzen und zeitlich unbeschr nkten Nutzungslizenzen.

Eine Testlizenz gestattet die Erprobung von FLAM mit allen Funktionen f r einen festgelegten Zeitraum (z.B. 30 Tage).

- Die Testprogramme d rfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
- W hrend der Testperiode d rfen keine Archivkopien der Testprogramme erstellt werden (BACKUP=E).
- Mit den Testprogrammen d rfen w hrend der Testzeit keine Daten archiviert werden.
- Nach Ablauf der Testzeit sind alle Testprogramme zu I schen.

Eine Nutzungslizenz gestattet die unbefristete Nutzung von FLAM auf den Rechnern, f r die die Lizenz erteilt wurde.

FLAM ist mit einer Sperre versehen, die die unberechtigte Nutzung erkennt und behindert. Das Kopieren von FLAM von einem Rechner auf einen anderen ist nicht gestattet und wird durch das Programm verhindert.

Die Schutzmechanismen zur Verhinderung einer Lizenzverletzung sind nach Gesichtspunkten der Praktikabilit t in einer Rechenzentrumsorganisation

entwickelt. Eine technisch m gliche vertragswidrige Nutzung ist deshalb noch keine zul ssige Nutzung im Sinne der Lizenzvereinbarung.

FLAM komprimiert strukturorientiert nach dem Algorithmus, der auch Bestandteil des in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA sowie beim europ ischen Patentamt patentierten Frankenstein-Limes-Verfahrens ist, angemeldet durch die Erfinder am 19.07.1985.

FLAMfi und FLAMFILEfi sind eingetragene Warenzeichen/ international trademarks.

Copyright ' 1986-2003 by limes datentechnik gmbh

6.2 Komponentenliste

FLAM besteht aus folgenden Komponenten:

INST.SYSLNK.FLAM Installationsdatei zum Erzeugen der Einsatzbibliothek

SYSLNK.FLAM

P.INSTALL Installationsprozedur f r FLAM

INSTALL Installationsprogramm

P.FLAMGEN Prozedur zum Generieren der Standardwerte

P.FLAMLINK Prozedur zum statischen Binden von FLAM

P.FLAMMSG Prozedur zum Aktivieren der Meldungsdatei

Programm zur Komprimierung und Dekomprimierung (wird von P.FLAMLINK erzeugt) **FLAM**

FLAMUP Unterprogramm zur Ganzdateibearbeitung

FLAMREC Satzschnittstelle

FLAMPAR Modul mit Standard-Parametern

FLAMFIO Dateizugriffe

FLAMMEMO Speicherverwaltung

FLAMINF Hilfsroutinen

FLAMUIO DUMMY f r Benutzerein-/ausgabe

FLAMGEN Hauptprogramm zur Generierung

FLAMGENU Unterprogramm zur Generierung

UFLAMK Unterprogramm zur Datei-Komprimierung (V2.0)

UFLAMD Unterprogramm zur Datei-Dekomprimierung (V2.0)

FLAMTRAE bersetzungstabelle ASCII nach EBCDIC (V2.0)

FLAMTREA bersetzungstabelle EBCDIC nach ASCII (V2.0)

FLAMTR11 1:1 bersetzungstabelle (V2.0)

BIFLAMK Unterprogramm zur bi-/seriellen Komprimierung

BIFLAMD Unterprogramm zur bi-/seriellen Dekomprimierung

SYSMSGA.FLAM Meldungsdatei Typ MSG

SYSMSGR.FLAM Meldungsdatei Typ HELP

SYSMSGV.FLAM Meldungsdatei, Prim rdatei f r MSGEDIT

Weiterhin werden die in Kapitel 5 beschriebenen Beispiele fr den Einsatz von FLAM als Quelltexte mitgeliefert. Wegen der Abh ngigkeiten zu anderen Produkten, kann allerdings keine Garantie fr die Richtigkeit gegeben

werden:

P.ASM bersetzungsprozedur f r ASSEMBLER

P.COB bersetzungsprozedur f r COB0BL85

P.FLAMK Prozedur zum Komprimieren

P.FLAMD Prozedur zum Dekomprimieren

P.FLAMSORT Prozedur zum Aufruf von SORT

P.TAPEDUP Prozedur zum Duplizieren von B ndern

COB.FLAMFT Quelltext f r FLAMFT

COB.SAMPLE1C Quelltext f r SAMPLE1C

COB.SAMPLE1D Quelitext f r SAMPLE1D

COB.SAMPLE3D Quelltext f r SAMPLE3D

COB.RECTEST Quelltext f r RECTEST

COB.USERIO Quelltext f r USERIO

SRA.EX20 Quelltext f r EX20

SRA.FLAME15 Quelltext f r SORT-Exit E15

SRA.FLAME35 Quelltext f r SORT-Exit E35

SRA.FLAMEDT Quelltext f r FLAMEDT

SRA.FLAMUIO Quelltext f r FLAMUIO

SRA.SEPARATE Quelltext f r SEPARATE

SRA.TABEX Quelltext f r TABEX

6.3 Installation von FLAM

Zur Installation von FLAM wird die Lieferkassette ben tigt. Sie ist mit einer Schreibdichte von TAPE-C1 beschrieben und kann mit dem Dienstprogramm \$ARCHIVE gelesen werden.

/EXEC \$ARCHIVE

FILES NAME=(\$FLAMV40A.,RENAME=\$uid.)

IMPORT FROM=(FLM40A), DEVICE=TAPE-C1, REPLACE=ALL
END

\$uid :=Ihre Benutzerkennung.

Hinweis: Wenn Sie FLAM bereits im Einsatz haben, k nnen die Meldungsdateien gesperrt sein. Sie m ssen dann die Meldungsdatei vor dem Einlesen ausschalten. (siehe: Meldungsdatei aktualisieren)

Danach kann die Installationsprozedur gestartet werden mit:

/DO P.INSTALL

Wenn Sie die Frage:

ALTE VERSION VON FLAM SICHERN (Y/N) ?

mit "Y" beantworten, werden die Einsatzbibliothek SYSLNK.FLAM und die Programme FLAM, FLAMK und FLAMD in OLD.SYSLNK.FLAM, OLD.FLAM, OLD.FLAMD umbenannt. Anderenfalls werden die alten Dateien gel scht, sofern sie vorhanden sind.

Danach wird das Programm INSTALL zur Erzeugung der Einsatzbibliothek bzw. zum Ermitteln der Installationsumgebung gestartet.

Wenn Sie die Frage:

HABEN SIE BEREITS EINE LIZENZNUMMER (Y/N) ?

mit "N" beantworten, ermittelt INSTALL die Installationsumgebung f r FLAM. Mit Hilfe der protokollierten Daten kann limes datentechnik gmbh eine Lizenznummer f r diesen Rechner erteilen. Wenn FLAM auf mehreren Rechnern installiert werden soll, mu die Prozedur auf allen Rechnern wiederholt werden.

Nachdem Sie eine Lizenznummer erhalten haben, k nnen Sie die Installationsprozedur erneut starten.

Sie antworten jetzt auf die Frage nach der Lizenznummer mit "Y". Danach erscheint die Aufforderung zur Eingabe der Lizenznummer:

BITTE LIZENZNUMMER EINGEBEN

_ _ _ _ _ _ (12 STELLIG)

*

Nachdem Sie die Lizenznummer eingegeben haben, werden Sie gefragt, ob Sie eine Testlizenz haben:

HABEN SIE EINE TEST-LIZENZNUMMER (Y/N) ?

Bei Eingabe von "Y" werden Sie nach dem G Itigkeitsdatum der Testlizenz gefragt:

BITTE GUELTIGKEITSDATUM EINGEBEN YY-MM-DDJJJ (11 STELLIG)

Wenn das G Itigkeitsdatum zul ssig ist, werden Sie nach der Anzahl der Rechner gefragt, f r die Installation duchgef hrt werden soll:

ANZAHL DER RECHNER (1 - 64) ?

Wenn Sie "1" eingeben und Ihre Angaben richtig sind, wird danach aus der Installationsdatei INST.SYSLNK.FLAM die Einsatzbibliothek SYSLNK.FLAM f r eine Testinstallation erzeugt. Danach wird FLAM probeweise zur Komprimierung der Datei P.ASM aufgerufen.

Dieser Probeaufruf sollte mit der Meldung FLM0440 f r normales Programmende abgeschlossen werden. Sie erkennen eine Testinstallation von FLAM daran, da am Ende der Meldung FLM0448 der Text "TESTyy-mm-dd" erscheint.

Wenn Sie bei der Anzahl der Rechner einen Wert zwischen "2" und "64" eingeben haben, werden Sie f r alle Rechner nach dem Rechnernamen und der jeweiligen CPU-Seriennummer gefragt:

BITTE RECHNERNAME EINGEBEN
_ _ _ _ _ (8 STELLIG)
*
BITTE SERIENNUMMER DER CPUS EINGEBEN

CPU1—CPU2—CP4—CPU5-- (24 STELLIG) *

Sie m ssen diese Angaben in der gleichen Reihenfolge eingeben, wie sie Ihnen von limes datentechnik gmbhmitgeteilt wurden. Sie m ssen insbesondere darauf achten, da die Rechnernamen "H60-x", "H90-x" mit zwei f hrenden Leerzeichen und der Rechnername "H120-x" mit einem f hrenden Leerzeichen eingegeben werden mu .

Wenn Sie die Frage nach der Testlizenz mit "N" beantwortet haben, entf Ilt die Frage nach dem G Itigkeitsdatum, die folgenden Abfragen nach der Rechneranzahl und den Rechnernamen erfolgen in gleicher Weise. Sie erkennen eine Nutzungslizenz von FLAM an der Lizenznummer, die am Ende der Meldung FLM0448 erscheint.

Nachdem die Einsatzbibliothek erzeugt worden ist und der Probeaufruf erfolgreich war, k nnen Sie auf die Frage:

STANDARD-PARAMETER NEU EINSTELLEN (Y/N) ?

mit "Y" antworten, wenn sie eine Einsatzbibliothek mit anderen Voreinstellungen erzeugen wollen. Es wird dann die Prozedur P.FLAMGEN aufgerufen (siehe: Standardwerte generieren).

Wenn Sie danach die Frage:

SYSLNK.FLAM AKTUALISIEREN (Y/N) ?

mit "Y" beantworten, werden die neu eingestellten Werte bernommen.

Sie k nnen die Frage nach den Standard-Parametern auch mit "N" beantworten und das ~ ndern der Standardwerte zu jedem beliebigen sp teren Zeitpunkt durchf hren.

Wenn Sie die Frage:

FLAM STATISCH BINDEN (Y/N) ?

mit "Y" beantworten, wird die Prozedur P.FLAMLINK aufgerufen und damit das Programm FLAM erzeugt (siehe: FLAM statisch binden).

Zum Abschlu werden Sie gefragt ob sie die Binderliste und das Installationsprotokoll ausgedruckt haben wollen:

BINDERLISTE DRUCKEN UND LOESCHEN (Y/N) ?

PROTOKOLL DRUCKEN UND LOESCHEN (Y/N) ?

Ein Ausdruck des Installationsprotokolls wird ben tigt, wenn Sie noch keine Lizenznummer haben, damit limes datentechnik gmbh Ihnen eine Lizenznummer erteilen kann.

6.4 Standardwerte generieren

Alle Parameter des Dienstprogramms FLAM k nnen generiert werden. Sie m ssen dann nicht mehr bei jedem Aufruf des Programms neu angegeben werden.

Die Standardwerte von FLAM sind in dem Modul FLAMPAR abgelegt. Die Standardwerte werden bei der Bearbeitung ganzer Dateien mit FLAM bzw. FLAMUP benutzt. Fr die Satzschnittstelle FLAMREC ist keine Generierung vorgesehen. Au erdem werden die Standardwerte von Interfaces zu anderen Anwendungen benutzt (z.B. SIRON, NATURAL).

Die Generierung erfolgt mit dem Dienstprogramm FLAMGEN, das mit der Prozedur P.FLAMGEN aufgerufen wird und in der gleichen Weise wie FLAM selbst bedient und parametrisiert werden kann.

Einige Parameter haben eine leicht ver nderte Wirkung:

- Wenn die Parameter INFO, MSGDISP, MSGLINK, MSGFILE, PARLINK und PARFILE in der ersten Eingabezeile stehen, dienen sie nur zur Ablaufsteuerung von FLAMGEN selbst. Eine Einstellung von Werten in FLAMPAR erfolgt dadurch nicht.
- In der ersten Eingabezeile bewirkt die Eingabe von INFO=HOLD, da nur die eingestellten Parameter aufgelistet werden. Eine nderung von FLAMPAR erfolgt nicht.

Das Einstellen neuer Parameterwerte erfolgt durch die einfache Eingabe des Parameters und des gew nschten Wertes. Dabei k nnen die Eingaben am Bildschirm erfolgen oder aus einer Parameterdatei gelesen werden.

Wenn die Parameter INFO, MSGDISP, MSGLINK, MSGFILE, PARLINK bzw. PARFILE ge ndert werden sollen, m ssen sie ab der zweiten Eingabezeile geschrieben werden. Die g Itigen Parameter sind im gleichnamigen Kapitel beschrieben.

Das Ergebnis von FLAMGEN ist die Datei (OBJ.FLAMPAR), die als Eingabe fr das Dienstprogramm \$LMS dient, um die Modulbibliothek (OML.FLAMPAR) zu erzeugen, die den ge nderten Parametermodul FLAMPAR enth It.

Die Prozedur P.FLAMGEN automatisiert diesen Vorgang. Zun chst werden alle Parameter am Bildschirm angezeigt. Danach k nnen die zu ndernden Parameterwerte eingegeben werden. Nach Abschlu der Eingabe wird automatisch \$LMS aufgerufen um die Modulbibliothek zu erzeugen. Danach wird der neue generierte Parametermodul zur Kontrolle angezeigt. Anschlie end

kann der neue Modul in die Einsatzbibliothek SYSLNK.FLAM bernommen werden.

Beispiel f r den Ablauf einer Generierung

```
/DO P.FLAMGEN
% BLS0001 DLL VER 917
% BLS0517 MODULE 'FLAMGEN' GELADEN
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK
FLM0448 ACCESS =LOG
                     BLKMODE =YES CLIMIT =
FLM0448 MODE
              =CX8
                        CODE =EBCDIC FILEINFO=YES
FLM0448 HEADER =YES INFO =YES KEYDISP =OLD FLM0448 PADCHAR =X'40' MAXBUFF = 32768 MAXREC =
                                        KEYDISP =OLD
                                                      255
FLM0448 MAXSIZE = 512 MSGDISP =SYSTEM NAMEDISP=NEW
FLM0448 OPENMODE=OUTPUT TRUNCATE=NO
                                        TRANSLAT=
FLM0448 EXD10 =
                       EXD20
                                         EXK10
                       FLAMLINK=FLAMFILE ILINK =FLAMIN
FLM0448 EXK20 =
FLM0448 OLINK =FLAMOUT MSGLINK =FLAMMSG PARLINK =FLAMPAR
FLM0448 CLOSDISP=REWIND FCBTYPE =SEQUENT RECFORM =FIX
FLM0448 KEYLEN = 8 BLKSIZE =
                                   2048 DEVICE =DISK
FLM0448 ICLOSDIS=REWIND IFBCTYPE=SEQUENT IRECFORM=VAR
FLM0448 IRECSIZE= 0 IRECDEL =00000000 IKEYPOS =
FLM0448 IKEYLEN = 8 IBLKSIZE=
                                    2048 IDEVICE =DISK
FLM0448 OCLOSDIS=REWIND OFCBTYPE=SEQUENT ORECFORM=VAR
FLM0448 ORECSIZE= 0 ORECDEL =00000000 OKEYPOS =
FLM0448 OKEYLEN =
                     8 OBLKSIZE= 2048 ODEVICE =DISK
FLM0448 FLAMFILE=
FLM0448 FLAMIN =
FLM0448 FLAMOUT =
FLM0448 MSGFILE =
FLM0448 PARFILE =
FLM0428 RECEIVED: INFO=YES, MSGDISP=TERMINAL
MAXSIZE=2048, END
FLM0428 RECEIVED: MAXSIZE=2048, END
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END
% BLS0500 PROGRAMM 'LMR.266', VERSION '266' VOM '88-01-06' WURDE GELADEN.
LMR (BS2000) VERSION V26.6A10
LMR (BS2000) VERSION V26.6A10 NORMAL END
```

```
% BLS0001 DLL VER 917% BLS0517 MODULE 'FLAMGEN' GELADEN
FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-1999 BY LIMES DATENTECHNIK
FLM0448 ACCESS =LOG
                    BLKMODE =YES CLIMIT =
                                                       0
                       CODE =EBCDIC FILEINFO=YES
FLM0448 MODE
              =CX8
FLM0448 HEADER =YES
                       INFO
                               =YES
                                        KEYDISP =OLD
FLM0448 HEADER =YES INFO =YES KEYDISP =O
FLM0448 PADCHAR =X'40' MAXBUFF = 32768 MAXREC =
                                                     255
FLM0448 MAXSIZE = 2048 MSGDISP = SYSTEM NAMEDISP=NEW
FLM0448 OPENMODE=OUTPUT TRUNCATE=NO
                                       TRANSLAT=
FLM0448 EXD10 =
                      EXD20
                                        EXK10
FLM0448 EXK20
                      FLAMLINK=FLAMFILE ILINK =FLAMIN
FLM0448 OLINK =FLAMOUT MSGLINK =FLAMMSG PARLINK =FLAMPAR
FLM0448 CLOSDISP=REWIND FCBTYPE =SEQUENT RECFORM =FIX
FLM0448 KEYLEN = 8 BLKSIZE =
                                  2048 DEVICE =DISK
FLM0448 ICLOSDIS=REWIND IFBCTYPE=SEQUENT IRECFORM=VAR
FLM0448 IRECSIZE= 0 IRECDEL =00000000 IKEYPOS =
FLM0448 IKEYLEN = 8 IBLKSIZE=
                                    2048 IDEVICE =DISK
FLM0448 OCLOSDIS=REWIND OFCBTYPE=SEQUENT ORECFORM=VAR
FLM0448 ORECSIZE= 0 ORECDEL =00000000 OKEYPOS =
FLM0448 OKEYLEN =
                    8 OBLKSIZE= 2048 ODEVICE =DISK
FLM0448 FLAMFILE=
FLM0448 FLAMIN =
FLM0448 FLAMOUT =
FLM0448 MSGFILE =
FLM0448 PARFILE =
FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END
/REMARK *** SYSOML.FLAM AKTUALISIEREN (Y/N) ?
                                                  (&UPD) ***
&UPD=Y
% BLS0500 PROGRAMM 'LMR.266', VERSION '266' VOM '88-01-06' WURDE GELADEN.
LMR (BS2000) VERSION V26.6A10
DIRECTORY 1 FILENAME=SYSOML.FLAM
                                                    #OF ENTRIES 0016
MODULE
        DATE
                  MODULE
                            DATE
                                        MODULE
                                                  DATE
        03/21/91 BIFLAMK 03/21/91 FLAM
BIFLAMD
                                                  03/08/91
                  FLAMFIO 03/18/91
                                         FLAMGEN 03/04/91
FLAMD
         02/20/91
FLAMGENU 03/21/91
                    FLAMINF 03/21/91
                                         FLAMK
                                                  02/20/91
FLAMMEMO 01/22/91 FLAMPAR 03/26/91
                                       FLAMREC 03/21/91
FLAMUIO 02/19/91 FLAMUP
                              03/21/91
                                       UFLAMD 02/20/91
         02/19/91
UFLAMK
LMR (BS2000) VERSION V26.6A10 NORMAL END
```

6.5 Meldungsdatei aktualisieren

FLAM kann f r die Ausgabe von Meldungen Meldungsdateien benutzen. Die Meldungsdatei kann unter der Benutzerkennung \$TSOS mit dem Kommando:

/MSGCONTROL FILE=(ADD=\$FLAM.SYSMSGA.FLAM)

eingeschaltet werden.

Sollte bereits eine Meldungsdatei aktiviert sein, m ssen die alten Meldungen zun chst mit dem Kommando:

/MSGCONTROL FILE=(DEL=\$FLAM.SYSMSGA.FLAM)

ausgeschaltet werden.

Das Aktualisieren der Meldungsdatei kann auch mit der Prozedur P.FLAMMSG durchgef hrt werden. Diese Prozedur mu unter der Benutzerkennung \$TSOS gestartet werden.

Hinweise:

Wenn FLAM unter einer anderen Benutzerkennung als \$FLAM installiert ist, m ssen die obigen Kommandos entsprechend ge ndert werden.

Solange die Meldungsdatei eingeschaltet ist, kann sie nicht berschrieben werden. Das kann gegebenenfalls beim Lesen des Installationsbandes zu Schwierigkeiten f hren.

Die neuen Meldungsdateien enthalten auch die Meldungen der Vorg ngerversionen, so da die Meldungsdateien ausgetauscht werden k nnen, auch wenn die Vorg ngerversionen noch im Einsatz sind.

Mit Hilfe des Programms \$MSGEDIT und der Prim rdatei SYSMSGV.FLAM k nnen die Meldungstexte ge ndert werden.

6.6 FLAM statisch binden

Mit der Prozedur P.FLAMLINK k nnen die Programme FLAM, FLAMK und FLAMD statisch gebunden werden. Das ist dann notwendig, wenn die Voreinstellungen der Parameterwerte neu generiert wurden und diese nderungen auch beim Aufruf der Dienstprogramme wirksam werden sollen.

Der Aufruf erfolgt mit dem Kommando:

/DO P.FLAMLINK

Die Bindeprozedur mu unter der Benutzerkennung ablaufen, in der FLAM installiert ist.

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Kapitel 7:

Technische Daten

Inhalt

7.	Technische Daten	3
7.1	Systemumgebung	3
7.2	Speicheranforderungen	3
7.3	Leistungen	4
7.4	Statistik	4

Kapitel 7 **Technische Daten**

Kapitel 7 Technische Daten

7. Technische Daten

7.1 Systemumgebung

FLAM (BS2000) ist ablauff hig ab BS2000 OSD V1.0.

FLAM ist in jedem Adressierungsmode 24, 25 und 31-BIT ablauff hig. Die systemabh ngigen Teile sind mit GPARMOD 31 bersetzt.

Komprimate aller Vorg nger-Versionen von FLAM k nnen mit dieser Version dekomprimiert werden. Innerhalb der Version 2 ist FLAM sowohl aufw rts- als auch abw rtskompatibel, dabei wird immer nur der Funktionsumfang der niedrigen Version unterst tzt.

7.2 Speicheranforderungen

Die Komponenten von FLAM ben tigen jeweils statischen Speicher f r den Objektcode. Dazu werden dynamisch zur Laufzeit Speicherbereiche f r Variable und Arbeitsbereiche angefordert. Zus tzlich werden vom Betriebssystem Ein-/Ausgabepuffer f r Dateien angelegt.

	statisch	dynamisch	Matrix
FLAM / FLAMUP	350 KB	20-80 KB	6-5300 KB
mit Folgemodulen			
Satzschnittstelle	220 KB	10-40 KB	6-5300 KB
mit Folgemodulen			
BIFLAMK	18 KB		
BIFLAMD	28 KB		

Die angegebenen Werte sind Gr enordnungen. Der dynamische Speicher ist abh ngig von der L nge der zu bearbeitenden S tze und der Dateizugriffsmethode.

Technische Daten Kapitel 7

7.3 Leistungen

Folgende Beispiele aus Testreihen sollen Anhaltspunkte geben, welche Komprimierungseffekte zu erwarten sind:

typische Anwenderdaten (wie FIBU, MATDAT) 70 - 90%

diverse Listen (wie ASSEMBLER-Listings) 65 - 95%

Datentr ger-Austausch-Dateien (DTAUS) 70%

Textdateien 50 - 70%

Grunds tzlich ist der Komprimierungseffekt vom Dateiaufbau und den Satzstrukturen, sowie den Daten selbst abh ngig, au erdem vom Komprimierungsmodus und den verwendeten Parametern.

7.4 Statistik

Bei Parameterangabe INFO=YES gibt FLAM / FLAMUP statistische Daten zum Ablauf der Komprimierung/Dekomprimierung aus.

FLAM kann Satz- und Byteanzahlen sowie den Kompressionsgrad ermitteln und protokollieren. Dabei werden bei der Komprimierung die Anzahl der eingegebenen S tze und Bytes, die Anzahl der ausgegebenen S tze und Bytes und der Kompressionsgrad als prozentuales Verh Itnis zwischen ein- und ausgegebenen Datenbytes ermittelt.

Der Komprimierungseffekt wird immer aus dem Verh Itnis der eingegebenen zu den ausgegebenen Bytes berechnet.

Bei der Verwendung von Benutzerausg ngen kann durch Ver nderung der Satzanzahl oder L nge die Statistik verf lscht werden.

Bei der Dekomprimierung wird die Anzahl der S tze und Bytes der FLAMFILE ermittelt. Au erdem werden die Anzahl und Bytes der dekomprimierten S tze ausgegeben.

Die Zahlen der Komprimierung und Dekomprimierung stimmen berein, wenn keine Benutzerausg nge benutzt werden.

Kapitel 7 Technische Daten

FLAM protokolliert die elapsed time des Vorgangs, das hei t in dieser Zeitangabe sind z.B. auch alle R stzeiten zur Bandmontage enthalten. Au erdem wird die verbrauchte CPU-Zeit ermittelt und ausgegeben.

Beim Komprimieren und Dekomprimieren von Sammeldateien werden fr alle verarbeiteten Teilkomprimate Zwischenstatistiken mit den Satz- und Byteanzahlen der Original- und Komprimatsstze ausgegeben.

Am Ende einer Sammeldatei wird eine Gesamtstatistik mit den Satz- und Byteanzahlen, dem Komprimierungseffekt und den Zeitangaben ausgegeben. Vor dieser Gesamtstatistik wird der Dateiname der FLAMFILE wiederholt; gegebenenfalls wird eine Meldung ausgegeben, da nicht alle Dateien verarbeitet werden konnten.

Beim Dekomprimieren von Sammeldateien werden nur die Satz- und Byteanzahlen der verarbeiteten Komprimatss tze in die Gesamtstatistik aufgenommen. Die Werte f r die Originals tze werden nur in die Zwischenstatistiken f r die Einzeldateien aufgenommen

Bei der Verarbeitung einer Dateimenge wird f r jede Datei die Statistik getrennt ausgegeben. Nur die Zeitangaben erscheinen gemeinsam am Ende des Programmlaufs. Technische Daten Kapitel 7

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Kapitel 8:

Meldungen

Kapitel 8 Meldungen

Inhalt

8.	Meldungen	3
8.1	Meldungen von FLAM	3
8.2	Auflistung	4
8.3	FLAM-Returncodes	21

Kapitel 8 Meldungen

8. Meldungen

8.1 Meldungen von FLAM

Meldungen werden nur durch das Dienstprogramm FLAM oder auf der Unterprogrammschnittstelle FLAMUP ausgegeben. Unterhalb der Satzschnittstelle FLAMREC erfolgt keine Meldungsausgabe.

Mit dem Parameter MSGDISP kann die Art der Meldungsausgabe bestimmt werden:

MSGDISP=TERMINAL

Die Meldungen werden mit dem WROUT-Makro auf dem Bildschirm bzw. der Systemdatei SYSOUT ausgegeben.

MSGDISP=MSGFILE

Die Meldungen werden in eine katalogisierte Datei geschrieben. Der LINKNAME ist standardm ig FLAMMSG und kann mit dem Parameter MSGLINK=<name> ge ndert werden. Der Dateiname f r die Meldungsausgabe kann ber den Parameter MSGFILE=<dateiname> eingestellt werden, wenn die Zuordnung nicht ber das FILE-Kommando erfolgen soll.

MSGDISP=SYSTEM

Die Meldungen werden mit dem MSG7-Makro unter Benutzung der Meldungsdatei SYSMSGA.FLAM erzeugt, die mit deutschen und englischen Meldungstexten ausgeliefert wird.

In der nachfolgenden Auflistung sind zu allen Meldungen die entsprechenden Bedeutungen und Reaktionen aufgef hrt, die auch ber das HELP-Kommando abgerufen werden k nnen:

/HELP <msgid>, INF=D, LAN=D/E

Ist keine Meldungsausgabe m glich, wird das Programm abgebrochen.

8.2 Auflistung

FLAM Meldungen

FLM0400 FLAM COMPRESSION VERSION ... ACTIVE

Bedeutung Das Komprimierungssystem Flam wurde aktiviert. FLAM

bedeutet: Frankenstein-Limes-Access-Method.

FLAMfi ist ein eingetragenes Warenzeichen. Copyright' by limes datentechnik gmbh, 2003.

Reaktion Keine.

FLM0401 PARAMETER REJECTED. INVALID VALUE: ...

Bedeutung Der angegebene Parameter hat einen ung Itigen Wert.

Reaktion Parameter nach der FLAM-Beschreibung korrigieren und

neu starten.

FLM0402 PARAMETER REJECTED. SYNTAX ERROR

Bedeutung Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da sie

einen Syntaxfehler enth It. Die Anweisung wurde mit der

Meldung FLM0428 protokolliert.

Reaktion Anweisung mit richtiger Syntax eingeben.

FLM0403 PARAMETER REJECTED. INVALID KEYWORD

Bedeutung Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da sie

ein undefiniertes Schl sselwort enth It. Die richtigen Schl sselworte und ihre Abk rzung sind der

Schnittstellenbeschreibung zu entnehmen.

Reaktion Das ung Itige Schl sselwort korrigieren und neu starten.

FLM0404 PARAMETER REJECTED. PARAMETER VALUE NOT

DECIMAL

Bedeutung Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da die

Wertzuweisung f r einen Operanden nicht dezimal ist. Die

Anweisung wurde mit FLM0428 protokolliert.

Reaktion Die Anweisung mit dezimaler Wertzuweisung

wiederholen.

FLM0405 PARAMETER REJECTED. OPERAND IS TOO LONG

Bedeutung Die Anweisung kann nicht angenommen werden, da die

Wertzuweisung fr einen Operanden zu lang ist. Die

Anweisung wurde mit FLM0428 protokolliert.

Reaktion Die Anweisung mit richtiger Wertzuweisung wiederholen.

FLM0406 INPUT RECORDS / BYTES: ...

Bedeutung Anzahl der mit FLAM komprimierten Datens tze und

Bytes.

Reaktion Keine.

FLM0407 OUTPUT RECORDS / BYTES: ...

Bedeutung Anzahl Datens tze und Datenbytes im Komprimat

(FLAMFILE).

Reaktion Keine.

FLM0408 CPU - TIME: ...

Bedeutung Von FLAM bei der Komprimierung verbrauchte CPU-Zeit.

Reaktion Keine.

FLM0409 RUN - TIME: ...

Bedeutung Ablaufdauer der Komprimierung mit FLAM.

Darin sind z.B. auch R stzeiten f r B nder enthalten.

Reaktion Keine.

FLM0410 FILE-NAME: ...

Bedeutung Name der mit FLAM zu komprimierenden Datei (FLAMIN),

der Komprimatsdatei (FLAMFILE) oder der Parameterdatei (PARFILE). Zus tzlich wird der Linkname

ausgegeben:

- linkname -.

FLM0411 FILE ORGANIZATION NOT SUPPORTED

Bedeutung Die Eingabedatei kann nicht komprimiert werden, da

FLAM diesen Dateityp nicht unterst tzt.

Reaktion Eine Datei zuweisen, die von FLAM unterst tzt wird.

FLM0413 COMPRESSION ERRORCODE: ...

Bedeutung Abbruch der Komprimierung. Bedeutung der Fehlercodes

(siehe auch Kapitel 8.4):

15 = Satzl nge gr sser als 32764 bzw. negativ

16 = Satzl nge gr sser als Matrixgr sse -4

20 = Unzul ssiger Openmode

21 = Unzul ssige Gr sse des Matrixpuffers

22 = Unzul ssiges Kompressionsverfahren

23 = Unzul ssiger Code in FLAMFILE

24 = Unzul ssige MAXRECORDS Angabe

25 = Unzul ssige Satzl nge

26 = Unzul ssiger Zeichencode

40 = Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden

41 = Modul kann nicht aufgerufen werden

42 = Modul kann nicht entladen werden

43 - 49 = Fehlerabbruch durch Exit-Routine

Reaktion Die Fehlercodes 15, 16, 25 und 40 - 49 sind

selbsterkl rend.

Bei anderen Fehler-Codes erstellen Sie bitte Fehlerunterlagen und wenden sich an Ihren

Vertriebspartner.

FLM0414 FLAMFILE SPLIT ACTIVE

Bedeutung Das Teilen oder Zusammenf gen von Fragmenten einer

FLAMFILE ist aktiviert.

Reaktion Keine.

FLM0415 USED PARAMETER: ...

Bedeutung Protokoll der benutzten Parameter zur Komprimierung.

Reaktion Keine.

FLM0416 COMPRESSION REDUCTION IN PERCENT: ...

Bedeutung Die Input-Datenbytes wurden um ... Prozent reduziert.

Reaktion Keine.

FLM0421 INPUT SUPPRESSED

Bedeutung Eingabedatei wurde nicht bearbeitet.

Reaktion Keine.

FLM0422 EMPTY FILE OPENED FOR INPUT

Bedeutung Die zu komprimierende Datei ist logisch leer.

Reaktion Keine.

FLM0424 ILLEGAL FUNCTION OR INSUFFICENT MEMORY

Bedeutung Es wurde eine ung Itige Funktion angefordert oder es

steht nicht gen gend Speicherplatz zur Verf gung.

Reaktion Speicherplatz berpr fen, gegebenenfalls MAXBUFFER

verkleinern.

FLM0426 MESSAGE NOT FOUND

Bedeutung Fehler in den FLAM-Modulen.

Reaktion Bitte Fehlerunterlagen erstellen und den Vertriebspartner

informieren.

FLM0428 RECEIVED: ...

Bedeutung Protokoll der bergebenen Komprimierungs-Parameter.

Reaktion Keine.

FLM0429 NAME GENERATION ERROR: NUMERIC RANGE OVER

FLOW

Beim Teilen oder Zusammenf gen von Fragmenten einer

FLAMFILE kann kein weiterer Dateimane gebildet werden. Der Dateiname der FLAMFILE enth It zu wenig Ziffern.

Siehe 3.1.6.

Reaktion Mehr Ziffern im Namen der FLAMFILE vorsehen.

FLM0431 FLAMFILE SPLIT NO.nn MISSING

Beim Dekomprimieren kann das Fragment nn einer

geteilten FLAMFILE nicht gefunden werden. Es ist nicht vorhanden oder ggf. von einem anderen Proze gesperrt.

Reaktion Die Datei katalogisieren oder den Lauf sp ter

wiederholen.

FLM0432 FLAMFILE SPLIT SEQUENCE ERROR FOUND NO.nn,

NEED NO.mm

Bei der Dekompression wurde das Fragment NO.mm

erwartet. Die aktuelle Datei aber ist NO.nn.

Reaktion Datei NO.nn katalogisieren oder die Reihenfolge

korrigieren.

FLM0433 FLAMFILE SPLIT NO.nn IS NOT A CONTINUATION

Beim Dekomprimieren wurde festgestellt, da die Datei

NO.nn zu einem fremden Komprimat geh rt. Jeder Komprimierungslauf erzeugt auch bei identischer Eingabe eine andere FLAMFILE. Daher sind die Fragmente von

verschiedenen L ufen nicht austauschbar.

Reaktion Die zugeh rige Datei zuweisen.

FLM0440 FLAM COMPRESSION NORMAL END

Bedeutung Die Komprimierung mit FLAM wurde normal beendet.

Reaktion Keine.

FLM0441 ERROR IN OPERATION: ...

Bedeutung Bei dieser Funktion ist ein Fehler aufgetreten. Der

Fehlercode ist in der nachfolgenden Meldung protokolliert.

FLAMSYN Syntaxanalyse f r Parametereingabe

FLAMREQM Speicheranforderung

FLAMFREE Speicherfreigabe

FLAMSCAN Analyse einer Auswahl- bzw. Umsetzanweisung fr

Dateinamen

FLAMUP Ablaufsteuerung

WCDxxx Dateinamen in Wildcardsyntax verarbeiten

DYNxxx Dynamisches Laden von Modulen und Tabellen

TIOxxx Terminal Ein-/Ausgabe

MSGxxx Meldungsausgabe

TIMxxx Zeitmessung

FIOxxx Datei Ein-/Ausgabe

FLMxxx FLAM Satzschnittstelle

Reaktion Keine.

FLM0442 DMS ERRORCODE: ... LINK: ...

Bei der Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen

Linknamen ist ein Fehler aufgetreten.

Beim BTAM-Fehler 0C77 wird im drittletzten Byte der BTAM-Returncode bzw. das erste Sense Byte

ausgegeben.

Reaktion Fehlercode analysieren und Datei entsprechend korrigieren.

FLM0443 FLAM ERRORCODE: ... LINK: ...

Bedeutung Bei der Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen

Linknamen ist ein FLAM-Fehler aufgetreten. Bedeutung

der Errorcodes:

30 = Eingabe-Datei leer

31 = Eingabe-Datei nicht vorhanden

32 = Ung Itiger Open Mode

33 = Ung Itiger Dateityp

34 = Ung Itiges Satzformat

35 = Ung Itige Satzl nge

36 = Ung Itige Blockl nge

37 = Ung Itige Schl sselposition

38 = Ung Itige Schl ssell nge

39 = Ung Itiger Dateiname

40 = Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden

43 - 49 = Fehlerabruch durch Exit

52 = Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel

98 = Es wurden nicht alle Dateien bearbeitet

Reaktion Fehlercode analysieren und Datei entsprechend

korrigieren.

FLM0444 COMPRESSION-LIMIT WARNING

Bedeutung Komprimierungsergebnis ist schlechter als der eingestellte

Grenzwert. Der Prozess-Schalter 14 ist auf "ON" gesetzt.

Reaktion Keine.

FLM0448 COPYRIGHT (C) 1989-2003 BY LIMES DATENTECHNIK

Bedeutung Copyright Meldung mit Kundenlizenznummer, bzw.

Ablaufdatum bei Testinstallation.

FLAM V4.0 (BS2000)

FLM0449 FLAM COMPRESSION ABNORMAL END

Bedeutung Die Komprimierung wurde mit Fehlern beendet. Der

Prozess-Schalter 13 ist auf "ON" gesetzt.

Reaktion Keine, bzw. je nach vorangegangener Meldung.

FLM0450 FLAM DECOMPRESSION VERSION ... ACTIVE

Bedeutung Das Dekomprimierungssystem FLAM wurde aktiviert.

FLAM bedeutet: Frankenstein-Limes-Access-Method. FLAM ist ein eingetragenes Warenzeichen fi. Copyright '

by limes datentechnik gmbh, 2003.

Reaktion Keine.

FLM0456 INPUT RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung Anzahl Datens tze und Datenbytes im Komprimat

(FLAMFILE).

Reaktion Keine.

FLM0457 OUTPUT RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung Anzahl der mit FLAM dekomprimierten Datens tze und

Datenbytes.

Reaktion Keine.

FLM0458 CPU - TIME: ...

Bedeutung Von FLAM bei der Dekomprimierung verbrauchte CPU-

Zeit.

Reaktion Keine.

FLM0459 RUN - TIME: ...

Bedeutung Ablaufdauer der Dekomprimierung mit FLAM. Darin sind

z.B. auch R stzeiten f r B nder enthalten.

FLM0460 FILE-NAME: ...

Bedeutung Name der mit FLAM zu dekomprimierenden Datei

(FLAMFILE) oder der Ausgabedatei (FLAMOUT). Zus tzlich wird der Linkname ausgegeben: - linkname -.

Reaktion Keine.

FLM0461 FILE ORGANIZATION NOT SUPPORTED

Bedeutung Die Ausgabedatei kann nicht erzeugt werden, da FLAM

diesen Dateityp nicht unterst tzt.

Reaktion Eine Ausgabedatei zuweisen, die von FLAM unterst tzt

wird.

FLM0462 WRITTEN RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung Anzahl der geschriebenen Datens tze und Bytes.

Differenz entsteht bei Dateikonvertierung.

FLM0463 DECOMPRESSION ERRORCODE: ... **Bedeutung** Die Dekomprimierung wurde mit dem Fehlercode ... beendet (siehe auch Kapitel 8.4). 10 = Datei keine FLAMFILE 11 = FLAMFILE Formatfehler 12 = Satzl ngenfehler 13 = Dateil ngenfehler 14 = Checksummenfehler 20 = Unzul ssiger Openmode 21 = Unzul ssige Gr sse des Matrixpuffers 22 = Unzul ssiges Kompressionsverfahren 23 = Unzul ssiger Code in FLAMFILE 24 = Unzul ssige MAXRECORDS Angabe 25 = Unzul ssige Satzl nge 26 = Unzul ssiger Zeichencode 29 = Passwort ist falsch oder fehlt 30 = Eingabedatei ist leer 40 = Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden 41 = Modul kann nicht aufgerufen werden 42 = Modul kann nicht entladen werden 43 - 49 =Fehlerabbruch durch Exit-Routine 52 = Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel 57 = Unzul ssige Teilkomprimatsl nge 60 - 78 =FLAM-Syntaxfehler (siehe auch 3.3.11 FLMGET)

Reaktion

Bei Fehlercode 10 - 14 liegt FLAMFILE nicht mehr im urspr nglichen Zustand vor. Die Fehlercode 40 - 49 sind selbsterkl rend.

Bei Fehlercode 60 - 78 bitte Fehlerunterlagen erstellen

und den Vertriebspartner informieren.

Es wurden nicht alle Dateien bearbeitet

Keinen Dateinamen gefunden

FLAM V4.0 (BS2000)

96 =

98 =

FLM0465 USED PARAMETER: ...

Bedeutung Protokoll der benutzten Dekomprimierungsparameter.

Reaktion Keine.

FLM0468 SPLIT RECORDS/BYTES: ...

Bedeutung Zahl der Datens tze und Bytes im aktuellen Fragment der

gesplitteten FLAMFILE. In der Summe ist eine gesplittete FLAMFILE etwas gr er als eine nicht gesplittete wegen

zus tzlicher Steuerdaten.

Reaktion Keine.

FLM0469 COMPRESSED FILE FLAM-ID: ...

Bedeutung FLAM-Systemcode der Originaldatei.

0080 MS-DOS

0081 MS-DOS (large model)

0082 MS-DOS (extended model)

00C0 OS/2

00E0 WINDOWS

0101 IBM MVS

0102 IBM VSE

0103 IBM VM

0104 IBM 81xx

0105 IBM DPPX/370

0106 IBM AIX

0107 IBM OS400

0109 Linux/S390

0201 UNISYS OS1100

FLAM V4.0 (BS2000)

0301 DEC VMS

0302	DEC ULTRIX
0303	DEC OSF1
0304	DEC UNIX
0401	SIEMENS BS2000
0402	SIEMENS SINIX
0403	SIEMENS SYSTEM V
0501	NIXDORF 886x
0502	NIXDORF TARGON
06xx	WANG
07xx	PHILLIPS
08xx	OLIVETTI
09xx	TANDEM
0Axx	PRIME
0Вхх	STRATUS
0E02	APPLE A/UX
0F02	SUN SOLARIS
11xx	INTEL 80286
12xx	INTEL 80386
13xx	INTEL 80486
15xx	Motorola 68000
xx04	UNIX

Reaktion Keine.

FLAM V4.0 (BS2000)

FLM0470 SPLIT ID: ...

Bedeutung Die Split ID ist die Identifizierung einer Teildatei einer

FLAMFILE . Der Dateiname wurde mit FLM0410 /

FLM0460 protokolliert.

Reaktion keine

FLM0471 OUTPUT SUPPRESSED

Bedeutung Ausgabedatei nicht verarbeitet

Reaktion Keine.

FLM0472 EMPTY FILE OPENED FOR INPUT

Bedeutung Bei der zu dekomprimierenden Datei (FLAMFILE) handelt

es sich um eine logisch leere Datei.

Reaktion Zur Dekomprimierung eine FLAMFILE zuweisen.

FLM0474 ILLEGAL FUNCTION OR INSUFFICENT MEMORY

Bedeutung Es wurde eine ung Itige Funktion angefordert oder es

steht nicht gen gend Speicherplatz zur Verf gung.

Reaktion Speicherplatz berpr fen. Lizensierung berpr fen

FLM0475 PASSWORD WRONG OR MISSING

Bedeutung Bei der Dekomprimierung wurde das Passwort

-KRYPTOKEY - nicht angegeben oder es wurde bei der Komprimierung ein anderes verwendet. Die Codierung ASCII oder EBCDIC bei Klartexteingabe ber cksichtigen!

FLM0476 NO. SPLITS EXCEEDS MAXIMUM OF nn

Bedeutung Eine FLAMFILE wurde parallel in mehr als nn Dateien

geteilt, als FLAM zusammenf gen kann.

Reaktion Neueste FLAM-Version einsetzen

FLM0479 FILE ATTRIBUTES CHANGED

Bedeutung F r die Ausgabedatei gelten andere Dateiattribute als f r

die Originaldatei. Es erfolgt eine Konvertierung in die

neuen Ängaben.

Reaktion Ggf. Ausgabedatei anders definieren

FLM0483 ACTUAL FLAMFILE VERSION NOT SUPPORTED: nn

Bedeutung Die vorliegende FLAMFILE kann von der aktuellen FLAM-

Version nicht dekomprimiert werden. nn ist die n tige

Versionsnummer zur Dekompression.

Reaktion Neueste FLAM-Version einsetzen.

FLM0479 FCB-ATTRIBUTE CHANGED

Bedeutung F r die Ausgabedatei gelten andere Dateiattribute als f r

die Originaldatei. Es erfolgt eine Konvertierung in die

neuen Ängaben.

Reaktion Keine bzw. Ausgabedatei anders definieren.

FLM0480 FCB PARAMETER OLD: ... NEW: ...

Bedeutung Auflistung der Original-Dateiattribute und der bei der

Dekomprimierung angegebenen.

Reaktion Keine, bzw. Ausgabedatei anders definieren.

FLM0481 RECORD TRUNCATED

Bedeutung Ein Satz wurde verk rzt.

Bei TRUNCATE=NO wird das Programm mit Fehler

beendet.

Reaktion F r eine Konvertierung ist der Programmlauf mit dem

FLAM-Parameter TRUNCATE=YES zu starten.

FLM0482 OLD ...

Bedeutung Protokoll des FLAM-Fileheaders.

old Filename : Dateiname der Originaldatei

old Flamcode : Original-Datei-Code

old Fcbtype : Original-Datei-Organisation

old Recform : Original-Datei-Format

old Recsize : Original-Datei-Satzl nge

old Blksize : Original-Datei-Blockgr sse

old Keypos. : Original-Datei-Schl ssel-Position

old Keylen. : Original-Datei-Schl ssel-L nge

Reaktion Keine.

FLM0483 FLAMFILE VERSION NOT SUPPORTED: nn

Bedeutung Die vorliegende FLAMFILE kann von der aktuell benutzten

FLAM Version nicht dekomprimiert werden. Es wurden zur Komprimierung Parameter verwendet, die hier nicht unterst tzt werden (z.B. Komprimierungsmodus). nn ist

die Versionsnummer der FLAMFILE.

Reaktion Setzen Sie bitte die neueste FLAM-Version ein.

FLM0488 INPUT WAS NOT COMPRESSED BY FLAM

Bedeutung Die Eingabe wurde nicht mit FLAM komprimiert. Der

Proze schalter 12 wird auf "ON" gesetzt.

Reaktion Eine mit FLAM komprimierte Datei zuweisen.

FLM0490 FLAM DECOMPRESSION NORMAL END

Bedeutung Die Dekomprimierung mit FLAM wurde normal beendet.

FLM0491 ERROR IN OPERATION: ...

Bedeutung Bei dieser Funktion ist ein Fehler aufgetreten, der

Fehlercode ist in der nachfolgenden Meldung protokolliert.

(siehe auch FLM0441)

Reaktion Keine.

FLM0492 DMS ERRORCODE: ... LINK: ...

Bei Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen Linknamen, ist ein Fehler aufgetreten. **Bedeutung**

Beim BTAM-Fehler 0C77 wird im drittletzten Byte der BTAM-Returncode bzw. das erste Sense Byte

ausgegeben.

Reaktion Fehlercode analysieren und Datei entsprechend

korrigieren.

FLM0493 FLAM ERRORCODE: ... LINK: ...

Bei der Verarbeitung der Datei mit dem angegebenen Linknamen ist ein FLAM-Fehler aufgetreten. Bedeutung **Bedeutung**

der Errorcodes (siehe auch Kapitel 8.3):

30 = Eingabe-Datei leer

31 = Eingabe-Datei nicht vorhanden

32 = Ung Itiger Open Mode

33 = Ung Itiger Dateityp

Ung Itiges Satzformat 34 =

35 = Ung Itige Satzl nge

36 = Ung Itige Blockl nge

37 = Ung Itige Schl sselposition

38 = Ung Itige Schl ssell nge

39 = Ung Itiger Dateiname

Reaktion Fehlercode analysieren entsprechend und Datei

korrigieren.

FLAM V4.0 (BS2000)

FLM0494 SECURITY ERROR: ...

berpr fung der Security Informationen wurden **Bedeutung** Bei

Fehler festgestellt.

Der Fehlercode wird (00nnmmmm) sedezimal ausgegeben. nn bezeichnet den Fehlerort, mit nn =

Header

2 Seament

3 Membertrailer

4 Filetrailer

Mit mmmm wird der Fehler selbst beschrieben:

mmmm

0001 MAC1, Mac ber das Komprimat 1

0002 MAC2, Verkettungs MAC 0004 MAC3, Mac ber Macs 2 3

4 0010 Daten fehlen 5 0020 Daten eingef gt

6 0040 Daten aktualisiert (update)

7

0080 Satzz hler Komprimat 8

0100 Bytez hler Komprimat 9 0200 Satzz hler Originaldaten

0400 Bytez hler Originaldaten 10

0800 Verkettung bei FLAM-11

Verschl sselung

In mmmm k nnen mehrere Fehlercode enthalten sein. So besagt 030180 z. B., da sowohl die Anzahl Komprimatss tze Anzahl als auch die der Komprimatsbytes nicht mit den gespeicherten Werten bereinstimmt, was bei der Pr fung des Membertraillers festgestellt wurde.

Reaktion: Die Reaktion ist abh ngig vom gemeldeten Fehler. Um die

> FLAMFILE trotzdem dekomprimieren zu k nnen, ist SECUREINFO=IGNORE anzugeben. Bei Dekompression eines Members der FLAMFILE gen gt

SECUREINFO=MEMBER.

FLM0499 FLAM DECOMPRESSION ABNORMAL END

Bedeutung Die Dekomprimierung mit FLAM wurde mit Fehler

beendet. Der Prozess-Schalter 13 ist auf "ON" gesetzt.

Reaktion Fehler analysieren.

8.3 **FLAM-Returncodes**

Durch FLAM werden an den verschiedenen Schnittstellen (FLAMUP, FLAMREC, USERIO) bestimmte Ausnahmesituationen und Fehler durch sytemneutrale Returncode gemeldet.

Bei Fehlercoden, die sich auf Dateioperationen beziehen, wird die Datei im h chstwertigen Byte des vierstelligen Returncodefeldes markiert:

X'AF' Fehler bei Zugriff auf FLAMOUT X'CF' **FLAMPAR** X'EF' **FLAMIN** X'FF' **FLAMFILE**

Diese Kennzeichen werden von FLAM zur passenden Meldungsausgabe verwendet. Die restlichen drei Stellen entsprechen der DMS-Zugriffsmethode.

Fehlercodes bei Verletzung der Security werden durch Kennzeichen im 2. Byte eingeleitet: 00kkmmm. kk bezeichnet den Fehlerort, mit kk =

> 01 Header 02 Segment Membertrailer 03 04 Filetrailer

Mit mmmm wird der Fehler selbst beschrieben (Sedezimal):

> 0001 MAC1, Mac ber das Komprimat 0002 MAC2, Verkettungs MAC

0004 MAC3, Mac ber Macs

0010 Daten fehlen

0020 Daten eingef gt

0040 Daten aktualisiert (update)

0080 Satzz hler Komprimat 0100 Bytez hler Komprimat

0200 Satzz hler Originaldaten 0400 Bytez hler Originaldaten

0800 Verkettung bei FLAM-Verschl sselung

Security-Fehler k nnen nur bei der Dekomprimierung ggf. mit dem Parameter auftreten. Sie k nnen SECUREINFO=IGNORE ignorieren, den Fehler auszuschlie en. Folgefehler sind aber nicht Positionieren in die FLAMFILE mit anschlie ender Dekomprimierung eines Members SECUREINFO=MEMBER angegeben werden (ansonsten Fehlercode X'00030002, d.h. Fehler Memberverkettung).

Die nachfolgenden Werte sind Dezimalzahlen. Bei Fehlercodes, die sich auf Dateien beziehen, wird gegebenenfalls die Datei im h chstwertigen Byte markiert.

Returncode

0 Die Funktion ist vollst ndig ausgef hrt.

-1 Die Funktion ist nicht ausgef hrt, weil sie im Zusammenhang nicht zul ssig ist (z.B. FLMGET ohne erfolgreiches FLMOPN) oder weil beim ffnen einer Datei nicht ausreichend Speicher zur Verf gung steht.

Returncodes zwischen 1 und 9 sind Warnungen.

Die Funktion ist teilweise ausgef hrt. Der Benutzer mu entscheiden, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist.

- Ein Satz wird auf die L nge des Satzpuffers verk rzt; die Daten k nnen in der angegebenen L nge verarbeitet werden.
- Beim Lesen wird das Dateiende erreicht; es werden keine Daten bergeben.
- In einer relativen Datei wird eine L cke gefunden; die Satzl nge ist Null.
- Beim Konvertieren eines Satzes in fixes Format wird der Satz mit F Ilzeichen aufgef Ilt.
- In einer indexsequentiellen Datei ist beim Lesen ein Schl ssel nicht vorhanden bzw. beim Schreiben ung Itig. Die sequentielle Leseposition steht auf dem Satz mit den n chsth heren Schl ssel.

Beim Positionieren ist die angegebene Position nicht vorhanden bzw. die gew nschte Positionierung ist nicht m glich. Die aktuelle Position wird nicht ver ndert.

Beim L schen ist kein aktueller Satz vorhanden.

- In einer Sammeldatei beginnt beim Lesen eine neue Datei; es werden keine Daten bergeben. Gegegebenenfalls kann der Fileheader gelesen werden. Die sequentielle Leseposition steht auf dem ersten Satz der neuen Datei.
- **7** Passwort ist nicht angegeben. Die FLAMFILE wurde mit einem Passwort verschl sselt. Das Passwort kann mit FLMPWD bergeben werden.
- 8 unbenutzt
- 9 FLAMUP bzw. FLAM meldet beim Komprimieren mit eingeschalteter Statistik, da das Komprimat gr er als das Original ist (Expansion).

Returncodes ber 10 sind Fehler.

Die Funktion ist nicht ausgef hrt bzw. wurde abgebrochen. Eine Ausnahme bildet der Returncode 98 bei FLAMUP bzw. FLAM.

Beim Dekomprimieren wird die Eingabedatei nicht als FLAM-Komprimat erkannt. Bereits der Anfang der Datei ist derart verf Ischt, da die FLAM-Syntax nicht mehr erkennbar ist.

M gliche Ursachen f r diesen Fehler sind:

- Die Eingabedatei ist kein Komprimat bzw. wurde nicht mit FLAM komprimiert.
- Bereits der erste Satz ist verk rzt bzw. vor dem Anfang des FLAM-Komprimats sind Daten eingef gt.

H ufig wird dieser Fehler durch falsch eingestellte File Transfers verursacht:

Beim bertragen von 8-Bit-Komprimaten wird ein File-Transfer f r abdruckbare Daten benutzt und damit die Zeichen des Komprimats verf lscht.

Beim bertragen von indexsequentiellen FLAMFILEs von DEC-VMS auf andere Systeme wie MVS, BS2000 usw. mu die Schl ssell nge der FLAMFILE um die Satz- und Blockz hler (1, 2 bzw. 4 Bytes) vergr ert werden.

Beim bertragen werden Komprimatss tze verk rzt, verl ngert bzw. umgebrochen.

Hinweis: Ein Teil dieser Transformationen wird von FLAM ab der Version 2.7 erkannt und automatisch kompensiert.

Das Auff Ilen mit gleichen Zeichen wird fr alle Kompressionsverfahren toleriert.

Bei 8-Bit-Komprimaten ist ein Umbruch der Komprimatss tze m glich, sofern bei der Dekomprimierung kein Exit f r die Komprimatss tze (EXD20) aktiv ist.

11 Das Format der FLAMFILE ist fehlerhaft.

Beim Dekomprimieren einer FLAMFILE sind Fehler in der Komprimatssyntax erkannt worden. Beispielsweise k nnen vollst ndige Komprimatss tze fehlen bzw. Header sind verf lscht.

Ein Komprimatssatz ist verk rzt, so da ein Teil der Komprimatsdaten fehlt.

Die FLAMFILE ist verk rzt. Es fehlen vollst ndige Komprimatss tze am Dateiende. Dieser Fehler kann beim Erzeugen, Kopieren bzw. bertragen von FLAMFILEs entstehen, wenn nicht ausreichend Speicherplatz f r die FLAMFILE zur Verf gung steht und dadurch die Komprimierung, das Kopieren bzw. der File Transfer vorzeitig beendet wird. Jeder andere Abbruch dieser Verarbeitungen kann ebenfalls eine unvollst ndige FLAMFILE hinterlassen.

- Die Checksumme eines Komprimatssatzes ist falsch. Die FLAMFILE ist durch Umcodierung oder einen anderen Eingriff verf lscht.
- FLAM kann nur S tze bis zu einer maximalen Satzl nge von 32.763 Bytes verarbeiten. Die Originaldatei enth It mindestens einen I ngeren Satz und kann deshalb nicht komprimiert werden.
- Die Matrixgr e mu um mindestens 4 Byte gr er sein als die gr te Satzl nge in der Originaldatei. F r gute Kompressionseffekte sollte die Matrixgr e mindestens 16mal die Satzl nge sein. Die Datei kann mit gr erem Matrixpuffer erneut komprimiert werden.
- **17** unbenutzt
- **18** unbenutzt
- **19** unbenutzt
- **20** Unzul ssiger OPENMODE.

Nur indexsequentielle FLAMFILEs k nnen mit dem OPENMODE = INOUT ge ffnet werden. Sequentielle FLAMFILEs k nnen nur gelesen (INPUT) bzw. geschrieben werden (OUTPUT).

21 Unzul ssige Gr e des Matrixpuffers.

Beim Dekomprimieren kann der notwendige Matrixpuffer wegen Speicherplatzmangel nicht angefordert werden. Wenn nicht mehr Speicherplatz zur Verf gung gestellt werden kann, mu die Originaldatei mit einem kleineren Matrixpuffer komprimiert werden.

22 Unzul ssiges Kompressionsverfahren.

Das Komprimat ist mit einer neueren FLAM-Version mit einem von dieser Version noch nicht unterst tzten Kompressionsverfahren erzeugt worden.

23 Unzul ssiger Code in FLAMFILE.

Das Komprimat ist in einem Zeichencode (weder ASCII noch EBCDIC) erstellt worden, der von dieser FLAM-Version noch nicht unterst tzt wird.

24	Unzul ssige maximale Satzanzahl.
	Der Parameter MAXRECORDS bzw. MAXREC enth It einen Wert gr er als 255 bzw. kleiner als 1. (bei MODE=ADC gr er als 4095)
25	Unzul ssige Satzl nge.
	Der Parameter MAXSIZE enth It einen Wert kleiner als 80 bzw. gr er als 32.768 f r 8-Bit-Komprimate. Bei CX7 darf MAXSIZE nicht gr er als 4096 sein.
26	Unzul ssiger Zeichencode.
	Die Originaldaten haben einen Zeichencode (weder ASCII noch EBCDIC), der von dieser FLAM-Version noch nicht unterst tzt wird.
27	Unzul ssiger Split Modus.
28	Verschl sselung dieses Dateityps nicht erlaubt.
29	Es wurde ein falsches oder kein Passwort fr eine verschl sselte FLAMFILE bergeben.
30	Eingabedatei ist leer. Die Eingabedatei ist vorhanden, aber ohne Inhalt.
31	Eingabedatei ist nicht vorhanden oder es kann auf sie nicht zugegriffen werden.
32	Ung Itiger OPEN-Mode.
	Die Datei kann mit dem gew nschten OPEN-Mode nicht ge ffnet werden. Z.B. kann eine sequentielle Datei nicht zum ~ ndern ge ffnet werden.
33	Ung Itiger Dateityp.
	Das gew nschte Dateiformat kann von FLAM nicht bzw. noch nicht verarbeitet werden.
34	Ung Itiges Satzformat.
	Das Satzformat kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder es ist fr das angegebene Dateiformat nicht zugelassen.
35	Ung Itige Satzl nge.
	Die Satzl nge kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder sie ist fr das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.

36 Ung Itige Blockl nge.

Die Blockl nge kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder sie ist fr das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.

37 Ung Itige Schl sselposition.

Bei einer indexsequentiellen FLAMFILE ist die Schl sselposition ungleich 1. F r eine Originaldatei ist die Schl sselposition f r das angegebene Dateiformat nicht zugelassen.

38 Ung Itige Schl ssell nge.

Die Schl ssell nge kann von FLAM nicht verarbeitet werden oder ist f r das angegebene Dateiformat und Satzformat nicht zugelassen.

39 Ung Itiger Dateiname.

Der Dateiname ist in keiner g Itigen Schreibweise f r eine Datei oder ein Bibliothekselement angegeben bzw. es ist eine Wildcard-Angabe f r eine Menge von Dateien und Bibliothekselementen unzul ssig bzw. von FLAM nicht verarbeitbar.

40 Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden.

Ein Benutzerausgang bzw. eine bersetzungstabelle kann nicht geladen werden. M glicherweise ist die Bibliothek nicht zugewiesen.

41 Modul kann nicht aufgerufen werden.

Ein Benutzerausgang kann nicht aufgerufen werden.

42 Modul oder Tabelle kann nicht geladen werden.

43 bis 49 Fehlerabbruch durch Exit-Routine.

Ein Benutzerausgang hat den Returncode 16 - 40 bzw. einen unzul ssigen Returncode zur ckgegeben.

50 bis 51 unbenutzt

52 Zuviele oder unzul ssige doppelte Schl ssel.

Beim Komprimieren in eine indexsequentielle FLAMFILE enth It das Original doppelte Schl ssel, obwohl beim ffnen der FLAMFILE in dem Feld KEYFLAGS der Schl sselbeschreibung KEYDESC keine doppelten Schl ssel zugelassen sind. Oder die Anzahl doppelter Schl ssel im Original ist gr. er als 255 * MAXSIZE.

53 bis 56 unbenutzt

57 Unzul ssige Teilkomprimatsl nge.

Das Komprimat einer Matrix ist in mehreren Teilen mit eigenen L ngenfeldern abgelegt. Beim Dekomprimieren wird eine Inkonsistenz dieser L ngenfelder erkannt, ohne da eine ung Itige Checksumme gefunden wurde.

Dieser Fehler tritt auf, wenn in einer FLAMFILE vollst ndige S tze gel scht wurden.

Die vorliegende FLAMFILE kann vom aktuellen FLAM nicht dekomprimiert werden. Sie wurde von einer neueren Version erstellt.

59 unbenutzt

60 bis 78 Die Fehler 60 bis 78 beschreiben alle Fehler im Komprimat.

Diese Fehler dienen zur Erkennung von Programmfehlern in FLAM selbst und d rfen deshalb im Betrieb nicht auftreten.

Da mit Hilfe von Checksummen nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine Verf Ischung in einer FLAMFILE erkannt wird, kann in seltenen F Ilen unzutreffenderweise ein Dekompressionsfehler gemeldet werden, obwohl eine Verf Ischung vorliegt.

Das Auftreten eines Dekompressionsfehlers sollte unter Beif gung von Fehlerunterlagen an den Hersteller gemeldet werden.

79 unbenutzt

Syntaxfehler bei Parametereingabe.

Der Parameterstring ist syntaktisch falsch. Wenn mehrere Parameter auf einmal bergeben wurden, kann durch die Verk rzung des Parameterstrings um jeweils einen Parameter der Fehler eingegrenzt werden.

81 Unbekanntes Schl sselwort.

Im Parameterstring ist ein unbekanntes Schl sselwort enthalten bzw. durch einen Syntaxfehler wird ein Parameterwert als Schl sselwort interpretiert.

82 Unbekannter Parameterwert.

Bei einem Parameter mit einem festen Wertevorrat wie MODE ist ein unzul ssiger Wert angegeben worden.

83 Parameterwert nicht dezimal.

Bei einem Parameter der Zahlen als Wertevorrat hat, ist keine Zahl angegeben worden.

84 Parameterwert zu lang.

Bei einem Parameter ist die Wertangabe zu lang. Zahlenwerte d rfen maximal 8 Zeichen lang sein. Ebenso d rfen feste Werte maximal 8 Zeichen lang sein. Bei Parametern, die Namen enthalten d rfen, sind die L ngen in der Parameterbeschreibung angegeben. Linknamen, Modulnamen und Namen von Tabellen d rfen maximal 8 Zeichen lang sein. Dateinamen f r einzelne Dateien und als Wildcard-Angaben d rfen maximal 54 Zeichen lang sein.

85 bis 95 unbenutzt

96 Keinen Dateinamen gefunden, bzw. Fehler beim Ermitteln von Dateinamen. Dieser Fehler kann bei der Komprimierung im Zusammenhang mit Dateinamensangaben in Wildcard-Syntax oder bei

Dateilisten auftreten.

Bei der Dekomprimierung wurde eine Auswahl- oder Umsetzvorschrift fr die Ausgabe vorgegeben und die FLAMFILE enth It keinen Namen der Originaldatei (durch HEADER=NO oder FILEINFO=NO bei der Komprimierung).

97 unbenutzt

98 Nicht alle Dateien wurden bearbeitet.

Bei der Verarbeitung von Sammeldateien wurden nicht alle Dateien bearbeitet, weil beim ffnen der Originaldateien Fehler erkannt wurden. Alle Dateien, die bearbeitet wurden, sind fehlerfrei bearbeitet.

99 bis 110 unbenutzt

111 serieller Splitt gefordert, aber Splittgrenze ist 0

paralleler Splitt gefordert, aber Anzahl Splitts ist < 2

113 bis 118 unbenutzt

119 Satzl ngenfehler

Beim Teilen oder Zusammenf gen einer FLAMFILE kann

kein weiterer Dateiname gebildet werden, weil zu wenig

Ziffern im Namen stehen.

121 Zum Zusammenf gen einer gesplitteten FLAMFILE fehlt

eine Datei.

122	Beim Zusammenf gen einer seriell gesplitteten FLAMFILE liegen die Dateien in falscher Reihenfolge vor.
123	Dateien der gesplitteten FLAMFILE geh ren nicht zusammen.
124	Eine FLAMFILE wurde in mehr Dateien geteilt, als die aktuelle Version zusammenf gen kann.
125	Formatfehler im letzten Satz eines Fragmentes einer parallel gesplitteten FLAMFILE.
126 bis 129	unbenutzt
130	Eine mit SECURE=YES komprimierte FLAMFILE ist nicht mehr im originalen Zustand. Dies kann z. B. durch nderung oder Zusammenf gen geschehen sein. Mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
131	Ein einer mit SECURE=YES komprimierten FLAMFILE fehlen Datens tze oder es fehlen in einer Sammeldatei Member. Falls erlaubt mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
132	In eine mit SECURE=YES komprimierten Sammel-FLAMFILE wurde ein Member eingef gt. Falls erlaubt mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
133	Die Reihenfolge der S tze einer mit SECURE=YES komprimierten FLAMFILE wurde ver ndert. Falls erlaubt mit SECURE=IGNORE dekomprimieren.
134	Eine mit SECUREINFO=NO komprimierte FLAMFILE enth It Sicherheitsinformationen. Dieser Fehler ist nicht zu ignorieren. Es wurden z. B. FLAMFILES ohne und mit Sicherheitsinformationen konkatiniert, und diese mu wieder r ckg ngig gemacht werden.
135 bis 998	unbenutzt
999	siehe -1
> 65535	Markierte Fehler, siehe Kapitelanfang

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Anhang

Anhang

A.1 bersetzungstabellen

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	
0.	NUL 00	SOH 01	STX 02	ETX 03	1A	HT 09	1A	DEL 7F	1A	1A	1A	VT 0B	FF 0C	CR 0D	SO 0E	SI 0F	0.
1.	DLE 10	DC1 11	DC2 12	DC3 13	1A	1A	BS 08	1A	CAN 18	EM 19	1A	1A	FS 1C	GS 1D	RS 1E	US 1F	1.
2.	1A	1A	1A	1A	1A	LF 0A	ETB 17	ESC 1B	1A	1A	1A	1A	1A	ENQ 05	ACK 06	BEL 07	2.
3.	1A	1A	SYN 16	1A	1A	1A	1A	EOT 04	1A	1A	1A	1A	DC4 14	NAK 15	1A	SUB 1A	3.
4.	SP 20	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	\ 60	2E	< 3C	(28	+ 2B	 7C	4.
5.	& 26	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	! 21	\$ 24	* 2A) 29	; 3B	1A	5.
6.	- 2D	/ 2F	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	^ 5E	, 2C	% 25	_ 5F	> 3E	? 3F	6.
7.	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	: 3A	# 23	§ 40	27	= 3D	" 22	7.
8.	1A	A 61	b 62	c 63	d 64	e 65	f 66	g 67	h 68	i 69	1A	1A	1A	1A	1A	1A	8.
9.	1A	J 6A	k 6B	I 6C	m 6D	n 6E	o 6F	р 70	q 71	r 72	1A	1A	1A	1A	1A	1A	9.
A.	1A	1A	s 73	t 74	u 75	v 76	w 77	x 78	у 79	z 7A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	A.
В.	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	[5B	\ 5C] 5D	1A	1A	B.
C.	1A	A 41	B 42	C 43	D 44	E 45	F 46	G 47	H 48	l 49	1A	1A	1A	1A	1A	1A	C.
D.	1A	J 4A	K 4B	L 4C	M 4D	N 4E	O 4F	P 50	Q 51	R 52	1A	1A	1A	1A	1A	1A	D.
E.	1A	1A	S 53	T 54	U 55	V 56	W 57	X 58	Y 59	Z 5A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	E.
F.	0 30	1 31	2 32	3 33	4 34	5 35	6 36	7 37	8 38	9 39	1A	{ 7B	1A	} 7D	1A	_ 7E	F.
	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	

bersetzungstabelle von EBCDIC nach ASCII

(TRANSLATE = E/A)

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F	
0.	NUL 00	SOH 01	STX 02	ETX 03	EOT 37	ENQ 2D	ACK 2E	BEL 2F	BS 16	HT 05	LF 25	VT 0B	FF 0C	CR 0D	SO 0E	SI 0F	0.
1.	DLE 10	DC1 11	DC2 12	DC3 13	DC4 3C	NAK 3D	SYN 32	ETB 26	CAN 18	EM 19	SUB 3F	ESC 27	FS 1C	GS 1D	RS 1E	US 1F	1.
2.	SP 40	! 5A	" 7F	# 7B	\$ 5B	% 6C	& 50	'. 7D	(4D) 5D	* 5C	+ 4E	, 6B	- 60	4B	/ 61	2.
3.	0 F0	1 F1	2 F2	3 F3	4 F4	5 F5	6 F6	7 F7	8 F8	9 F9	: 7A	; 5E	< 4C	= 7E	> 6E	? 6F	3.
4.	§ 7C	A C1	B C2	C C3	D C4	E C5	F C6	G C7	H C8	I C9	J D1	K D2	L D3	M D4	N D5	O D6	4.
5.	P D7	Q D8	R D9	S E2	T E3	U E4	V E5	W E6	X E7	Y E8	Z E9	[BB	\ BC] BD	^ 6A	_ 6D	5.
6.	\ 4A	A 81	b 82	c 83	d 84	e 85	f 86	g 87	h 88	i 89	j 91	k 92	l 93	m 94	n 95	o 96	6.
7.	р 97	Q 98	r 99	s A2	t A3	u A4	v A5	w A6	X A7	у А8	z A9	{ FB	 4F	} FD	_ FF	DEL 07	7.
8.	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	8.
9.	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	9.
Α.	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	A.
B.	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	В.
C.	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	C.
D.	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	D.
E.	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	E.
F.	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F.
	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.В	.C	.D	.E	.F	

bersetzungstabelle von ASCII nach EBCDIC

(TRANSLATE = A/E)

Erl uterung der Abk rzungen

ACK = acknowledge, positive Quittung

BEL = bell, Klingel

BS = backspace, Korrekturtaste

CAN = cancel, ung Itig, Zeilenl scher

CR = carriage return, Wagenr cklauf

DC1 = device control 1, Ausgabe fortsetzen

DC2 = device control 2

DC3 = device control 3, Ausgabe anhalten

DC4 = device control 4

DEL = delete, L schzeichen

DLE = data link escape, Austritt aus der Datenverbindung

EM = end of medium, Datentr gerende

ENQ = enquiry, Stationsaufruf

EOT = end of transmission, bertragungsende

ESC = escape, R cksprung

ETB = end of transmission block, Datenblockende

ETX = end of text, Textende

FF = form feed, Formularvorschub

FS = file separator, Dateitrennung

GS = group separater, Gruppentrennung

HT = horizontal tabulation, Tabulatorzeichen

LF = line feed, Zeilenvorschub

NAK = negative acknowledge, negative Quittung

NUL = null, keine Operation

RS = record separator, Gruppentrennung

SI = shift in, zur ckschalten Zeichensatz

SO = shift out, umschalten Zeichensatz

SOH = start of heading, Vorspannanfang

SP = space, Leerzeichen

STX = start of text, Textanfang

SUB = substitute character, Zeichen ersetzen

SYN = synchronous idle, Synchronisierung

US = unit separater, Einheitentrennung

VT = vertical tabulation

FLAM (BS2000)

Benutzerhandbuch

Literatur

Literatur

Bassiouni, M.A. Data compression in scientific and statistical databases

Cappellini, Vito Data compression and error control techniques with

applications 1985, Academic Press Inc. (London) Ltd.

ISBN 0-12-159260-X

Cormack, Gordan V. Data compression on a database system

Held, Gilbert Data compression 1983 by Wiley Heyden Ltd.

ISBN 0-471-26248-X

Lynch, Thomas Data Compression techniques and applications 1985,

Van Nostrand Reinhold Company Inc. USA

ISBN 0-534-03418-7

Riedel, Kurt Datenreduzierende Bildcodierung: ber 50

verschiedene Verfahren 1986. Franzis-Verlag,

M nchen

ISBN 3-7723-8201-0

Schneier, Bruce

Angewandte Kryptographie Protokolle, Algorithmen und Sourcecode in C 1996,

Addison Wesley, M nchen

ISBN 3-8273-854-7

Zur Anwendung der Datenkomprimierung, speziell des Frankenstein-Limes-Verfahrens Stork, H.G./Stucky, W.

Siehe auch: WWW.COUNTERPANE.COM/BIBLIO